

column_name	opis
scvpjc_sha_k	klúč SHA
scvpjc_sha_rawpayload_k	klúč pre nespracované vstupné záznamy
scvpjc_inp_veh_req_recvd_time_s	Čas, keď cloud CEDTE prijal požiadavku vozidla
scvpjc_inp_cabintemp_r_2	Teplota v priestore pre cestujúcich, meraná klimatizačným systémom a filtrovaná.
scvpjc_inp_ecg_app_ver_x_2	Verzia zostavy ECG
scvpjc_inp_vin_d_2	Číslo VIN
scvpjc_inp_strt_loc_lat_r_2	Zemepisná šírka aktuálnej polohy vozidla
scvpjc_inp_strt_loc_long_r_2	Zemepisná dĺžka aktuálnej polohy vozidla
scvpjc_inp_trip_struct_x_2	Správa z navigačnej aplikácie na module SYNC do ECG cez SOA.
scvpjc_inp_trlr_d_2	Identifikačné číslo prívesu pripojeného k vozidlu
scvpjc_inp_istrlr_imp_conn_f_2	Indikátor, ktorý informuje, či k vozidlu je alebo nie je pripojený príves
scvpjc_inp_veh_pyld_x_2	Celkové zaťaženie v kilogramoch (zaťaženie vozidla + prívesu)
scvpjc_inp_montr_dta_veh_pyld_x_2	Celkové zaťaženie v kilogramoch (zaťaženie vozidla + prívesu)
scvpjc_inp_montr_dta_cabintemp_r_2	Teplota v priestore pre cestujúcich, meraná klimatizačným systémom a filtrovaná.
scvpjc_inp_montr_dta_batt_temp_r_2	Teplota akumulátora
scvpjc_inp_montr_dta_veh_speed_r_2	Rýchlosť vozidla
scvpjc_inp_montr_dta_est_road_grd_f_2	Sklon cesty pri jazde
scvpjc_inp_montr_dta_loc_lat_r_2	Zemepisná šírka aktuálnej polohy vozidla
scvpjc_inp_montr_dta_loc_long_r_2	Zemepisná dĺžka aktuálnej polohy vozidla
scvpjc_out_rslt_efficiencies_efcn_loss_for_low_temp_x	Účinnosť z hľadiska straty energie a nízkej teploty počas jazdy
scvpjc_out_rslt_efcn_predid_speed_x_2	Priemerná rýchlosť na každom úseku trasy
scvpjc_out_rslt_rte_dta_2	Zakódované odkazy na trasu, časy prepojenia, rýchlosť, informácie o sklone cesty
scvpjc_out_rslt_mode_r_2	Hodnota aplikácie ECG na určenie, či by sa náklad dát z DTE mal odoslať do HPCM
scvpjc_rslt_adj_reasons_ext_temp_f_2	Dôvod úpravy DTE z HPCM na SYNC
scvpjc_rslt_adj_reasons_pyld_f_2	Dôvod úpravy DTE z HPCM na SYNC
scvpjc_rslt_adj_reasons_pwr_to_box_f_2	Dôvod úpravy DTE z HPCM na SYNC
scvpjc_rslt_adj_reasons_rte_f_2	Dôvod úpravy DTE z HPCM na SYNC
scvpjc_rslt_adj_reasons_terrain_f_2	Dôvod úpravy DTE z HPCM na SYNC
scvpjc_rslt_adj_reasons_trffc_f_2	Dôvod úpravy DTE z HPCM na SYNC
scvpjc_rslt_adj_reasons_trlr_off_f_2	Dôvod úpravy DTE z HPCM na SYNC
scvpjc_rslt_adj_reasons_trlr_on_f_2	Dôvod úpravy DTE z HPCM na SYNC
scvpjc_out_errors_dta_err_x_2	Dôvod úpravy DTE z HPCM na SYNC
scvpjc_out_errors_err_code_x_2	Dôvod úpravy DTE z HPCM na SYNC
scvpjc_out_errors_msg_x_2	Dôvod úpravy DTE z HPCM na SYNC
scvpjc_out_rslt_unkn_trlr_f_2	indikátor známeho prívesu alebo nie (pravda alebo nepravda)
scvpjc_proc_stat_c	stĺpce auditu GCP
scvpjc_proc_stat_dtl_x	stĺpce auditu GCP
scvpjc_proc_stat_utc_s	stĺpce auditu GCP
scvpjc_created_on_s	stĺpce auditu GCP
scvpjc_created_by_c	stĺpce auditu GCP
scvpjc_partition_date_c_2	stĺpce auditu GCP
_dfgdia_iso3_country_std_cnty	stĺpec krajiny podľa ISO, odvodený pre všetky zobrazenia údajov vozidiel LCV so službou Data Factory, sa používa na implementáciu kontroly prístupu zabezpečením na úrovni riadkov
scvc69_sha_k	jedinečný klúč GCP pre každý záznam
scvc69_sha_rawpayload_k	jedinečný klúč GCP pre dátový obsah
scvc69_srvr_time_s	Čas od epochy v ms (UTC), keď prijímací server prijal udalosť
scvc69_vin_17_x	Celé 17-miestne číslo VIN
scvc69_vin_11_x	Prvých 11 číslic čísla VIN
scvc69_veh_d	Token VIN alebo ID vozidla je jedinečný identifikátor vozidla
scvc69_schema_ver_x	Používaná verzia schémy
scvc69_ecg_build_x	Verzia zostavy ECG
scvc69_map_fpn_x	Číslo dielu Ford pre mapu pripojených oblastí Blue Zone
scvc69_adas_fpn_x	Číslo dielu Ford pre pokročilé asistenčné systémy vodiča – Hostiteľský softvér
scvc69_treerunner_fpn_x	Číslo dielu Ford pre pokročilé asistenčné systémy vodiča – Softvér Treerunner
scvc69_app_ver_x	Interná verzia aplikácie
scvc69_catg_x	Kategória
scvc69_actn_x	Činnosť
scvc69_event_d	ID udalosti
scvc69_dsmc_msg_x	Vizualizácia nedostupnosti HA z dôvodu porúch DSMC vrátane poruchy DSMC, blokovania a nezisteného vodiča.
scvc69_handsoff_wrng_x	Stav zvukovej a vizuálnej výstrahy pri nedržaní volantu
scvc69_ehr_mini_form_of_way_x	Indikuje, či je hostiteľské vozidlo na ceste s obmedzeným prístupom.
scvc69_in_bluezone_area_x	Indikuje, či sa vozidlo nachádza v oblasti Blue Zone alebo nie
scvc69_no_invl_d_veh_cond_x	Príznak pre neplatné stavy vozidla, ktoré bránia prevádzke funkcie

scvc69_invld_veh_cond_epas_lat_ctl_not_avail_x	Neplatný stav vozidla – Ovládanie elektrického posilňovača riadenia v bočnom smere nie je k dispozícii
scvc69_invld_veh_cond_turn_ind_x	Neplatný stav vozidla – Zapnuté smerové svetlá
scvc69_invld_veh_cond_tja_ada_not_enabled_x	Neplatný stav vozidla – Asistent dopravnej zápchy nie je povolený
scvc69_invld_veh_cond_tja_ada_deni_x	Neplatný stav vozidla – Asistent dopravnej zápchy je zamietnutý
scvc69_invld_veh_cond_cruise_ctl_overridden_x	Neplatný stav vozidla – Tempomat je vyradený z činnosti
scvc69_invld_veh_cond_acc_not_actv_x	Neplatný stav vozidla – Adaptívny tempomat nie je aktívny
scvc69_invld_veh_cond_adas_montr_fault_detected_x	Neplatný stav vozidla – Zistená chyba monitora pokročilého asistenta vodiča (ADAS)
scvc69_invld_veh_cond_pscm_montr_fault_detected_x	Neplatný stav vozidla – Zistená chyba monitora riadiaceho modulu posilňovača riadenia (PSCM)
scvc69_invld_veh_cond_veh_speed_out_of_rng_x	Neplatný stav vozidla –
scvc69_no_invld_lane_scenario_x	Príznak pre neplatné situácie v jazdnom pruhu, ktoré bránia prevádzke funkcie
scvc69_invld_lane_scenarios_ltrl_displ_x	Neplatná situácia v jazdnom pruhu – Bočný posun
scvc69_invld_lane_scenarios_sml_lane_x	Neplatná situácia v jazdnom pruhu – Úzky pruh
scvc69_invld_lane_scenarios_wide_lane_x	Neplatná situácia v jazdnom pruhu – Široký pruh
scvc69_invld_lane_scenarios_path_confid_x	Neplatná situácia v jazdnom pruhu – Spoľahlivosť trasy
scvc69_invld_lane_scenarios_path_curvature_x	Neplatná situácia v jazdnom pruhu – Zakrivenie trasy
scvc69_invld_wthr_x	Príznak, ktorý indikuje, či boli zistené neplatné poveternostné podmienky
scvc69_gps_lat_decm_deg_r_3	GPS – Zemepisná šírka v desatinných stupňoch
scvc69_gps_long_decm_deg_r_3	GPS – Zemepisná dĺžka v desatinných stupňoch
scvc69_gps_hemisphere_lat_southern_r	Zemepisná šírka na južnej pologuli
scvc69_gps_hemisphere_long_eastern_r	Zemepisná dĺžka na východnej pologuli
scvc69_gps_hdop_x	GPS – Horizontálne zníženie presnosti
scvc69_gps_heading_x	GPS – Smer
scvc69_gps_fault_x	Stav používaný na indikáciu chyby v systéme GPS (0 – „Nie/Posun“, 1 – „Áno/Riešenie“)
scvc69_utc_epoch_secs_x	GPS – Čas UTC v sekundách od epochy
scvc69_spp_path_cuv_r	SPP – Zakrivenie trasy
scvc69_spp_mdl_typ_x	SPP – Typ modelu
scvc69_spp_lane_wid_r	SPP – Šírka jazdného pruhu
scvc69_spp_left_lane_confid_r	SPP – Spoľahlivosť ľavého jazdného pruhu
scvc69_spp_path_confid_r	SPP – Spoľahlivosť trasy
scvc69_spp_right_lane_confid_r	SPP – Spoľahlivosť pravého jazdného pruhu
scvc69_extndd_invariant_cond_x	Rozšírená invariantná podmienka. Používa sa na indikáciu, či môžete prejsť do rozšíreného režimu.
scvc69_hst_veh_ltrl_vlcy_r	Pozdĺžna a priečna rýchlosť hostiteľského vozidla voči zemi
scvc69_hst_veh_long_vlcy_r	Pozdĺžna a priečna rýchlosť hostiteľského vozidla voči zemi
scvc69_hst_veh_yaw_rate_r	Rýchlosť natočenia hostiteľského vozidla použitá na predikciu trasy
scvc69_sns_gen_curr_time_hst_r	Poskytuje aktuálny čas hostiteľského ovládača na určenie oneskorenia/na kompenzáciu latencie.
scvc69_sns_gen_dts_vsn_r	Poskytuje obrazovú časovú pečiatku pre obrazové údaje FWC na určenie oneskorenia/na kompenzáciu latencie
scvc69_sns_lane_hst_left_a0_r	Polynomiálne modely: Posun k ľavému značeniu jazdného pruhu
scvc69_sns_lane_hst_left_a2_r	Polynomiálne modely: Zakrivenie
scvc69_sns_lane_hst_left_confid_r	Polynomiálne modely: Úroveň spoľahlivosti detekcie jazdného pruhu
scvc69_sns_lane_hst_left_rng_end_r	Koniec rozsahu, v ktorom platí polynóm značenia jazdného pruhu
scvc69_sns_lane_hst_left_typ_x	Polynomiálne modely: Typ značenia jazdného pruhu
scvc69_sns_lane_hst_right_a0_r	Polynomiálne modely: Posun k pravému značeniu jazdného pruhu
scvc69_sns_lane_hst_right_a2_r	Polynomiálne modely: Zakrivenie (=2*a2)
scvc69_sns_lane_hst_right_confid_x	Polynomiálne modely: Úroveň spoľahlivosti detekcie jazdného pruhu
scvc69_sns_lane_hst_right_rng_end_r	Koniec rozsahu, v ktorom platí polynóm značenia jazdného pruhu
scvc69_sns_lane_hst_right_typ_x	Polynomiálne modely: Typ značenia jazdného pruhu
scvc69_sns_lane_releft_a0_r	Polynomiálne modely: Posun k ľavému okraju cesty
scvc69_sns_lane_releft_confid_x	Polynomiálne modely: Úroveň spoľahlivosti detekcie jazdného pruhu
scvc69_sns_lane_releft_typ_x	Polynomiálne modely: Typ okraja cesty
scvc69_sns_lane_reright_a0_r	Polynomiálne modely: Posun k pravému okraju cesty
scvc69_sns_lane_reright_confid_x	Okraj cesty – Pravý – Spoľahlivosť
scvc69_sns_lane_reright_typ_x	Okraj cesty – Pravý – Typ čiary
scvc69_ign_stat_x	Stav zapalovania vozidla pri výskyte udalosti
scvc69_front_wiper_stat_x	Signál indikujúci stav stieračov čelného skla –
scvc69_veh_vlcy_r	Rýchlosť vozidla
scvc69_veh_vlcy_qty_fctr_x	Faktor kvality rýchlosti vozidla
scvc69_alw_extndd_mode_x	Príznak povolenia rozšíreného režimu
scvc69_proc_stat_c	Kód stavu procesu
scvc69_proc_stat_dtl_x	Detail stavu procesu
scvc69_proc_stat_utc_s	Stav procesu v čase UTC
scvc69_created_on_s	Vytvorené presne v čase UTC
scvc69_sterg_whl_ang	Uhol volantu

scvc69_edge_d	ID aktuálneho okraja pripojenej oblasti Blue Zone určené podsystemom na prehliadanie a lokalizáciu máp (MPL)
scvc69_nextedge_d	ID nasledujúceho okraja pripojenej oblasti Blue Zone určené podsystemom na prehliadanie a lokalizáciu máp (MPL)
scvc69_dstc_to_node_x	Vzdialenosť k okrajovému uzlu určená podsystemom na prehliadanie a lokalizáciu máp (MPL)
scvc69_end_of_blue_zone_x	Vzdialenosť ku koncu oblasti Blue Zone.
scvc69_fspp_a0_x	Polynóm riaditeľnej cesty Ford: Koeficient A0
scvc69_fspp_a1_x	Polynóm riaditeľnej cesty Ford: Koeficient A1
scvc69_fspp_a3_x	Polynóm riaditeľnej cesty Ford: Koeficient A3
scvc69_outr_lane_typ_x	Polynomiálne modely: Typ značenia vonkajšej čiary jazdného pruhu
scvc69_outr_lane_conf_x	Polynomiálne modely: Úroveň spoľahlivosti detekcie vonkajšej čiary jazdného pruhu
scvc69_cnsnt_x	Hodnota súhlasu v EÚ
scvc69_partition_date_x	Dátum, keď bola tabuľka rozdelená
scvc69_event_rawpl_m	Nespracovaný dátový obsah – Čas od epochy, keď bola udalosť vygenerovaná v UTC
scvc69_event_local_rawpl_m	Nespracovaný dátový obsah – Čas od epochy, keď bola udalosť vygenerovaná v lokálnom formáte UTC
scvc69_ldwactvstats_d_req_x	výstraha LDW
scvc69_ldwchime_b_rq_x	výstraha LDW
scvc69_lkaactvstats_d2_req_x	zásah LKA
scvc69_sodalrtleft_d_stat_x	upozornenie LED
scvc69_sodalrtright_d_stat_x	upozornenie LED
scvc69_tjalc_d_stat_x	stav zmeny jazdného pruhu ALC (príprava vpravo, príprava vľavo, aktívne vľavo, aktívne vpravo, pohotovostný režim atď.)
scvc69_tjalanebias_d_stat_x	stav odchýlky ALB (systémová odchýlka vľavo, systémová odchýlka vpravo, žiadna odchýlka atď.)
scvc69_latctlpathoffst_l_actl_r	bočný posun hostiteľa k požadovanému posunu v jazdnom pruhu
scvc69_steeringcolumnrtorque_r	vstupný krútiaci moment stĺpika riadenia zo strany vodiča (Nm)
scvc69_lahandsoff_b_actl_x	indikátor držania/nedržania volantu zo strany vodiča
scvc69_tjalcwarn_d_rq_x	výstraha ALC (zrušenie vodičom, zrušenie systémom, obsadený jazdný pruh atď.)
scvc69_apedpos_pc_actlrb_r	zapojenie plynového pedála v %
scvc69_brktot_tq_actl_r	brzdny moment aplikovaný vodičom
scvc69_fcwaudiowarn_b_rq_x	stav zvukovej výstrahy FCW
scvc69_fcwvisblwarn_b_rq_x	stav vizuálnej výstrahy FCW
scvc69_dasstats_d_dsply_x	Stav funkcie systému upozornenia vodiča.
scvc69_daswarn_d_dsply_x	Úroveň výstrahy pred ospalosťou vodiča. Odoslané do HMI na zobrazenie výstrahy „Čoskoro si odpočinite!“, „Odpočinite si teraz“.
scvc69_dasfalt_b_dsply_x	Indikácia poruchy systému upozornenia vodiča. Toto je signál pre kontrolku, ktorú používame v Európe.
scvc69_drvattentzone_d_stat_x	Zóna pozornosti vodiča založená na polohe hlavy a pohľade očí.
scvc69_otsd_air_temp_stat_r	filtrovaná hodnota, t. j. rovnaká ako zobrazenie pre zákazníka
scvc69_modemsgstren_d_stat_x	sila signálu modemu
scvc69_airamb_p_actl_r	tlak vonkajšieho vzduchu
scvc69_trlrampcnct_b_actl_x	pripojený prives
cv1178t02_sha_k	KLÚČ SHA
cv1178t02_ffm_site_id_x	ID lokality FFM
cv1178t02_event_typ_x	Typ udalosti
cv1178t02_goog_clnt_trce_parnt_x	Rodič sledovania klienta Google
cv1178t02_goog_clnt_dlvry_atmpt_x	Pokus o doručenie klienta Google
cv1178t02_charger_id_x	ID nabíjačky
cv1178t02_comp_id_x	ID spoločnosti
cv1178t02_crltn_id_x	ID korelácie
cv1178t02_e_prvcy_consent_b	Súhlas so spracúvaním osobných údajov v elektronickej komunikácii
cv1178t02_ocpp_msg_typ_x	Typ správy OCPP
cv1178t02_goog_trce_st_x	Stav sledovania Google
cv1178t02_fpc_charger_rec_id_x	ID záznamu nabíjačky FPC
cv1178t02_cntry_cd_x	Kód krajiny
cv1178t02_payload_x	Dátový obsah vozového parku
cv1178t02_raw_payload_x	Nespracovaný dátový obsah vozového parku v EÚ
cv1178t02_proc_stat_c	Kód stavu procesu
cvdc62_vin_d_3	Identifikačné číslo vozidla z VSDN. Existuje zriedkavá situácia, keď sa toto číslo VIN nezodpovedá s číslom VIN z FTCP, keď dôjde k výmene TCU a v rámci TCU nastane súbeh správ, pretože sa v súvislosti s výmenou TCU nevykoná aktualizácia, ktorá by určila prioritu odosielania správ. Počas tohto krátkeho obdobia bude nesprávne aj číslo VIN previazané so správami SDN. Dôvodom je, že číslo VIN súvisiace so správami SDN pochádza z databázy VSDN, a kým sa databáza neaktualizuje o informácie o výmene, SDN bude odosielať číslo VIN, ktoré bolo k TCU priradené predtým.

cvdc62_raw_payload_metadata_lighthouse_id_x	obsahuje informácie o LightHouse ID autorizovaného používateľa spojeného s daným číslom VIN
cvdc62_raw_payload_metadata_lighthouse_id_x	~ Pri príkazoch vydaných používateľom to bude obsahovať konkrétne ID používateľa, ktorý príkaz vydal~ Príkazy vydané používateľom telematických služieb pre vozové parky (napr. Telogis) budú mať konkrétne ID používateľa vozového parku, ktorý príkaz vydal. ~ Pri príkazoch, ktoré sú naplánované alebo vydané systémom (napr. naplánovaný diaľkový štart, FOTA), to bude obsahovať ID všetkých oprávnených používateľov spojených s daným číslom VIN~ Pri príkazoch bez oprávnených používateľov (napr. UserAuthorizationCommand a ChangeHomeURLCommand) nebudú pripojené žiadne podrobnosti o používateľovi~ Odpovede na dotazy budú obsahovať LH ID všetkých oprávnených používateľov spojených s daným číslom VIN~ Ak ide o príkaz vydaný systémom alebo odpoveď na dotaz, neuvádzajte tu LH ID.
cvdc62_fcs_flag_x	Príznak indikujúci, či číslo VIN z TCU je číslo VIN z FCS Fleet (toto vylučuje FCS EU GDPR a FCS AVIS)
cvdc62_com360_flag_x	Príznak COM360 indikujúci, či číslo VIN patrí do komerčného vozového parku alebo nie. Tieto informácie sú získané zo zdroja COM 360.
cvdc62_msg_metadata_msg_n	Názov správy
cvdc62_msg_metadata_msg_typ_x	Typ správy – Príkazy, Upozornenia, Odozvy na príkazy, Dotazy, Odozvy na dotazy atď.
cvdc62_did_id_x	Predstavuje ID DID
cvdc62_did_value_x	Predstavuje odozvu DID
cvdc62_did_type_x	Predstavuje typ DID (jednotlivé/v rámci balíka)
cvdc62_did_subfield_name_x	Obsahuje dekódovaný názov signálu DID
cvdc62_vehicle_data_did_subfield_decoded_x	Obsahuje dekódovanú hodnotu, ktorá je klasifikovaná ako údaje o vozidle
cvdc62_direct_elevated_identifier_did_subfield_decoded_x	Obsahuje dekódovanú hodnotu, ktorá je klasifikovaná ako údaje o priamom zvýšenom identifikátore
cvdc62_direct_identifier_did_subfield_decoded_x	Obsahuje dekódovanú hodnotu, ktorá je klasifikovaná ako údaje o priamom identifikátore
cvdc62_driver_data_did_subfield_decoded_x	Obsahuje dekódovanú hodnotu, ktorá je klasifikovaná ako údaje o vodičovi
cvdc62_geolocation_did_subfield_decoded_x	Obsahuje dekódovanú hodnotu, ktorá je klasifikovaná ako údaje o zemepisnej polohe
cvdc62_indirect_identifier_did_subfield_decoded_x	Obsahuje dekódovanú hodnotu, ktorá je klasifikovaná ako údaje o nepriamom identifikátore
cvdc62_unit_of_measurement_x	Obsahuje jednotku dekódovanej hodnoty (volty/s, stupne, počet atď.)
cvdc62_did_decoding_message_x_3	Obsahuje chybu dekódovania, ak existuje
cvdc62_did_subfield_start_bit_x	DID podpole Počiatkový bit
cvdc62_did_subfield_occurrence_r	DID podpole Výskyt
cvdc62_classification_status_x	Predstavuje kategóriu klasifikácie údajov
cvdc62_ecu_ssds_part_num_c	názov súboru špecifikácií časť 2
cvdc62_did_subfield_decoded_x	Obsahuje dekódovanú hodnotu, pre ktorú nie je dostupná klasifikácia
cvdc62_ecuid_x	ID CAN pre modul ECU. Bežný protosúbor – Toto odošle jednotlivá aplikácia ako súčasť požiadavky. Protosúbor WIR – ID ECU: ID elektronickej riadiacej jednotky
cvdc62_fleetconsentlist_x	Zoznam informácií o obsahu vozového parku
cvdc62_drivingdtasecdpurtag_x	Značka kategórie sekundárneho účelu údajov o jazde. Modul vozidla vždy nastaví toto.
cvdc62_locsecdpurtag_x	Značka kategórie sekundárneho účelu polohy. Modul vozidla vždy nastaví toto.
cvdc62_primarypurposetag_x	Značka domény údajov. Modul vozidla vždy nastaví toto.
cvdc62_tagversion_x	To zahŕňa hlavné a vedľajšie verzie súboru ochrany osobných údajov, ako aj architektúru vozidla (FNV23 alebo FNV4)
cvdc62_vehdtasecdpurtag_x	Značka kategórie sekundárneho účelu údajov o vozidle. Modul vozidla vždy nastaví toto.
cvdc62_consent_flag_x	Príznak súhlasu opisujúci hlavný reset.
_dfgdia_iso3_country_std_cnty	Krajina, v ktorej je vozidlo aktuálne registrované
cvdc62_truc_geolocation_did_subfield_decoded_x	
cvdc62_phevvehoperationdata_x_3	Tento stĺpec poľa obsahuje komplexné prevádzkové údaje pre vozidlá PHEV, čo zahŕňa: stav VN akumulátora (napätie, prúd, SOC, teplota), výkon trakčného motora (rýchlosť, krútiaci moment, napätie, prúd), polohu GPS a navigačné údaje, rýchlosť a dojazd vozidla, metriky spotreby paliva a energie, stav nabíjania a rôzne systémové výstrahy/ servisné požiadavky z motora, prevodovky a akumulátorových systémov.
cvdc62_phevvehoperationdata_x_3	Požiadavka zo systému trakčného (VN) akumulátora na rozsvietenie kontrolky výstražných svetiel (v tvare červeného trojuholníka).
cvdc62_phevvehoperationdata_x_3	Požiadavka zo systému trakčného (VN) akumulátora na rozsvietenie kontrolky poruchy pohonnej jednotky (v tvare maticového kľúča).
cvdc62_phevvehoperationdata_x_3	Stav výstrahy celkového napätia VN akumulátora pri prekročení horného alebo dolného limitu napätia VN akumulátora.
cvdc62_phevvehoperationdata_x_3	Požiadavka zo systému trakčného (VN) akumulátora na rozsvietenie kontrolky poruchy (MIL).
cvdc62_phevvehoperationdata_x_3	Napätie akumulátora. Napätie vysokonapäťového akumulátora.
cvdc62_phevvehoperationdata_x_3	Prúd akumulátora. Tok elektrického prúdu do alebo z vysokonapäťového akumulátora. Vybíjanie je pozitívne.
cvdc62_phevvehoperationdata_x_3	SOC akumulátora. (Stav nabitia akumulátora)
cvdc62_phevvehoperationdata_x_3	Teplota akumulátora. Skutočná teplota trakčného (VN) akumulátora.
cvdc62_phevvehoperationdata_x_3	Indikácia, že systém trakčného (VN) akumulátora sa vypol alebo sa chystá vypnúť.
cvdc62_phevvehoperationdata_x_3	Maximálna hodnota snímača napätia všetkých článkov VN akumulátora
cvdc62_phevvehoperationdata_x_3	Minimálna hodnota snímača napätia všetkých článkov VN akumulátora

cvdc62_phevvehoperationdata_x_3	Dostupná energia akumulátora
cvdc62_phevvehoperationdata_x_3	Izolačný odpor VN systému
cvdc62_phevvehoperationdata_x_3	Stav zapnutia/vypnutia vyrovnávania článkov VN akumulátora
cvdc62_phevvehoperationdata_x_3	Maximálna teplota snímačov teploty článkov VN akumulátora.
cvdc62_phevvehoperationdata_x_3	Minimálna teplota snímačov teploty článkov VN akumulátora.
cvdc62_phevvehoperationdata_x_3	Stav výstrahy maximálnej prahovej hodnoty teploty VN akumulátora
cvdc62_phevvehoperationdata_x_3	Stav výstrahy minimálnej prahovej hodnoty teploty VN akumulátora
cvdc62_phevvehoperationdata_x_3	Stav výstrahy maximálnej prahovej hodnoty napätia článkov VN akumulátora
cvdc62_phevvehoperationdata_x_3	Stav výstrahy minimálnej prahovej hodnoty napätia článkov VN akumulátora
cvdc62_phevvehoperationdata_x_3	Stav výstrahy alarmu izolácie VN akumulátora.
cvdc62_phevvehoperationdata_x_3	Rýchlosť vozidla zo zbernice CAN
cvdc62_phevvehoperationdata_x_3	Čas zapnutia zapalovania
cvdc62_phevvehoperationdata_x_3	Teplota meniča trakčného motora
cvdc62_phevvehoperationdata_x_3	Rýchlosť otáčania trakčného motora
cvdc62_phevvehoperationdata_x_3	Teplota cievky trakčného motora
cvdc62_phevvehoperationdata_x_3	Ekvivalent jednosmerného napätia trakčného motora.
cvdc62_phevvehoperationdata_x_3	Ekvivalent jednosmerného prúdu trakčného motora
cvdc62_phevvehoperationdata_x_3	Krútiaci moment trakčného motora (podpísaný) v NM (+ krútiaci moment posúva vozidlo v pozitívnom smere jazdy)
cvdc62_phevvehoperationdata_x_3	Stav výstrahy teploty regulátora trakčného motora
cvdc62_phevvehoperationdata_x_3	Stav výstrahy teploty cievky trakčného motora.
cvdc62_phevvehoperationdata_x_3	Stav poruchy trakčného motora indikujúci dostupnosť/nedostupnosť motora.
cvdc62_phevvehoperationdata_x_3	Vnútna teplota regulátora systému meniča.
cvdc62_phevvehoperationdata_x_3	Taktiež indikuje, či prebieha prechod z režimu nehybnosti do režimu hybnosti. POZNÁMKA: Z tohto signálu by sa nemalo vyvodzovať nič iné.
cvdc62_phevvehoperationdata_x_3	HSCAN signál pre polohu plynového pedála CGEA 1.3
cvdc62_phevvehoperationdata_x_3	TCU vyplní nasledujúci signál počnúc balíkom č. 2
cvdc62_phevvehoperationdata_x_3	Hodnota počítadla kilometrov zo smernice CAN (najazdené kilometre)
cvdc62_phevvehoperationdata_x_3	tento signál nahrádza dojazd do vyprázdenia nádrže.
cvdc62_phevvehoperationdata_x_3	Indikuje stav blokovania vysokého napätia (HVIL) v rámci hybridného mechanizmu transaxle.
cvdc62_phevvehoperationdata_x_3	Odosielateľ musí zohľadniť výpočet filtrovania atď.
cvdc62_phevvehoperationdata_x_3	Napätie vysokonapäťového výstupu nabíjačky akumulátora merané nabíjačkou.
cvdc62_phevvehoperationdata_x_3	Prúd vysokonapäťového výstupu nabíjačky akumulátora meraný nabíjačkou.
cvdc62_phevvehoperationdata_x_3	Požiadavka na chladenie z vysokonapäťového akumulátora pre vysokonapäťový menič DC-DC (HDCDC).
cvdc62_phevvehoperationdata_x_3	Prevádzkový stav 12 V zdroja energie.
cvdc62_phevvehoperationdata_x_3	Účelom tohto signálu je informovať, že došlo ku kolízii kvalifikovanej na iniciovanie tiesňového volania.
cvdc62_phevvehoperationdata_x_3	Platforma EuCD by to mala používať namiesto signálu výstražnej kontrolky ABS. Používa sa pri rekuperačnom brzdení na obmedzenie úrovni kompresného brzdzenia a ochranu otáčok motora.
cvdc62_phevvehoperationdata_x_3	Stav 12 V akumulátora zo zbernice CAN pre CGEA1.3
cvdc62_phevvehoperationdata_x_3	Poloha prevodovky zo zbernice CAN
cvdc62_phevvehoperationdata_x_3	Motorový olej zo zbernice CAN
cvdc62_phevvehoperationdata_x_3	Signál stavu zástrčky zo zbernice CAN
cvdc62_phevvehoperationdata_x_3	Signál vymazania výkonu akumulátora zo zbernice CAN
cvdc62_phevvehoperationdata_x_3	Indikátor potreby servisu motora
cvdc62_phevvehoperationdata_x_3	Požiadavka z hybridného prevodového systému na rozsvietenie kontrolky poruchy pohonnej jednotky
cvdc62_phevvehoperationdata_x_3	Požiadavka z hybridného prevodového systému na rozsvietenie kontrolky výstražných svetiel (v tvare červeného trojuholníka).
cvdc62_phevvehoperationdata_x_3	Percento nabitia akumulátora zo zbernice CAN –
cvdc62_phevvehoperationdata_x_3	Nastavenie jazyka displeja
cvdc62_phevvehoperationdata_x_3	Požiadavka na indikáciu potreby servisu nabíjačky akumulátora
cvdc62_phevvehoperationdata_x_3	indikátor potreby servisu prevodovky
cvdc62_phevvehoperationdata_x_3	Požiadavka zo systému transaxle na rozsvietenie kontrolky výstražných svetiel (v tvare červeného trojuholníka).
cvdc62_phevvehoperationdata_x_3	Stav hybridného režimu (aktuálny prevádzkový režim plug-in hybridného vozidla)
cvdc62_phevvehoperationdata_x_3	Typ výkonu nabíjačky
cvdc62_phevvehoperationdata_x_3	Stav nabíjania
cvdc62_phevvehoperationdata_x_3	Čas do cieľového stavu nabitia (SoC)
cvdc62_phevvehoperationdata_x_3	Čas do úplného nabitia
cvdc62_phevvehoperationdata_x_3	Stav zástrčky nabíjačky
cvdc62_phevvehoperationdata_x_3	Energetický odber nabíjačky
cvdc62_phevvehoperationdata_x_3	Stav parkovacej brzdy
cvdc62_phevvehoperationdata_x_3	Týchto nespracovaných 10 bitov je zelený stĺpec v tabuľke 10-bitovej palivovej R-karty

cvdc62_phevvehoperationdata_x_3	Otáčky motora. Priemerná aktuálna rýchlosť zotrvačníka.
cvdc62_phevvehoperationdata_x_3	Teplota chladiacej kvapaliny motora
cvdc62_phevvehoperationdata_x_3	Zahŕňa prevodový pomer, stály prevod a účinky trenia a zotrvačnosti.
cvdc62_phevvehoperationdata_x_3	ak by bol akumulátor v danom momente nabitý.
cvdc62_phevvehoperationdata_x_3	Energia spotrebovaná vozidlom v kilowatthodinách
cvdc62_phevvehoperationdata_x_3	Energia spotrebovaná vozidlom v litroch
cvdc62_phevvehoperationdata_x_3	Dĺžka jazdy v kilometroch
cvdc62_phevvehoperationdata_x_3	Vzdialenosť prejdená počas jazdy v kilometroch
cvdc62_phevvehoperationdata_x_3	Dlhodobá prejdená vzdialenosť v kilometroch
cvdc62_phevvehoperationdata_x_3	od posledného dlhodobého resetu FE. Podobné ako inštruktor brzdenia, ale na dlhšie obdobie.
cvdc62_phevvehoperationdata_x_3	jazda. Podobné ako inštruktor brzdenia, ale pre celú jazdu, nielen pre jednu zastávku.
cvdc62_phevvehoperationdata_x_3	energia z rekuperačného brzdenia získaná počas jazdy
cvdc62_phevvehoperationdata_x_3	energia z rekuperačného brzdenia získaná od posledného dlhodobého resetu
cvdc62_phevvehoperationdata_x_3	Informuje o výkone používateľa oproti odporúčaniam pre spotrebu z pohľadu zrýchľovania.
cvdc62_phevvehoperationdata_x_3	Informuje o výkone používateľa oproti odporúčaniam pre spotrebu z pohľadu rýchlosti vozidla.
cvdc62_phevvehoperationdata_x_3	Informuje o výkone používateľa oproti odporúčaniam pre spotrebu z pohľadu spomaľovania.
cvdc62_phevvehoperationdata_x_3	Informuje o jednotkách jednotlivých odporúčaní pre spotrebu.
cvdc62_phevvehoperationdata_x_3	100 % je najlepší výkon, 0 % je najhorší výkon.
cvdc62_phevvehoperationdata_x_3	Spotreba paliva – Žiadne zobrazenie
cvdc62_phevvehoperationdata_x_3	Ak sa jednotky aktualizujú na bloku prístrojov, mali by sa aktualizovať aj ostatné zobrazenia v celom vozidle.
cvdc62_phevvehoperationdata_x_3	Spotreba paliva – Dlhodobé žiadne zobrazenie
cvdc62_phevvehoperationdata_x_3	Príznak upozornenia na stav nabitia akumulátora zo zbernice CAN
cvdc62_phevvehoperationdata_x_3	rozsvietenie indikátora servisu pohonnej jednotky
cvdc62_phevvehoperationdata_x_3	rozsvietenie výstražného indikátora pohonnej jednotky
cvdc62_phevvehoperationdata_x_3	Teplota v kabíne
cvdc62_phevvehoperationdata_x_3	Teplota vonkajšieho vzduchu
cvdc62_phevvehoperationdata_x_3	Smer kompasu z modulu GPS
cvdc62_phevvehoperationdata_x_3	Nadmorská výška z modulu GPS. Môže mať záporné hodnoty
cvdc62_phevvehoperationdata_x_3	Východná pologuľa z modulu GPS
cvdc62_phevvehoperationdata_x_3	Južná pologuľa z modulu GPS
cvdc62_phevvehoperationdata_x_3	Porucha z modulu GPS
cvdc62_phevvehoperationdata_x_3	Smerovanie z modulu GPS
cvdc62_phevvehoperationdata_x_3	Rýchlosť z modulu GPS
cvdc62_phevvehoperationdata_x_3	Skutočná vs. odvodená poloha z modulu GPS
cvdc62_phevvehoperationdata_x_3	Rozmery z modulu GPS
cvdc62_phevvehoperationdata_x_3	TCU vždy nastaví tento príznak
cvdc62_phevvehoperationdata_x_3	Poruchové bity pre anténu gyroskopického akcelerometra kolesových impulzov
cvdc62_phevvehoperationdata_x_3	Poruchové bity pre anténu
cvdc62_phevvehoperationdata_x_3	Poruchové bity pre akcelerometer
cvdc62_phevvehoperationdata_x_3	Poruchové bity pre gyroskop
cvdc62_phevvehoperationdata_x_3	Poruchové bity pre kolesový impulz
cvdc62_phevvehoperationdata_x_3	Smer WGS84 v stupňoch
cvdc62_phevvehoperationdata_x_3	Nadmorská výška WGS84 v metroch
cvdc62_phevvehoperationdata_x_3	Rýchlosť WGS84 v km/h
cvdc62_phevvehoperationdata_x_3	Smer kompasu
cvdc62_phevvehoperationdata_x_3	Počet satelitov GPS v riešení
cvdc62_phevvehoperationdata_x_3	Počet satelitov GLONASS v riešení
cvdc62_phevvehoperationdata_x_3	Počet satelitov Galileo v riešení
cvdc62_phevvehoperationdata_x_3	Počet kompasových satelitov v riešení
cvdc62_phevvehoperationdata_x_3	Typ opravy
cvdc62_phevvehoperationdata_x_3	Indikuje, či sú údaje spoľahlivé alebo nie
cvdc62_phevvehoperationdata_x_3	Deň UTC z mobilnej siete (z TCU)
cvdc62_phevvehoperationdata_x_3	Hodiny UTC z modulu GPS. Minúty UTC z modulu GPS. Sekundy UTC z modulu GPS. Deň UTC z modulu GPS. Mesiac UTC z modulu GPS. Rok UTC z modulu GPS
cvdc62_phevvehoperationdata_x_3	Časť Mesiac z dátumu GPS, Časť Deň z dátumu GPS, Časť Hodina z času GPS, Časť Minúta z času GPS, Časť Sekunda z času GPS, Časť Rok z dátumu GPS
cvdc62_phevvehoperationdata_x_3	Deň konca ďalšieho nabíjania, Hodina konca ďalšieho nabíjania, Minúta konca ďalšieho nabíjania, Mesiac konca ďalšieho nabíjania, Rok konca ďalšieho nabíjania
cvdc62_phevvehoperationdata_x_3	Mesiac začiatku ďalšieho nabíjania, Deň začiatku ďalšieho nabíjania, Hodina začiatku ďalšieho nabíjania, Minúta začiatku ďalšieho nabíjania, Rok začiatku ďalšieho nabíjania
cvdc62_phevvehoperationdata_x_3	Zemepisná šírka v stupňoch z modulu GPS. Môže mať záporné hodnoty, Zemepisná šírka v desiatinných minútach z modulu GPS, Zemepisná šírka v minútach z modulu GPS

cvdc62_phevvehoperationdata_x_3	Zemepisná dĺžka v stupňoch z modulu GPS. Môže mať záporné hodnoty, Zemepisná dĺžka v desatinných minútach z modulu GPS, Zemepisná dĺžka v minútach z modulu GPS
cvdc62_phevvehoperationdata_x_3	Časť za desatinnou čiarkou posunutej zemepisnej šírky Číny v stupňoch, Časť pred desatinnou čiarkou posunutej zemepisnej šírky Číny v stupňoch, Znamienko časti pred desatinnou čiarkou posunutej zemepisnej šírky Číny v stupňoch
cvdc62_phevvehoperationdata_x_3	Časť za desatinnou čiarkou posunutej zemepisnej dĺžky Číny v stupňoch, Časť pred desatinnou čiarkou posunutej zemepisnej dĺžky Číny v stupňoch, Znamienko časti pred desatinnou čiarkou posunutej zemepisnej šírky dĺžky v stupňoch
cvdc62_msg_metadata_rgn_n	Kód regiónu v cloude, z ktorého prišla správa z vozidla, a región SDN, z ktorého správa prišla
cvdc62_raw_payload_metadata_ftcp_ver_r	Obsahuje verziu FTCP v dátovom obsahu prijatom od TMC. V prípade dekódovaných dát VSDN: Toto je parameter verzie FTCP, ktorý VSDN používa na dekódovanie prichádzajúcej správy. A v prípade dekódovaných dát SCA-V: Toto je založené na metadátach verzie FTCP, ktoré SCA-V používa na dekódovanie nespracovaných správ base64.
cvdc62_raw_payload_metadata_can_db_ver_r	V prípade dekódovaných dát VSDN: Toto je parameter verzie CAN DBC, ktorý VSDN používa na dekódovanie prichádzajúcej správy. A v prípade dekódovaných dát SCA-V: Toto je založené na metadátach verzie CAN DBC, ktoré SCA-V používa na dekódovanie nespracovaných správ base64.
cvdc62_raw_payload_metadata_bus_arch_r	V prípade dekódovaných dát VSDN: Toto je parameter architektúry zbernice CAN vozidla, ktorý VSDN používa na dekódovanie prichádzajúcej správy. A v prípade dekódovaných dát SCA-V: Toto je založené na metadátach architektúry zbernice CAN, ktoré SCA-V používa na dekódovanie nespracovaných správ base64.
cvdc62_airamb_te_actlfilt_r	teplota vonkajšieho vzduchu filtrovaná, teplota vonkajšieho vzduchu, teplota vonkajšieho vzduchu – signál pre neelektrické vozidlá
cvdc62_alarm_mode_r	Režim alarmu zo zbernice CAN pre C1MCA
cvdc62_alarm_stat_x	Stav alarmu zo zbernice CAN pre C1MCA
cvdc62_apedpos_pc_actlarb_r	HSCAN signál pre polohu plynového pedála CGEA 1.3
cvdc62_assy_part_r	Toto MUSÍ byť mapované na číslo dielu zostavy pre TCU a ECU v IVS
cvdc62_auth_rspns_c	Enumerácia pre odpoveď používateľa na autorizáciu. TCU vždy nastaví toto.
cvdc62_auth_stat_c	Aktuálny stav autorizácie TCU
cvdc62_battchrgcmplpt_t_est_r	Čas do úplného nabitia
cvdc62_battchrgtrgsocpt_t_est_r	Čas do cieľového stavu nabitia (SoC)
cvdc62_battelecperfr_d_actl_x	Signál vymazania výkonu akumulátora zo zbernice CAN, používa sa na určenie, či je v akumulátore teplotný stav, ktorý môže ovplyvniť proces predbežnej úpravy
cvdc62_battery_chg_st_r	zmena stavu nabitia akumulátora
cvdc62_batteryperformanceseverity_x	Závažnosť výkonu akumulátora vozidla
cvdc62_battery_temp_r	Teplota akumulátora vo vozidle
cvdc62_batttrac_i_actl_r	Prúd akumulátora (alebo) Elektrický prúd tečúci do alebo z vysokonapäťového akumulátora (alebo) Vybíjanie je pozitívne.
cvdc62_batttrac_pw_limchrg_r	Množstvo energie, ktoré dokáže trakčný (VN) akumulátor prijať (t. j. limit nabíjania).
cvdc62_batttrac_pw_limdchrg_r	Množstvo energie, ktoré dokáže trakčný (VN) akumulátor poskytnúť (t. j. limit vybíjania).
cvdc62_batttrac_te_actl_r	Stav teploty akumulátora, Teplota akumulátora, Skutočná teplota trakčného (VN) akumulátora.
cvdc62_batttrac_u_actl_r	Napätie akumulátora a Napätie vysokonapäťového akumulátora.
cvdc62_batttracoff_b_actl_r	Indikácia, že systém trakčného (VN) akumulátora sa vypol alebo sa chystá vypnúť.
cvdc62_batttracoffst_d_actl_x	Indikácia neočakávaného otvorenia stýkača trakčného (VN) akumulátora, čo môže vyžadovať špeciálnu činnosť iných podsystémov.
cvdc62_batttracsoc_pc_dsply_r	Percento nabitia akumulátora zo zbernice CAN alebo špecifických signálov EV – Iné vozidlá ako EV nemusia tieto hodnoty vyplniť alebo Percento nabitia akumulátora zo zbernice CAN alebo Stav nabitia akumulátora v percentách
cvdc62_batttracsoc2_pc_actl_r	SOC akumulátora. (Stav nabitia akumulátora)
cvdc62_batttracsvcrqd_b_rq_x	Požiadavka zo systému trakčného (VN) akumulátora na rozsvietenie kontrolky poruchy pohonnej jednotky (v tvare maticového kľúča) a požiadavka zo systému trakčného (VN) akumulátora na rozsvietenie kontrolky poruchy pohonnej jednotky
cvdc62_batttracwarnlamp_b_rq_x	Požiadavka zo systému trakčného (VN) akumulátora na rozsvietenie kontrolky výstražných svetiel (v tvare červeného trojuholníka) a požiadavka zo systému trakčného (VN) akumulátora na rozsvietenie kontrolky výstražných svetiel (v tvare červeného trojuholníka).
cvdc62_batttulo_u_actl_r	Stav 12 V akumulátora zo zbernice CAN alebo indikátor nízkeho stavu akumulátora
cvdc62_bpddrvappl_d_actl_r	TCU vyplní nasledujúci signál počnúc balíkom č. 2 (s výnimkou možných vonkajších porúch, ako je napríklad predmet spočívajúci na pedáli) alebo nie.
cvdc62_bsattsoc_r	Zvyškový stav nabitia 12 V akumulátora pri nominálnej teplote ako percento kapacity, ak by bol akumulátor v tom momente nabitý. ak by bol akumulátor v tom momente nabitý
cvdc62_bsattvoltage_r	VBATB+ pre C1MCA
cvdc62_bus_architecture_r	Toto je parameter veh_architecture, ktorý TCU vyplní na základe konfigurácie Ford EOL
cvdc62_cabnamb_te_actl_r	Teplota v kabíne a Teplota v kabíne – signál pre neelektrické vozidlá
cvdc62_candatabaseversion_x	Prvok na hlásenie verzií databázy CAN (alebo) prvok na hlásenie verzie databázy CAN – dodatočná montáž pre C489
cvdc62_chg_now_durn_st_r	Hodiny do ÚPLNÉHO NABITIA pre funkciu Nabíjať teraz

cvdc62_chg_sched_stat_c	Stav plánu nabíjania
cvdc62_chrglocid_no_rq_r	ID polohy nabíjacej stanice (príznak príchodu na nabíjaciu stanicu)
cvdc62_chgrin_pw_mx_r	Energetický odber nabíjačky
cvdc62_chgrinpwtype_d_actl_x	Typ výkonu nabíjačky
cvdc62_chgrsrvcrqd_b_rq_x	Požiadavka na indikáciu potreby servisu nabíjačky akumulátora
cvdc62_chrgstat_d_dsply_x	Stav nabíjania
cvdc62_cloud_msg_d	Jedinečné náhodné číslo generované cloudom. Cloud vždy nastaví túto hodnotu na jedinečné číslo
cvdc62_command_stat_c	Enumerácia pre stav príkazu. ECU vždy nastaví toto a Enumerácia na identifikáciu stavu príkazu. TCU vždy nastaví toto.
cvdc62_config_part_r	Toto MUSÍ byť mapované na číslo dielu konfigurácie pre TCU a ECU v IVS
cvdc62_conn_stat_c	Hodnota z enumerácie stavu pripojenia TCU
cvdc62_consavgtrip_fe_dsply_r	Spotreba paliva v MPGe
cvdc62_consavgtrip_no_dsply_r	Spotreba paliva – Žiadne zobrazenie
cvdc62_conslongterm_no_dsply_r	Spotreba paliva – Dlhodobé žiadne zobrazenie
cvdc62_constipa_no_dsply_r	Informuje o výkone používateľa oproti odporúčaniam pre spotrebu z pohľadu zrýchľovania.
cvdc62_constipdeccl_no_dsply_r	Informuje o výkone používateľa oproti odporúčaniam pre spotrebu z pohľadu spomaľovania.
cvdc62_constiptot_pc_dsply_r	100 % je najlepší výkon, 0 % je najhorší výkon.
cvdc62_constipunitpt_d_dsply_x	Informuje o jednotkách jednotlivých odporúčaní pre spotrebu.
cvdc62_constipv_no_dsply_r	Informuje o výkone používateľa oproti odporúčaniam pre spotrebu z pohľadu rýchlosti vozidla.
cvdc62_consunitipc_d_dsply_x	Ak sa jednotky aktualizujú na bloku prístrojov, mali by sa aktualizovať aj ostatné zobrazenia v celom vozidle.
cvdc62_correlation_d	Jedinečné náhodné číslo generované cloudom. Cloud vždy nastaví túto hodnotu na koreláciu príkazov s odpoveďami na príkazy. Používať ju môže iba TCU pri odpovediach na príkazy. TCU nastaví túto hodnotu rovnako ako ID korelácie prijaté z cloudu
cvdc62_dstint_rgn_c	Toto je kód cieľového regiónu zaznamenaný na konci riadka – Toto MUSÍ byť vždy vyplnené pri odosielaní údajov o poskytovaní
cvdc62_disp_langsel_st_c	Nastavenie jazyka displeja
cvdc62_door_latch_stat_c	Stav zámku dverí zo zbernice CAN – iba pre vozidlá C1MCA
cvdc62_door_latch_stat_tailgate_trnk_x	stav zámku veka alebo dverí batožinového priestoru na vozidle, ktorý indikuje, či sú bezpečne zamknuté alebo odomknuté
cvdc62_door_latch_stat_rr_door_x	stav zámku pravých zadných dverí na vozidle
cvdc62_door_latch_stat_lr_door_x	stav zámku ľavých zadných dverí na vozidle
cvdc62_door_latch_stat_pass_door_x	stav zámku dverí spolujazdca na vozidle
cvdc62_door_latch_stat_drvr_door_x	stav zámku dverí vodiča na vozidle
cvdc62_drvr_wdo_pos_x	Poloha okna vodiča zo zbernice CAN
cvdc62_drstatdrv_b_actl_x	Stav otvorenia dverí vodiča zo zbernice CAN
cvdc62_drstathood_b_actl_x	stav otvorenia kapoty zo zbernice CAN
cvdc62_drstatinnrtgate_b_actl_x	stav otvorenia vnútorných dverí batožinového priestoru zo zbernice CAN a stav otvorenia výklopných dverí batožinového priestoru zo zbernice CAN
cvdc62_drstatpsngr_b_actl_x	stav otvorenia dverí spolujazdca zo zbernice CAN
cvdc62_drstatrl_b_actl_x	stav otvorenia ľavých zadných dverí zo zbernice CAN
cvdc62_drstatrr_b_actl_x	stav otvorenia pravých zadných dverí zo zbernice CAN
cvdc62_drstattgate_b_actl_x	Stav otvorenia veka batožinového priestoru zo zbernice CAN a stav otvorenia dverí batožinového priestoru zo zbernice CAN
cvdc62_ellongterm_l_dsply_r	Dlhodobá prejdená vzdialenosť v kilometroch
cvdc62_eltrip_l_dsply_r	Vzdialenosť prejdená počas jazdy v kilometroch
cvdc62_engaout_n_actl_r	Otáčky motora a priemerná aktuálna rýchlosť zotrvačníka.
cvdc62_engclnt_te_actl_r	Teplota chladiacej kvapaliny motora
cvdc62_engoillife_pc_actl_r	Motorový olej zo zbernice CAN
cvdc62_engsrvcrqd_b_rq_x	Indikátor potreby servisu motora a Indikátor potreby servisu motora – signál pre neelektrické vozidlá
cvdc62_err_c	Chybový kód z enumerácie chybových kódov
cvdc62_err_x	Opis chyby
cvdc62_esn_r	Elektronické sériové číslo TCU
cvdc62_favorite_loc_sync_err_c	Enumerácia pre komunikáciu chýb údajov o obľúbených miestach. TCU vždy nastaví toto.
cvdc62_favorite_loc_sync_err_x	Opis chyby. TCU toto nastaví voliteľne.
cvdc62_firmware_ver_he920_x	Verzia firmvéru pre mobilný mikročip – NAD
cvdc62_firmware_ver_teseo2_x	Verzia firmvéru pre hostiteľský mikročip – Teseo II
cvdc62_firmware_upgr_err_c	Enumerácia pre komunikáciu chýb pri sťahovaní konfiguračného súboru firmvéru. TCU vždy nastaví toto.
cvdc62_firmware_upgr_err_x	Opis chyby. TCU toto nastaví voliteľne.
cvdc62_firmware_upgr_initialization_u	URL, na ktorú TCU odošle denník dohliadajúceho zariadenia na začatie procesu aktualizácie firmvéru
cvdc62_firmware_upgr_stat_c	Enumerácia pre stav aktualizácie firmvéru. TCU vždy nastaví toto.

cvdc62_firmware_ver_r	Číslo verzie firmvéru TCU
cvdc62_fuellvl_pc_dsply_r	Hladina paliva zo zbernice CAN – Týchto nespracovaných 10 bitov je zelený stĺpec v tabuľke 10-bitovej palivovej R-karty
cvdc62_fuelrange_l_dsply_r	Vzdialenosť pred vyprázdnením palivovej nádrže – tento signál nahrádza dojazd do vyprázdnenia nádrže – tento signál nahrádza dojazd do vyprázdnenia nádrže a Clarion by mal tento signál dodatočne pridať do protosúboru C489
cvdc62_gearlvpos_d_actl_x	Poloha prevodovky zo zbernice CAN
cvdc62_glbl_config_ver_x	Aktuálne číslo verzie globálnej konfigurácie ECU a aktuálne číslo verzie globálnej konfigurácie TCU
cvdc62_gotimes_sync_err_c	Enumerácia pre komunikáciu časov odjazdu a chýb pri úprave jazdy. TCU vždy nastaví toto.
cvdc62_gotimes_sync_err_x	Opis chyby. TCU toto nastaví voliteľne.
cvdc62_gsm_drx_lvl_r	Úroveň GSM DRX. Úroveň WCDMA DRX pridaná ako náhrada za signál úrovne GSM DRX
cvdc62_gsm_num_of_neighbors_r	GSM – Počet susedov na sledovanie
cvdc62_gsm_roaming_f	GSM – Príznak roamingu
cvdc62_hwde_part_r	Toto MUSÍ byť mapované na číslo dielu hardvéru pre TCU a ECU v IVS
cvdc62_hev_battery_fault_svrty_enum_x	Úroveň závažnosti poruchy akumulátora HEV
cvdc62_hm_u	Hodnota domovskej URL, ako je čítaná zo špeciálneho DID ECU (ECGTU) a hodnota domovskej URL, ako je čítaná zo špeciálneho DID TCU
cvdc62_htrnsrvcrqd_b_dsply_x	Požiadavka z hybridného prevodového systému na rozsvietenie kontrolky poruchy pohonnej jednotky
cvdc62_htrnwarnlamp_b_dsply_x	Požiadavka z hybridného prevodového systému na rozsvietenie kontrolky výstražných svetiel (v tvare červeného trojuholníka).
cvdc62_hybmdestat_d_dsply_x	Stav hybridného režimu (aktuálny prevádzkový režim plug-in hybridného vozidla)
cvdc62_ign_stat_c	Stav zapalovania zo zbernice CAN (Spracovaná hodnota pre aktuálny stav zapalovania) – OFF, ACC, RUN alebo START.
cvdc62_keyid_d_actl_vec_r	ID aktívnych kľúčov C1MCA – Bitovo kódované hodnoty pre aktívne kľúče
cvdc62_lifecycmde_d_actl_r	Signál CAN pre režim životného cyklu vozidla, napr. továrenský režim, prepravný režim atď. (CGEA), signál CAN pre prepravný režim (CGEA) – signál pre neelektrické vozidlá, signál CAN pre prepravný režim (rovnaký pre C1MCA a CGEA)
cvdc62_calcd_msg_utc_date_s	Informácie o časovej pečiatke UTC z mobilnej siete (TCU)
cvdc62_new_auth_stat_c	Enumerácia pre stav autorizácie TCU, na ktorý TCU zmení svoj stav. Cloud vždy nastaví toto.
cvdc62_ntfydrvsocvl1_pc_rq_r	Percento stavu nabitia požadované zákazníkom. Počnúc od 5 % až do 100 % v prírastkoch po 5 %. Nabitie na %
cvdc62_odom_mstr_val_r	Hodnota počítadla kilometrov zo smernice CAN (najazdené kilometre)
cvdc62_park_brk_soft_r	Indikuje, či je vo vozidle aktivovaná elektronická parkovacia brzda alebo nie
cvdc62_park_brk_hd_r	Indikuje, či je vo vozidle aktivovaná tvrdá alebo mechanická parkovacia brzda alebo nie
cvdc62_pass_wdo_pos_x	Poloha okna spolujazdca zo zbernice CAN
cvdc62_pepskeyactv_d_stat_c	Používaný kľúč – CGEA pre vozidlá modelového ročníka 2013 iba s kľúčmi PEPS
cvdc62_pepskeyfound_no_actl_r	ID aktívnych kľúčov CGEA1.3 – Bitovo kódované hodnoty pre aktívne kľúče
cvdc62_perimeter_alarm_stat_c	HSCAN signál pre stav obvodového alarmu, stav obvodového alarmu zo zbernice CAN pre CGEA1.3, režim alarmu alebo stav obvodového alarmu zo zbernice CAN.
cvdc62_pkey_d	Kódovanie C1MCA pre používaný kľúč
cvdc62_plgactv_d_actlchrgr_x	Stav zástrčky nabíjačky alebo stav nabíjacej zástrčky
cvdc62_plgactvarb_b_actl_x	Signál stavu zástrčky zo zbernice CAN
cvdc62_precondstat_d_dsply_x	Stav predbežnej úpravy
cvdc62_prkbrkactv_b_actl_x	Signály pre stav parkovacej brzdy, prepínač parkovacej brzdy, stav parkbrake_hard a parkbrake_soft
cvdc62_prkbrk_stat_c	Stav parkovacej brzdy.
cvdc62_prmtralrmvnt_d_stat_c	Stav alarmu, príčina spustenia zo zbernice CAN pre CGEA1.3
cvdc62_pro_to_file_ver_x	Aktuálne číslo verzie protosúboru TCU
cvdc62_prplwhltot2_tq_actl_r	Zahrňa prevodový pomer, stály prevod a účinky trenia a zotrvačnosti.
cvdc62_ptrmtrprt_d_rq_x	Príznak upozornenia na stav nabitia akumulátora zo zbernice CAN
cvdc62_ptsvclamp_b_rqhtrn_x	rozsvietenie indikátora servisu pohonnej jednotky
cvdc62_ptwarnlamp_b_rqhtrn_x	rozsvietenie výstražného indikátora pohonnej jednotky
cvdc62_pwpck_d_stat_c	používa sa pre režim hybnosti a diaľkový štart – pre programy založené na C1MCA okrem CD346 a CD344
cvdc62_pwpcktq_d_stat_c	Taktiež indikuje, či prebieha prechod z režimu nehybnosti do režimu hybnosti. POZNÁMKA: Z tohto signálu by sa nemalo vyvodzovať nič iné. Stav hybnosti pohonnej jednotky zo zbernice CAN, štruktúra správy pre údaje o polohe vozidla. Používa sa pre režim hybnosti – pre C1MCA (CD346 a CD344) a všetky programy CGEA. Používa sa pre diaľkový štart – pre programy C1MCA CD346 a CD344. Používa sa pre diaľkový štart – pre programy C1MCA (CD346 a CD344). Indikuje, či je pohonná jednotka v režime hybnosti (produkuje krútiaci moment kolies) alebo v režime nehybnosti (neprodukuje krútiaci moment kolies).
cvdc62_rear_drvr_wdo_pos_x	Poloha zadného okna na strane vodiča zo zbernice CAN
cvdc62_rear_pass_wdo_pos_x	Poloha zadného okna na strane spolujazdca zo zbernice CAN
cvdc62_rcvd_sig_qlty_r	Kvalita signálu RSSI

cvdc62_rcvd_sig_strn_r	Sila signálu RSSI
cvdc62_remote_device_fdbck_x	stav diaľkového štartu zo zbernice CAN – iba CGEA a informácie o zariadení na diaľkový štart
cvdc62_remotestrt_t_actl_x	Zostávajúce trvanie diaľkového štartu C1MCA
cvdc62_req_typ_c	a nastavte to na možnosť FINAL pre príkaz Final Auth
cvdc62_rgenlongterm_l_dsply_r	energia z rekuperačného brzdenia získaná od posledného dlhodobého resetu
cvdc62_rgenlongterm_pc_dsply_r	od posledného dlhodobého resetu FE. Podobné ako inštruktor brzdenia, ale na dlhšie obdobie.
cvdc62_rgentrip_l_dsply_r	energia z rekuperačného brzdenia získaná počas jazdy
cvdc62_rgentrip_pc_dsply_r	Podobné ako inštruktor brzdenia, ale pre celú jazdu, nielen pre jednu zastávku.
cvdc62_rstrt_t_actl_r	Časovač diaľkového štartu zo zbernice CAN. Toto určuje, ako dlho zostane diaľkový štart aktívny. Toto platí iba pre CGEA
cvdc62_rstrtload_d_sttn_r	Nastavenie diaľkového štartu C1MCA
cvdc62_rstrtsetting_t_actl_r	Nastavenie trvania diaľkového štartu, ako si vybral zákazník na bloku prístrojov. Nastavenie diaľkového štartu zo zbernice CAN: určuje, ako dlho by mal byť diaľkový štart aktívny – 5, 10 alebo 15 minút
cvdc62_secur_err_c	Chybový kód z enumerácie chýb zabezpečenia
cvdc62_secur_err_x	Opis chyby
cvdc62_sleep_intvl_r	Používa sa iba pre HI_RATE a LOW_RATE. TCU vždy nastaví toto.
cvdc62_sleep_stat_c	Enumerácia na identifikáciu stavu spánku. TCU vždy nastaví toto.
cvdc62_stat_c	Spoločná štruktúra správy pre všetky odozvy na príkazy. ECG vždy nastaví toto.
cvdc62_strat_part_num_x	NUMERIS pre stav príkazu. TCU vždy nastaví toto
cvdc62_subscription_st_x	Toto MUŠÍ byť mapované na číslo strategického dielu pre TCU a ECU v IVS
cvdc62_subscription_st_x	stav predplatného
cvdc62_tcu_msg_d	Jedinečné náhodné číslo generované ECU(ECG) a TCU. ECU(ECG) a TCU vždy nastaví túto hodnotu na jedinečné číslo
cvdc62_tell_tales_warnings1_r	Kontrolky a výstrahy 1 – DID 600E
cvdc62_tell_tales_warnings2_r	Kontrolky a výstrahy 2 – DID 600F
cvdc62_tire_press_sys_st2_x	Tlak v pneumatikách zo zbernice CAN pre C1MCA
cvdc62_tire_press_sys_stat_x	Stav poruchy systému TPM (< 4) a tlak v pneumatikách zo zbernice CAN
cvdc62_tripsun_e_dsply_r	Energia spotrebovaná vozidlom v kilowatthodinách
cvdc62_tripsun_l_dsply_r	Dĺžka jazdy v kilometroch
cvdc62_tripsun_vl_dsply_r	Energia spotrebovaná vozidlom v litroch
cvdc62_trnsrvcrqd_b_rq_x	indikátor potreby servisu prevodovky – signál pre neelektrické vozidlá
cvdc62_trnwarnlamp_b_dsply_x	Požiadavka zo systému transaxle na rozsvietenie kontrolky výstražných svetiel (v tvare červeného trojuholníka).
cvdc62_veh_lock_stat_c	Stav zámku dverí zo zbernice CAN – len pre vozidlá CGEA
cvdc62_veh_v_actleng_r	Rýchlosť vozidla zo zbernice CAN
cvdc62_vehelrng_e_l_dsply_r	Dojazd DTE pre elektrický akumulátor, Odosielateľ zohľadňujúci výpočet filtrovania, Signál používaný na riadenie zobrazeného dojazdu DTE pri jazde na elektrinu vo vozidlách BEV a PHEV, Vo vozidlách BEV je k dispozícii iba energia jazdy na elektrinu, takže zobrazený dojazd DTE by sa mal rovnať tomuto signálu. Odosielateľ zohľadňujúci výpočet filtrovania.
cvdc62_veh_hlth_stat_c	Typ stavu
cvdc62_vehkeyactv_d_stat_r	Používaný kľúč – CGEA pre vozidlá modelového ročníka 2014 a vyššieho s kľúčmi PEPS a KEYED
cvdc62_vehstrinhbt_b_rq batt_x	Požiadavka zo systému trakčného (VN) akumulátora na blokovanie štartu vozidla s cieľom chrániť vysokonapäťový akumulátor a CR 686, Požiadavka zo systému trakčného (VN) akumulátora na blokovanie štartu vozidla s cieľom chrániť vysokonapäťový akumulátor
cvdc62_batterydteperkeylist_x	zachytáva dojazd (DTE) akumulátora pre každý kľúč, ako aj celkový dojazd (DTE) pre všetky kľúče – signál pre staršie elektrické vozidlá
cvdc62_calendar_week_go_times_x	Minúta času odchodu, príznak povolenia/zákazu odoslaný jednotkou TCU pre každú udalosť, index teploty odoslaný jednotkou TCU pre každú udalosť, hodina času odchodu odoslaná jednotkou TCU pre každú udalosť.
cvdc62_drive_conditions_x	Predbežná úprava – nastavenie teploty v kabíne, predbežná úprava – režim recirkulácie, predbežná úprava – režim HVAC, index pre úpravu jazdy, predbežná úprava – odmrazovanie vzadu, predbežná úprava – rýchlosť ventilátora, predbežná úprava – režim klimatizácie, názov preferencie pohodlia v kabíne (max. 20 znakov).
cvdc62_drive_conditions_x	Názov preferencie pohodlia v kabíne – max. 20 znakov
cvdc62_drive_conditions_x	Index pre úpravu jazdy
cvdc62_drive_conditions_x	Predbežná úprava – Rýchlosť ventilátora
cvdc62_drive_conditions_x	Predbežná úprava – Režim HVAC
cvdc62_drive_conditions_x	Predbežná úprava – Nastavenie teploty v kabíne
cvdc62_drive_conditions_x	Predbežná úprava – Odmrazovanie vzadu
cvdc62_drive_conditions_x	Predbežná úprava – Režim recirkulácie
cvdc62_drive_conditions_x	Predbežná úprava – Režim klimatizácie

cvdc62_ecus_x	Skutočná hodnota DTC, stav ECU vzhľadom na komunikáciu ECU (ECGTCU), dodatočné informácie k hodnote DTC (iba prvok režimu \$19), ID diagnostického uzla pre elektronickú riadiacu jednotku, stav DTC (napr. potvrdené, čakajúce), stav ECU vzhľadom na komunikáciu TCU.
cvdc62_ecus_x	ID diagnostického uzla pre elektronickú riadiacu jednotku
cvdc62_ecus_x	Stav ECU vzhľadom na komunikáciu TCU s touto konkrétnou ECU
cvdc62_ecus_x	Informácie o hodnote DTC
cvdc62_ecus_x	Skutočná hodnota DTC
cvdc62_ecus_x	Dodatočné informácie k hodnote DTC – iba prvok režimu \$19
cvdc62_ecus_x	Stav DTC – napríklad potvrdené, čakajúce atď.
cvdc62_hmiscreens_x	Každý HMI displej musí mať jedinečné ID obrazovky, ktoré bude definované cloudom, a ECU (ECGTCU) musí mapovať cloudom definované ID obrazovky na APIM HMI obrazovky a ID obrazovky nie je v rozsahu balíka 1, preto ho SDN nevyplní.
cvdc62_hmiscreens_x	Typ výzvy môže byť počiatočná výzva, informácia alebo chyba. Na základe typu bude CCS klient vo vozidle zobrazovať rôzne druhy výziev (rôzne rozloženie a tlačidlá)
cvdc62_hmiscreens_x	Každý HMI displej musí mať jedinečné ID obrazovky, ktoré bude definované cloudom, a ECU (ECGTCU) musí mapovať cloudom definované ID obrazovky na APIM HMI obrazovky, ID obrazovky nie je v rozsahu balíka 1, preto ho SDN nevyplní.
cvdc62_hmiscreens_x	Toto je zástupný symbol pre reťazec, ktorý sa môže zobraziť vložený v texte výziev vo vozidle
cvdc62_hmiscreens_x	Toto je zástupný symbol pre reťazec, ktorý sa môže zobraziť vložený v texte výziev vo vozidle (variabilný text 1)
cvdc62_hmiscreens_x	Toto je zástupný symbol pre reťazec, ktorý sa môže zobraziť vložený v texte výziev vo vozidle (variabilný text 2).
cvdc62_hmiscreens_x	Parameter ID obrazovky odkazuje na kód správy, na základe ktorého aplikácia CCS vo vozidle zobrazuje text na výzvach. Text pochádza zo súborov so zásadami, ktoré sú vložené v softvéri vozidla.
cvdc62_fald_chunk_r	Tento prvok sa má používať iba na hlásenie stavu zlyhania. Nastavte tento prvok s číslom bloku, ktorý zlyhal.
cvdc62_file_dnl_err_x	Enumerácia pre komunikáciu chýb pri sťahovaní konfiguračného súboru firmvéru. TCU vždy nastaví toto.
cvdc62_file_download_err_x	Opis chyby. TCU toto nastaví voliteľne.
cvdc62_firmware_reflash_stat_c	Enumerácia pre stav opätovného nahratia firmvéru. TCU vždy nastaví toto.
cvdc62_modfd_gps_x	TCU vždy nastaví tento príznak
cvdc62_new_ownr_usr_d	Používateľské ID nového vlastníka. Cloud vždy nastaví toto.
cvdc62_alarm_stat_alarm_stat_sensor_fault_flags_sire	príčina alebo dôvod spustenia stavu alarmu
cvdc62_alarm_stat_alarm_stat_sensor_fault_flags_incl	chyba v komponente sirény alarmového systému
cvdc62_alarm_stat_alarm_stat_sensor_fault_flags_incl	chyba v snímači náklonu alarmového systému
cvdc62_alarm_stat_alarm_stat_sensor_fault_flags_volu	chyba vo volumetrickom snímači alarmového systému.
cvdc62_alarm_stat_alarm_stat_sensor_fault_flags_hes	chyba súvisiaca so snímačom tepovej frekvencie v alarmovom systéme vozidla
cvdc62_rstrload_d_sttn_rstrload_d_sttn_remote_strt	príznak alebo parameter súvisiaci s tichým režimom diaľkového štartu v systéme diaľkového štartu vozidla.
cvdc62_rstrload_d_sttn_rstrload_d_sttn_remote_strt	stav funkcie diaľkového štartu vo vozidle, umožňujúci naštartovanie motora na diaľku.
cvdc62_rstrload_d_sttn_rstrload_d_sttn_durn_timer_x	nastavenie časovača trvania v systéme diaľkového štartu vozidla.
cvdc62_rstrload_d_sttn_rstrload_d_sttn_clim_flags_re	stav alebo aktivácia funkcie odmrazovania vzadu v klimatizačnom systéme vozidla
cvdc62_rstrload_d_sttn_rstrload_d_sttn_clim_flags_fr	stav alebo aktivácia funkcie odmrazovania vpredu v klimatizačnom systéme vozidla.
cvdc62_rstrload_d_sttn_rstrload_d_sttn_clim_flags_cl	príznak alebo parameter súvisiaci s režimom klimatizácie vo vozidle.
cvdc62_tire_press_placrd_frnt_r	Tlak v predných pneumatikách podľa štítka
cvdc62_tire_press_placrd_rear_r	Tlak v zadných pneumatikách podľa štítka
cvdc62_tire_press_lf_stat_x	Stav tlaku v ľavej prednej pneumatike
cvdc62_tire_press_lf_data_r	Údaje o tlaku v ľavej prednej pneumatike (chyba nie je priamo zakódovaná v parametri) a hodnota tlaku v ľavej prednej pneumatike
cvdc62_tire_press_rf_stat_x	Stav tlaku v pravej prednej pneumatike
cvdc62_tire_press_rf_data_r	Údaje o tlaku v pravej prednej pneumatike (chyba nie je priamo zakódovaná v parametri) a hodnota tlaku v pravej prednej pneumatike
cvdc62_tire_press_ilr_stat_x	Stav tlaku v ľavej vnútornej zadnej pneumatike
cvdc62_tire_press_ilr_data_r	Hodnota tlaku v ľavej vnútornej zadnej pneumatike
cvdc62_tire_press_irr_stat_x	Stav tlaku v pravej vnútornej zadnej pneumatike
cvdc62_tire_press_irr_data_r	Hodnota tlaku v pravej vnútornej zadnej pneumatike
cvdc62_tire_press_lr_olr_stat_x	Stav tlaku v ľavej zadnej pneumatike OLR
cvdc62_tire_press_lr_olr_data_r	Hodnota tlaku v ľavej zadnej pneumatike OLR a údaje o tlaku v ľavej zadnej pneumatike (chyba nie je priamo zakódovaná v parametri)
cvdc62_tire_press_rr_orr_stat_x	Stav tlaku v pravej zadnej pneumatike ORR
cvdc62_tire_press_rr_orr_data_r	Údaje o tlaku v pravej zadnej pneumatike (chyba nie je priamo zakódovaná v parametri) a hodnota tlaku v pravej zadnej pneumatike ORR
cvdc62_vehlatcomp_a_actl_r	HSCAN signál pre bočné zrýchlenie CGEA 1.3
cvdc62_driversafetydata_prkbrkactv_b_actl_x	Stav parkovacej brzdy – HSCAN signál CGEA 1.3
cvdc62_driversafetydata_vehlongcomp_a_actl_r	Silné brzdenie – HSCAN signál CGEA 1.3
cvdc62_publicsafety servicedata_vehlongcomp_a_actl	HSCAN signál pre pozdĺžne zrýchlenie CGEA 1.3

cvdc62_vehyawcomp_w_actl_r	HSCAN signál pre rýchlosť otáčania CGEA 1.3
cvdc62_absactv_b_actl_x	Udalosť systému ABS – HSCAN signál CGEA 1.3
cvdc62_stabctlbrkactv_b_actl_x	Udalosť systému AdvanceTrac – HSCAN signál CGEA 1.3
cvdc62_cmbbbrkdecel_b_rq_r	Udalosť brzdenia na zmiernenie kolízie – použitie brzdy počas spomaľovania – HSCAN signál CGEA 1.3
cvdc62_cmbbbrkprchg_d_rq_r	Udalosť brzdenia na zmiernenie kolízie – brzdy prednabíjajú hlavný valec – HSCAN signál CGEA 1.3
cvdc62_daswarn_d_dsply_x	Výstraha systému upozornenia vodiča – HSCAN signál CGEA 1.3
cvdc62_dasstats_d_dsply_x	Systém upozornenia vodiča deaktivovaný vodičom – HSCAN signál CGEA 1.3
cvdc62_fcwaudiowarn_b_rq_x	Výstraha pred čelnou zrážkou – HSCAN signál CGEA 1.3
cvdc62_fcwmemstat_b_actl_x	Výstraha pred čelnou zrážkou – deaktivované vodičom – HSCAN signál CGEA 1.3
cvdc62_fcwmemsens_d_actl_x	Výstraha pred čelnou zrážkou – zmena citlivosti – HSCAN signál CGEA 1.3
cvdc62_ldwactvstats_d_req_r	Udalosť opustenia jazdného pruhu – HSCAN signál CGEA 1.3
cvdc62_lkaactvstats_d_req_x	Udalosť asistenta udržiavania v jazdnom pruhu – HSCAN signál CGEA 1.3
cvdc62_lahandsoff_d_dsply_x	Nedržanie volantu – HSCAN signál CGEA 1.3
cvdc62_laactvstats_d_dsply_x	Asistent udržiavania v jazdnom pruhu alebo výstraha opustenia jazdného pruhu deaktivované – HSCAN signál CGEA 1.3
cvdc62_lscmbbpostevnt_b_dsply_x	Zmiernenie kolízie pri nízkej rýchlosti brzdením – HSCAN signál CGEA 1.3
cvdc62_tracctlptactv_b_actl_x	Udalosť kontroly trakcie – riadené pohonnou jednotkou – HSCAN signál CGEA 1.3
cvdc62_tcmode_x	Udalosť kontroly trakcie – riadené brzdou – HSCAN signál CGEA 1.3
cvdc62_trlr_sway_evt_in_prog_x	Prebiehajúca udalosť kývania prívesu – HSCAN signál CGEA 1.3
cvdc62_awdrnge_d_actl_x	Stav zapnutia AWD alebo 4x4 – HSCAN signál CGEA 1.3
cvdc62_ecallconfirmation_r	Indikuje stav tiesňového volania a vráti signál oznámenia o volaní eCall do normálneho stavu a Udalosť eCall – HSCAN signál CGEA 1.3
cvdc62_reardiffcklamp_d_rq_x	Použitie elektronickej uzávierky – HSCAN signál CGEA 1.3
cvdc62_engidlshutdown_d_stat_x	Udalosť vypnutia motora na voľnobehu – HSCAN signál CGEA 1.3
cvdc62_vrm_btphonests_st_x	Párovanie mobilného telefónu so systémom Sync – HSCAN signál CGEA 1.3
cvdc62_engptomde_d_actl_x	Použitie pomocného hriadeľa alebo SEIC – HSCAN signál CGEA 1.3
cvdc62_gearvrseactv_d_actl_r	Použitie spätného chodu – HSCAN signál CGEA 1.3
cvdc62_drslipctlmde_b_rq_r	Systém RSC vypnutý
cvdc62_drslipctlmde_b_rq2_x	Systém RSC vypnutý
cvdc62_drslipctlmde_d_rq_x	Systém RSC vypnutý
cvdc62_drslipctlmde_msg_d_rq_x	Systém RSC vypnutý
cvdc62_drslipctlmde_d_ind_x	Systém RSC vypnutý
cvdc62_cta_d_rq_x	Bočné upozornenie systému BLIS deaktivované
cvdc62_sod_d_rq_x	Priečne upozornenie systému BLIS deaktivované
cvdc62_lscmbbstat_b_actl_x	Zmiernenie kolízie pri nízkej rýchlosti brzdením. Zapnutie/vypnutie systému vodičom
cvdc62_brktot_tq_rqarb_r	Režim prenasledovania (funkcia PCM)
cvdc62_edrtriggerevntsync_x	EDR aktívovaný
cvdc62_reardiffckmsg_d_rq_x	Voľba elektronickej uzávierky vodičom
cvdc62_pwsysulofalt_d_stat_x	Udalosť zníženia záťaže
cvdc62_rstrnmpactevntstatus_x	Nafúknutie airbagu – HSCAN signál CGEA 1.3
cvdc62_bton_b_rq_r	BLIS s pripojeným prívesom
cvdc62_ecall_event_r	Udalosť eCall – HSCAN signál CGEA 1.3
cvdc62_ecallnotification_x	Účelom tohto signálu je informovať, že došlo ku kolízii kvalifikovanej na iniciovanie tiesňového volania.
cvdc62_fuelusedthisduration_r	Palivo spotrebované za toto obdobie – odvodená hodnota na základe HSCAN signálu CGEA 1.3 FuelFlw_VI_Dsply v mikrolitroch
cvdc62_accumulatedmiles_r	Míle akumulované spotrebou paliva za toto obdobie – odvodená hodnota
cvdc62_maximumspeed_r	Maximálna rýchlosť – Špičková hodnota rýchlosti za toto obdobie – na základe HSCAN signálu CGEA 1.3 Veh_V_ActlEng
cvdc62_totalenginehours_r	Celkový počet hodín chodu motora
cvdc62_wificarriername_x	Názov operátora
cvdc62_fordwificarrierphone_x	Kontaktné údaje operátora
cvdc62_lincolnwificarrierphone_x	Informácie o telefóne operátora – značka Lincoln
cvdc62_fordwificarrierlanding_pageurl_x	URL vstupnej stránky operátora – značka Ford
cvdc62_lincolnwificarrierlanding_pageurl_x	URL vstupnej stránky operátora – značka Lincoln
cvdc62_wificarrierapn_x	Wifi APN operátora
cvdc62_cellularcarrierapn_x	Mobilná APN operátora
cvdc62_configupdateerrorcode_x	Enumerácia pre komunikáciu chýb súvisiacich s aktualizáciou konfigurácie (metóda 2/ časť II, GMRDB atď.). TCU vždy nastaví toto.
cvdc62_configupdateerrordescription_x	Opis chyby. TCU nastaví toto.
cvdc62_sdnerrorcode_x	Chybový kód z enumerácie chybových kódov
cvdc62_sdnerrordescription_x	Opis chyby
cvdc62_fleetvehiclediagnosticdata_x	Adresa DID, na ktorú sa má vykonať diagnostická požiadavka a cieľová ECU, na ktorú sa má diagnostická požiadavka odoslať
cvdc62_fleetvehiclediagnosticdata_x	Cieľová ECU, na ktorú sa má diagnostická požiadavka odoslať

cvdc62_fleetvehiclediagnosticdata_x	Adresa DID, na ktorú sa má vykonať diagnostická požiadavka
cvdc62_timeinterval_r	Čas (v minútach) do AKTIVÁCIE nastavení hlavného resetu. Toto bude odoslané, keď je potrebné zmeniť konfiguráciu časovača ovládania resetu
cvdc62_delaytimetostart_r	TCU začne diagnostický proces s oneskorením (v minútach) prvýkrát po zistení stavu bežiaceho motora
cvdc62_fleetvehiclediagnosticresponsedata_x	Informácie o stave diagnostickej odpovede DID
cvdc62_fleetvehiclediagnosticresponsedata_x	Cieľová ECU, na ktorej bola vykonaná diagnostická požiadavka
cvdc62_fleetvehiclediagnosticresponsedata_x	Adresa DID, na ktorú sa vykonáva diagnostická požiadavka
cvdc62_fleetvehiclediagnosticresponsedata_x	Údaje diagnostickej odpovede DID pre adresu DID
cvdc62_fleetvehiclediagnosticresponsedata_x	Typ stavu diagnostickej odpovede
cvdc62_configapplymode_x	nastáva počas udalosti vypnutia zapalovania
cvdc62_config_updatestatus_x	Enumerácia pre stav aktualizácie konfigurácie. TCU vždy nastaví toto.
cvdc62_refreshfromcarrier_x	TCU nastaví ÁNO na obnovenie údajov, operátor nastaví NIE, ak má získať posledné obnovené hodnoty z SDNCloud
cvdc62_sdnquerystatus_x	Cloud to vždy nastaví na vrátenie stavu odpovede na dotaz
cvdc62_vehposdata_engclnt_te_actl_r	Signály súvisiace s Crew Chief, HSCAN signál pre teplotu chladiacej kvapaliny motora
cvdc62_vehposdata_gboxoil_te_actl_r	HSCAN signál pre teplotu prevodovej kvapaliny – teplota oleja v prevodovke –
cvdc62_vehposdata_transfluidtemp_didval_r	Odkaz na SPSS pre konkrétne adresy DID podľa programu vozidla – odvodená hodnota založená na DID čítanom jednotkou ECU (ECGTCU). Táto hodnota sa používa, ak signál GboxOil_Te_Actl nie je podporovaný
cvdc62_vehposdata_firstrowbuckledriver_x	HSCAN signál, či je zapnutý bezpečnostný pás vodiča v prvom rade
cvdc62_vehposdata_firstrowbucklepsngr_x	HSCAN signál, či je zapnutý bezpečnostný pás spolujazdca v prvom rade
cvdc62_vehposdata_psngrfrntdetct_d_actl_x	HSCAN signál pre stav obsadenia sedadla spolujazdca vpredu
cvdc62_vehposdata_engaout_n_actl_r	HSCAN signál pre otáčky motora – CEA1.3 a C1MCA
cvdc62_vehposdata_fuellvl_pc_dsply_r	HSCAN signál pre otáčky motora – CEA1.3 a C1MCA
cvdc62_vehposdata_veh_v_actleng_r	Rýchlosť vozidla zo zbernice CAN
cvdc62_vehposdata_odometermastervalue_r	Hodnota počítadla kilometrov zo zbernice CAN
cvdc62_vehposdata_fuellfw_vi_dsply_r	Signál posuvného počítadla, ktorý indikuje kumulatívnu spotrebu paliva
cvdc62_reason_c	TCU nastaví jeden z dôvodových kódov, keď proces sťahovania aktualizácie firmvéru zlyhá
cvdc62_msgmetadata_arrival_s	Informácie o časovej pečiatke prijmu TMC
cvdc62_icc_d_2	ICCID z TCU, SIM poskytovaná bezdrôtovým operátorom
cvdc62_imei_r_2	Číslo IMEI z TCU
cvdc62_sim_imsi_x_2	IMSI SIM karty
cvdc62_sim_msisd_n_x_2	MSISDN SIM karty operátora
cvdc62_charge_locations_x_2	obsahuje informácie týkajúce sa modulu GPS
cvdc62_charge_locations_x_2	VŽDY sa vyplní
cvdc62_charge_locations_x_2	VŽDY sa vyplní – možné hodnoty
cvdc62_charge_locations_x_2	
cvdc62_charge_locations_x_2	Skutočná hodina začiatku preferovaného cenového rozpätia nabíjania počas pracovných dní.
cvdc62_charge_locations_x_2	Skutočná minúta začiatku preferovaného cenového rozpätia nabíjania počas pracovných dní
cvdc62_charge_locations_x_2	Skutočná hodina konca preferovaného cenového rozpätia nabíjania počas pracovných dní
cvdc62_charge_locations_x_2	Skutočná minúta konca preferovaného cenového rozpätia nabíjania počas pracovných dní.
cvdc62_charge_locations_x_2	Toto by malo byť vždy SUPER_OFF_PEAK
cvdc62_charge_locations_x_2	Skutočná hodina začiatku preferovaného cenového rozpätia nabíjania počas víkendu.
cvdc62_charge_locations_x_2	Skutočná minúta začiatku preferovaného cenového rozpätia nabíjania počas víkendu
cvdc62_charge_locations_x_2	Skutočná hodina konca preferovaného cenového rozpätia nabíjania počas víkendu
cvdc62_charge_locations_x_2	Skutočná minúta konca preferovaného cenového rozpätia nabíjania počas víkendu.
cvdc62_charge_locations_x_2	Predvolená hodina začiatku cenového rozpätia nabíjania počas pracovných dní.
cvdc62_charge_locations_x_2	Predvolená minúta začiatku cenového rozpätia nabíjania počas pracovných dní.
cvdc62_charge_locations_x_2	Predvolená hodina konca cenového rozpätia nabíjania počas pracovných dní
cvdc62_charge_locations_x_2	Predvolená minúta konca cenového rozpätia nabíjania počas pracovných dní.
cvdc62_charge_locations_x_2	Predvolená hodina začiatku cenového rozpätia nabíjania počas víkendu.
cvdc62_charge_locations_x_2	Predvolená minúta začiatku cenového rozpätia nabíjania počas víkendu.
cvdc62_charge_locations_x_2	Predvolená hodina konca cenového rozpätia nabíjania počas víkendu
cvdc62_charge_locations_x_2	Predvolená minúta konca cenového rozpätia nabíjania počas víkendu.
cvdc62_charge_locations_x_2	Smer kompasu z modulu GPS
cvdc62_charge_locations_x_2	Nadmorská výška z modulu GPS. Môže mať záporné hodnoty
cvdc62_charge_locations_x_2	Východná pologuľa z modulu GPS
cvdc62_charge_locations_x_2	Južná pologuľa z modulu GPS
cvdc62_charge_locations_x_2	Porucha z modulu GPS
cvdc62_charge_locations_x_2	Smerovanie z modulu GPS
cvdc62_charge_locations_x_2	Rýchlosť z modulu GPS

cvdc62_charge_locations_x_2	Skutočná vs. odvodená poloha z modulu GPS
cvdc62_charge_locations_x_2	Rozmery z modulu GPS
cvdc62_charge_locations_x_2	TCU vždy nastaví tento príznak
cvdc62_charge_locations_x_2	Poruchové bity pre anténu gyroskopického akcelerometra kolesových impulzov
cvdc62_charge_locations_x_2	Poruchové bity pre anténu v mieste nabíjania
cvdc62_charge_locations_x_2	Poruchové bity pre akcelerometer v mieste nabíjania
cvdc62_charge_locations_x_2	Poruchové bity pre gyroskop v mieste nabíjania
cvdc62_charge_locations_x_2	Poruchové bity pre kolesový impulz v mieste nabíjania
cvdc62_charge_locations_x_2	Smer WGS84 v stupňoch
cvdc62_charge_locations_x_2	Zemepisná šírka v stupňoch z modulu GPS. Môže mať záporné hodnoty, Zemepisná šírka v desatinných minútach z modulu GPS, Zemepisná šírka v minútach z modulu GPS
cvdc62_charge_locations_x_2	Zemepisná dĺžka v stupňoch z modulu GPS. Môže mať záporné hodnoty, Zemepisná dĺžka v desatinných minútach z modulu GPS, Zemepisná dĺžka v minútach z modulu GPS
cvdc62_charge_locations_x_2	Nadmorská výška WGS84 v metroch
cvdc62_charge_locations_x_2	Rýchlosť WGS84 v km/h
cvdc62_charge_locations_x_2	Smer kompasu
cvdc62_charge_locations_x_2	Počet satelitov GPS v riešení
cvdc62_charge_locations_x_2	Počet satelitov GLONASS v riešení
cvdc62_charge_locations_x_2	Počet satelitov Galileo v riešení
cvdc62_charge_locations_x_2	Počet kompasových satelitov v riešení
cvdc62_charge_locations_x_2	Typ opravy
cvdc62_charge_locations_x_2	Indikuje, či sú údaje spoľahlivé alebo nie
cvdc62_charge_locations_x_2	Časť pred desatinnou čiarkou posunutej zemepisnej šírky Číny v stupňoch, časť za desatinnou čiarkou posunutej zemepisnej šírky Číny v stupňoch, časť pred desatinnou čiarkou posunutej zemepisnej šírky Číny v stupňoch, znamienko časti pred desatinnou čiarkou posunutej zemepisnej šírky Číny v stupňoch
cvdc62_charge_locations_x_2	Časť za desatinnou čiarkou posunutej zemepisnej šírky Číny v stupňoch, časť pred desatinnou čiarkou posunutej zemepisnej dĺžky Číny v stupňoch, znamienko časti pred desatinnou čiarkou posunutej zemepisnej dĺžky Číny v stupňoch
cvdc62_charge_locations_x_2	Hodiny UTC z modulu GPS. Minúty UTC z modulu GPS. Sekundy UTC z modulu GPS. Deň UTC z modulu GPS. Mesiac UTC z modulu GPS. Rok UTC z modulu GPS
cvdc62_charge_locations_x_2	Časť Mesiac z dátumu GPS, Časť Deň z dátumu GPS, Časť Hodina z času GPS, Časť Minúta z času GPS, Časť Sekunda z času GPS, Časť Rok z dátumu GPS
cvdc62_gps_hplongeast_d_actl_x_2	Východná pologuľa z modulu GPS
cvdc62_gps_hplattsth_d_actl_x_2	Južná pologuľa z modulu GPS
cvdc62_gps_b_falt_x_2	Porucha z modulu GPS
cvdc62_gps_speed_r_2	Rýchlosť z modulu GPS
cvdc62_gps_actl_vs_infer_pos_x_2	Skutočná vs. odvodená poloha z modulu GPS
cvdc62_gps_dim_x_2	Rozmery z modulu GPS
cvdc62_includelatlongenum_x_2	ECU (ECGTCU) vždy nastaví tento príznak a TCU vždy nastaví tento príznak
cvdc62_faultbitmask_antenna_fault_x_2	Poruchové bity pre anténu
cvdc62_faultbitmask_accelerometer_fault_x_2	Poruchové bity pre akcelerometer
cvdc62_faultbitmask_gyro_fault_x_2	Poruchové bity pre gyroskop
cvdc62_faultbitmask_wheel_tick_fault_x_2	Poruchové bity pre kolesový impulz
cvdc62_event_state_x_2	Enumerácia, identifikátor pre nadmerný voľnobeh, začiatok/ koniec
cvdc62_vehposdata_gps_hplongeast_d_actl_x_2	Východná pologuľa z modulu GPS
cvdc62_vehposdata_gps_hplattsth_d_actl_x_2	Južná pologuľa z modulu GPS
cvdc62_vehposdata_gps_b_falt_x_2	Porucha z modulu GPS
cvdc62_vehposdata_gps_speed_r_2	Rýchlosť z modulu GPS
cvdc62_vehposdata_gps_actual_vs_infer_pos_x_2	Skutočná vs. odvodená poloha z modulu GPS
cvdc62_vehposdata_gps_dimension_x_2	Rozmery z modulu GPS
cvdc62_vehposdata_includelatlongenum_x_2	TCU vždy nastaví tento príznak
cvdc62_vehposdata_faultbitmask_antenna_fault_x_2	Poruchové bity pre anténu v údajoch o polohe vozidla
cvdc62_vehposdata_faultbitmask_accelerometer_fault_x_2	Poruchové bity pre akcelerometer v údajoch o polohe vozidla
cvdc62_vehposdata_faultbitmask_gyro_fault_x_2	Poruchové bity pre gyroskop v údajoch o polohe vozidla
cvdc62_vehposdata_faultbitmask_wheel_tick_fault_x_2	Poruchové bity pre kolesový impulz v údajoch o polohe vozidla
cvdc62_firstrowbuckle_driver_c_3	HSCAN signál, či je zapnutý bezpečnostný pás vodiča v prvom rade
cvdc62_firstrowbuckle_passenger_c_3	HSCAN signál, či je zapnutý bezpečnostný pás spolujazdca v prvom rade
cvdc62_vehlongcomp_a_actl_r_3	Silné brzdenie – HSCAN signál CGEA 1.3
cvdc62_vehposdata_stopstrdrvmdc_d_indic_x_3	Indikátor režimu jazdy Stop/Štart
cvdc62_driversafetydata_vehlatcomp_a_actl_r_3	HSCAN signál pre bočné zrýchlenie CGEA 1.3
cvdc62_driversafetydata_vehyawcomp_w_actl_r_3	HSCAN signál pre rýchlosť otáčania CGEA 1.3
cvdc62_driversafetydata_apedpos_pc_actlrb_r_3	HSCAN signál pre polohu plynového pedála CGEA 1.3
cvdc62_anonymization_status_c_3	TCU nastaví tento príznak pre SDN na anonymizáciu údajov PII
cvdc62_destinationcountrycode_x_3	TCU bude mať konfiguráciu EOL, kde Ford môže zapísať kód krajiny WERS pre cieľovú destináciu vozidla

cvdc62_xev_event_timestamp_s_3	obsahuje informácie o časovej pečiatke UTC z mobilnej siete (z TCU)
cvdc62_batttracualrm_b_stat_x_3	Stav výstrahy celkového napätia VN akumulátora pri prekročení horného alebo dolného limitu napätia VN akumulátora.
cvdc62_batttracmil_d_rq_x_3	Požiadavka zo systému trakčného (VN) akumulátora na rozsvietenie kontrolky poruchy (MIL).
cvdc62_batttracell_u_mx_r_3	Maximálna hodnota snímača napätia všetkých článkov VN akumulátora
cvdc62_batttracell_u_mn_r_3	Minimálna hodnota snímača napätia všetkých článkov VN akumulátora
cvdc62_batttrac_e_avail_r_3	Dostupná energia akumulátora
cvdc62_batttracinsltn_r_actl_r_3	Izolačný odpor VN systému
cvdc62_batttraceq_b_actl_x_3	Stav zapnutia/vypnutia vyrovnávania článkov VN akumulátora
cvdc62_batttracmxcell_te_actl_r_3	Maximálna teplota snímačov teploty článkov VN akumulátora.
cvdc62_batttracmncell_te_actl_r_3	Minimálna teplota snímačov teploty článkov VN akumulátora.
cvdc62_batttractemx_b_stat_x_3	Stav výstrahy maximálnej prahovej hodnoty teploty VN akumulátora
cvdc62_batttractemn_b_stat_x_3	Stav výstrahy minimálnej prahovej hodnoty teploty VN akumulátora
cvdc62_batttracellcnt_no_actl_r_3	Celkový počet článkov
cvdc62_batttracellumx_no_actl_r_3	ID číslo článku s maximálnym napätím
cvdc62_batttracellumn_no_actl_r_3	ID číslo článku s minimálnym napätím
cvdc62_batttractecnt_no_actl_r_3	Počet teplotných sond nabíjateľného úložiska energie
cvdc62_batttractemx_no_actl_r_3	ID číslo jednej sondy s maximálnou teplotou
cvdc62_batttractemn_no_actl_r_3	ID číslo jednej sondy s minimálnou teplotou
cvdc62_batttractedelta_b_falt_x_3	Výstraha rozdielu teploty
cvdc62_batttractemx_b_falt_x_3	Výstraha vysokej teploty akumulátora
cvdc62_batttracumx_b_falt_x_3	Prepätová výstraha pre zariadenie na ukladanie energie vozidla
cvdc62_batttracumn_b_falt_x_3	Podpätová výstraha pre zariadenie na ukladanie energie vozidla
cvdc62_battchrgsocmn_b_falt_x_3	Výstraha nízkeho SOC
cvdc62_battchrgsocmx_b_falt_x_3	Výstraha nadmerne vysokého SOC
cvdc62_battchrgsocerrtc_b_falt_x_3	Výstraha skoku SOC
cvdc62_batttracsoftware_b_falt_x_3	Výstraha nezhody nabíjateľného systému ukladania energie
cvdc62_batttracelldiff_b_falt_x_3	Výstraha zlej konzistencie článkov
cvdc62_battchrgumx_b_falt_x_3	Prepätová výstraha zariadenia na ukladanie energie vozidla
cvdc62_batttracumx_b_stat_x_3	Stav výstrahy maximálnej prahovej hodnoty napätia článkov VN akumulátora
cvdc62_batttracumn_b_stat_x_3	Stav výstrahy minimálnej prahovej hodnoty napätia článkov VN akumulátora
cvdc62_batttracinsalrm_b_stat_x_3	Stav výstrahy alarmu izolácie VN akumulátora.
cvdc62_mtrtrac2inv_te_actl_r_3	Teplota meniča trakčného motora
cvdc62_mtrtrac2_w_actl_r_3	Rýchlosť otáčania trakčného motora
cvdc62_mtrtrac2coil_te_actl_r_3	Teplota cievky trakčného motora
cvdc62_mtrtrac2_u_actl_r_3	Ekvivalent jednosmerného napätia trakčného motora.
cvdc62_mtrtrac2_i_actl_r_3	Ekvivalent jednosmerného prúdu trakčného motora
cvdc62_mtrtrac2_tq_actl_r_3	Krútiaci moment trakčného motora (podpísaný) v NM (+ krútiaci moment posúva vozidlo v pozitívnom smere jazdy)
cvdc62_mtrtrac2falt_b_stat_x_3	Stav poruchy trakčného motora indikujúci dostupnosť/nedostupnosť motora.
cvdc62_inv1_te_actl_r_3	Vnútna teplota regulátora systému meniča.
cvdc62_mtr2aout_w_actlmntr_r_3	Rýchlosť otáčania trakčného motora
cvdc62_htrnhvilopen_b_actl_x_3	Indikuje stav blokovania vysokého napätia (HVIL) v rámci hybridného mechanizmu transaxle.
cvdc62_chrgrouthi_u_actl_r_3	Napätie vysokonapätového výstupu nabíjačky akumulátora merané nabíjačkou.
cvdc62_chrgrouthi_i_actl_r_3	Prúd vysokonapätového výstupu nabíjačky akumulátora meraný nabíjačkou.
cvdc62_mtr2state_d_actlmntr_x_3	Stav elektrického stroja
cvdc62_inv1ain_i_actlmntr_r_3	Prúd jednosmernej zbernice regulátora elektrického stroja
cvdc62_chrgstat_d_actlmntr_x_3	Stav nabíjania
cvdc62_hybvehmd_e_d_actlmntr_x_3	Prevádzkový režim
cvdc62_mtr2cntltealarm_b_stat_x_3	Stav výstrahy teploty regulátora trakčného motora
cvdc62_mtrtrac2tealarm_b_stat_x_3	Stav výstrahy teploty cievky trakčného motora.
cvdc62_htrnain_uhi_actl_r_3	Vstupné napätie regulátora elektrického stroja
cvdc62_eng_d_stat_x_3	Stav motora
cvdc62_pwsrcluoovrte_b_actl_x_3	Požiadavka na chladenie z vysokonapätového akumulátora pre vysokonapätový menič DC-DC (HDCDC).
cvdc62_pwsrcluoon_b_actl_x_3	Prevádzkový stav 12 V zdroja energie.
cvdc62_pwsrclufalt_d_stat_x_3	Výstraha stavu meniča DC-DC – Stav poruchy 12 V zdroja energie
cvdc62_abs_b_falt_x_3	Platforma EuCD by to mala používať namiesto signálu výstražnej kontrolky ABS. Používa sa pri rekuperačnom brzdení na obmedzenie úrovni kompresného brzdienia a ochranu otáčok motora.
cvdc62_vehposdata_battulo_u_actl_r_3	Indikátor nízkeho stavu akumulátora
cvdc62_vehposdata_stopstriedtxt_d_rq_x_3	Indikátor udalosti Stop/Štart
cvdc62_entity_settings_x_3	Informácie o nastavení entity správy
cvdc62_entity_settings_x_3	Jedinečné sekvenčné ID transakcie na sledovanie konečných zmien súhlasu
cvdc62_entity_settings_x_3	META identifikátor funkcie

cvdc62_entity_settings_x_3	entita správy
cvdc62_entity_settings_x_3	Zachytáva výber prihlásenia/odhlásenia zo strany používateľa
cvdc62_entity_settings_x_3	Deň UTC z mobilnej siete (z TCU), hodiny UTC z mobilnej siete (z TCU), minúty UTC z mobilnej siete (z TCU), mesiac UTC z mobilnej siete (z TCU), sekundy UTC z mobilnej siete (z TCU), rok UTC z mobilnej siete (z TCU), nanosekundy UTC z mobilnej siete (z ECGTCU)
cvdc62_entity_settings_x_3	Časový posun voči UTC
cvdc62_entity_settings_x_3	Zachytáva informácie o celkovom stave entity (bAllow)
cvdc62_entity_settings_x_3	Zachytáva informácie o povinných zásadách (fpAllow)
cvdc62_entity_settings_x_3	Zachytáva informácie o zásadách (pAllow)
cvdc62_entity_settings_x_3	Zachytáva informácie o predplatnom (sAllow)
cvdc62_policytableextension_filecontent_x_3	Používa 16 bitov na identifikáciu obsahu súboru
cvdc62_policytableextension_ccsfiletype_x_3	Používa 16 bitov na identifikáciu typu súboru ccs
cvdc62_policytableextension_fingerprintsha256_x_3	Používa 16 bitov na identifikáciu odtlačku prsta
cvdc62_policytableextension_majorversion_r_3	Používa 16 bitov na identifikáciu hlavnej verzie
cvdc62_policytableextension_minorversion_r_3	Používa 16 bitov na identifikáciu vedľajšej verzie
cvdc62_policytableextension_platformversion_r_3	Používa 16 bitov na identifikáciu verzie platformy, t. j. kombinácie vstavaného modemu a hlavnej jednotky
cvdc62_userfriendlymessages_filecontent_x_3	Používa 16 bitov na identifikáciu obsahu súboru
cvdc62_userfriendlymessages_cssfiletype_x_3	Používa 16 bitov na identifikáciu typu súboru ccs
cvdc62_userfriendlymessages_fingerprintsha256_x_3	Používa 16 bitov na identifikáciu odtlačku prsta
cvdc62_userfriendlymessages_majorversion_r_3	Používa 16 bitov na identifikáciu hlavnej verzie
cvdc62_userfriendlymessages_minorversion_r_3	Používa 16 bitov na identifikáciu vedľajšej verzie
cvdc62_userfriendlymessages_platformversion_r_3	Používa 16 bitov na identifikáciu verzie platformy, t. j. kombinácie vstavaného modemu a hlavnej jednotky
cvdc62_drivercharacteristicsdata_brktot_tq_rqarb_r_3	Režim prenasledovania (funkcia PCM)
cvdc62_messagesource_r_3	Informácie o kategórii správ pre VSDN a TCU.
cvdc62_wakeupsmsinvoked_r_3	Indikuje, či bola alebo nebola odoslaná prebúdzacia SMS ako súčasť spracovania príkazu alebo odpovede na dotaz
cvdc62_ccsapplymode_x_3	SDNCloud vždy nastaví tento identifikátor, aby modul mohol aplikovať zmeny okamžite alebo oneskorene
cvdc62_responsecode_x_3	informácie o kóde odpovede
cvdc62_synchronizationstatus_x_3	predstavuje stav synchronizácie
cvdc62_userfriendlymessagetimestamp_s_3	obsahuje informácie o časovej pečiatke UTC z mobilnej siete (z TCU)
cvdc62_policytableextensiontimestamp_s_3	obsahuje informácie o časovej pečiatke UTC z mobilnej siete (z TCU)
cvdc62_datalastupdatedtimestamp_s_3	obsahuje informácie o časovej pečiatke UTC z mobilnej siete (z TCU)
cvdc62_incarhetimestamp_s_3	Informácie o signále dňa a mesiaca globálnych hodín
cvdc62_modemrtctimestamp_s_3	obsahuje informácie o časovej pečiatke UTC z mobilnej siete (z TCU)
cvdc62_diagnosticrequestexpirationtimestamp_s_3	obsahuje informácie o časovej pečiatke UTC z mobilnej siete (z TCU)
cvdc62_nextchargeendtime_s_3	Informácie o časovej pečiatke konca ďalšieho nabíjania
cvdc62_nextchargestarttime_s_3	Informácie o časovej značke začiatku ďalšieho nabíjania
cvdc62_totalidleruntime_r_3	Celkový počet hodín chodu na voľnobeh
cvdc62_keyid_decoded_x_3	Obsahuje dekódované hodnoty ID kľúča
cvdc62_batterycellvoltage_x_3	Informácie o napätí článkov č. 80, č. 67, č. 21, č. 11, č. 93, č. 81, č. 64, č. 32, č. 65, č. 3, č. 73, č. 84, č. 18, č. 61, č. 39, č. 49, č. 94, č. 42, č. 24, č. 27, č. 70, č. 34, č. 75, č. 41, č. 29, č. 31, č. 69, č. 58, č. 89, č. 4, č. 16, č. 59, č. 40, č. 60, č. 38, č. 86, č. 1, č. 76, č. 35, č. 52, č. 28, č. 17, č. 68, č. 36, č. 95, č. 7, č. 10, č. 2, č. 74, č. 51, č. 37, č. 22, č. 14, č. 43, č. 77, č. 48, č. 9, č. 56, č. 78, č. 46, č. 8, č. 45, č. 96, č. 90, č. 83, č. 44, č. 5, č. 85, č. 19, č. 71, č. 88, č. 47, č. 23, č. 62, č. 13, č. 26, č. 55, č. 63, č. 53, č. 20, č. 79, č. 54, č. 91, č. 66, č. 92, č. 57, č. 82, č. 6, č. 33, č. 72, č. 30, č. 50, č. 25, č. 87, č. 12, č. 15
cvdc62_batterycellvoltage_x_3	Napätie článku č. 1
cvdc62_batterycellvoltage_x_3	Napätie článku č. 2
cvdc62_batterycellvoltage_x_3	Napätie článku č. 3
cvdc62_batterycellvoltage_x_3	Napätie článku č. 4
cvdc62_batterycellvoltage_x_3	Napätie článku č. 5
cvdc62_batterycellvoltage_x_3	Napätie článku č. 6
cvdc62_batterycellvoltage_x_3	Napätie článku č. 7
cvdc62_batterycellvoltage_x_3	Napätie článku č. 8
cvdc62_batterycellvoltage_x_3	Napätie článku č. 9
cvdc62_batterycellvoltage_x_3	Napätie článku č. 10
cvdc62_batterycellvoltage_x_3	Napätie článku č. 11
cvdc62_batterycellvoltage_x_3	Napätie článku č. 12
cvdc62_batterycellvoltage_x_3	Napätie článku č. 13
cvdc62_batterycellvoltage_x_3	Napätie článku č. 14
cvdc62_batterycellvoltage_x_3	Napätie článku č. 15
cvdc62_batterycellvoltage_x_3	Napätie článku č. 16
cvdc62_batterycellvoltage_x_3	Napätie článku č. 17
cvdc62_batterycellvoltage_x_3	Napätie článku č. 18

cvdc62_batterycellvoltagegdata_x_3	Napätie článku č. 85
cvdc62_batterycellvoltagegdata_x_3	Napätie článku č. 86
cvdc62_batterycellvoltagegdata_x_3	Napätie článku č. 87
cvdc62_batterycellvoltagegdata_x_3	Napätie článku č. 88
cvdc62_batterycellvoltagegdata_x_3	Napätie článku č. 89
cvdc62_batterycellvoltagegdata_x_3	Napätie článku č. 90
cvdc62_batterycellvoltagegdata_x_3	Napätie článku č. 91
cvdc62_batterycellvoltagegdata_x_3	Napätie článku č. 92
cvdc62_batterycellvoltagegdata_x_3	Napätie článku č. 93
cvdc62_batterycellvoltagegdata_x_3	Napätie článku č. 94
cvdc62_batterycellvoltagegdata_x_3	Napätie článku č. 95
cvdc62_batterycellvoltagegdata_x_3	Napätie článku č. 96
cvdc62_batterycellvoltagegdata_x_3	Napätie článku č. 97
cvdc62_batterycellvoltagegdata_x_3	Napätie článku č. 98
cvdc62_batterycellvoltagegdata_x_3	Napätie článku č. 99
cvdc62_batterycellvoltagegdata_x_3	Napätie článku č. 100
cvdc62_batterycellvoltagegdata_x_3	Napätie článku č. 101
cvdc62_batterycellvoltagegdata_x_3	Napätie článku č. 102
cvdc62_batterycellvoltagegdata_x_3	Napätie článku č. 103
cvdc62_batterycellvoltagegdata_x_3	Napätie článku č. 104
cvdc62_batterycellvoltagegdata_x_3	Napätie článku č. 105
cvdc62_batterycellvoltagegdata_x_3	Napätie článku č. 106
cvdc62_batterycellvoltagegdata_x_3	Napätie článku č. 107
cvdc62_batterycellvoltagegdata_x_3	Napätie článku č. 108
cvdc62_batterycellvoltagegdata_x_3	Napätie článku č. 109
cvdc62_batterycellvoltagegdata_x_3	Napätie článku č. 110
cvdc62_batteryprobetemperaturedata_x_3	Teplotné údaje sondy č. 9, č. 7, č. 2, č. 10, č. 5, č. 1, č. 17, č. 11, č. 18, č. 8, č. 12, č. 6, č. 13, č. 15, č. 4, č. 14, č. 19, č. 3, č. 16
cvdc62_batteryprobetemperaturedata_x_3	Teplota sondy č. 1
cvdc62_batteryprobetemperaturedata_x_3	Teplota sondy č. 2
cvdc62_batteryprobetemperaturedata_x_3	Teplota sondy č. 3
cvdc62_batteryprobetemperaturedata_x_3	Teplota sondy č. 4
cvdc62_batteryprobetemperaturedata_x_3	Teplota sondy č. 5
cvdc62_batteryprobetemperaturedata_x_3	Teplota sondy č. 6
cvdc62_batteryprobetemperaturedata_x_3	Teplota sondy č. 7
cvdc62_batteryprobetemperaturedata_x_3	Teplota sondy č. 8
cvdc62_batteryprobetemperaturedata_x_3	Teplota sondy č. 9
cvdc62_batteryprobetemperaturedata_x_3	Teplota sondy č. 10
cvdc62_batteryprobetemperaturedata_x_3	Teplota sondy č. 11
cvdc62_batteryprobetemperaturedata_x_3	Teplota sondy č. 12
cvdc62_batteryprobetemperaturedata_x_3	Teplota sondy č. 13
cvdc62_batteryprobetemperaturedata_x_3	Teplota sondy č. 14
cvdc62_batteryprobetemperaturedata_x_3	Teplota sondy č. 15
cvdc62_batteryprobetemperaturedata_x_3	Teplota sondy č. 16
cvdc62_batteryprobetemperaturedata_x_3	Teplota sondy č. 17
cvdc62_batteryprobetemperaturedata_x_3	Teplota sondy č. 18
cvdc62_batteryprobetemperaturedata_x_3	Teplota sondy č. 19
cvdc62_batteryprobetemperaturedata_x_3	Teplota sondy č. 20
cvdc62_batteryprobetemperaturedata_x_3	Teplota sondy č. 21
cvdc62_batteryprobetemperaturedata_x_3	Teplota sondy č. 22
cvdc62_batteryprobetemperaturedata_x_3	Teplota sondy č. 23
cvdc62_batteryprobetemperaturedata_x_3	Teplota sondy č. 24
cvdc62_batteryprobetemperaturedata_x_3	Teplota sondy č. 25
cvdc62_batteryprobetemperaturedata_x_3	Teplota sondy č. 26
cvdc62_batteryprobetemperaturedata_x_3	Teplota sondy č. 27
cvdc62_batteryprobetemperaturedata_x_3	Teplota sondy č. 28
cvdc62_batteryprobetemperaturedata_x_3	Teplota sondy č. 29
cvdc62_batteryprobetemperaturedata_x_3	Teplota sondy č. 30
cvdc62_batteryprobetemperaturedata_x_3	Teplota sondy č. 31
cvdc62_batteryprobetemperaturedata_x_3	Teplota sondy č. 32
cvdc62_blemstate_x_3	Stav poskytovania BLEM
cvdc62_modulemetadata_x_3	Metadáta BLEM odoslané z BLEM
cvdc62_chargeprofileclouddata_x_3	obsahuje miesto nabíjania, plán nabíjania, percento nabitia a súvisiace informácie o aktuálnom profile nabíjania
cvdc62_chargeprofileclouddata_x_3	Názov miesta nabíjania aktuálneho profilu nabíjania
cvdc62_chargeprofileclouddata_x_3	Toto sa vyplní iba pri úprave profilu nabíjania

cvdc62_chargeprofileclouddata_x_3	Plán nabíjania
cvdc62_chargeprofileclouddata_x_3	Cieľové percento nabitia – (Ref. ChrgToPcWkdySav_D_Stat a ChrgToPcWkndSav_D_Stat)
cvdc62_chargeprofileclouddata_x_3	Rozpätie plánu nabíjania
cvdc62_chargeprofileclouddata_x_3	Hodina v rámci času pri 24-hodinovom formáte
cvdc62_chargeprofileclouddata_x_3	Milisekunda v rámci času
cvdc62_chargeprofileclouddata_x_3	Minúta v rámci času
cvdc62_chargeprofileclouddata_x_3	Sekunda v rámci času
cvdc62_chargeprofileclouddata_x_3	Enumerácia pracovného dňa alebo víkendu pre plán nabíjania
cvdc62_chargeprofileclouddata_x_3	Stupeň zemepisnej šírky alebo zemepisnej dĺžky, zlomok zemepisnej šírky alebo zemepisnej dĺžky, dve možné hodnoty: 0 – Záporné; 1 – Kladné
cvdc62_chargeprofileclouddata_x_3	ID polohy uloženého miesta nabíjania – cloud vyplní toto (ref. ChrgLocId_D_Sav)
cvdc62_chargeprofileclouddata_x_3	(ref. ChrgLocId_D_Uns)
cvdc62_chargeprofileclouddata_x_3	Stav uloženého miesta (aktívne/neaktívne) (ref. ChrgLocSaved_B_Dsply)
cvdc62_chargeprofilecudata_x_3	obsahuje miesto nabíjania, plán nabíjania, percento nabitia a súvisiace informácie o aktuálnom profile nabíjania
cvdc62_chargeprofilecudata_x_3	Stupeň zemepisnej šírky, zlomok zemepisnej šírky, znamienko zemepisnej šírky
cvdc62_chargeprofilecudata_x_3	Stupeň zemepisnej dĺžky, zlomok zemepisnej dĺžky, znamienko zemepisnej dĺžky
cvdc62_chargeprofilecudata_x_3	Názov miesta nabíjania
cvdc62_chargeprofilecudata_x_3	ID miesta nabíjania pre uloženú polohu
cvdc62_chargeprofilecudata_x_3	ID miesta nabíjania pre neuloženú polohu
cvdc62_chargeprofilecudata_x_3	Definuje typ profilu (Nabíjanie podľa ceny alebo Nabíjať teraz)
cvdc62_chargeprofilecudata_x_3	Časové rozpätie nabíjania počas pracovného dňa – nahradené ChrgPrfWkdy_No_Stat --> ChrgPrfWkdy_No_Actl
cvdc62_chargeprofilecudata_x_3	% nabitia počas pracovného dňa
cvdc62_chargeprofilecudata_x_3	Časové rozpätie nabíjania počas víkendu – nahradené ChrgPrfWknd_No_Stat --> ChrgPrfWknd_No_Actl
cvdc62_chargeprofilecudata_x_3	% nabitia počas víkendu
cvdc62_chargeprofilecudata_x_3	0 – Nie, 1 – Áno.
cvdc62_chargeprofilecudata_x_3	Enumerácia indikujúca, či má miesto nabíjania posunutú GPS alebo nie
cvdc62_chrggotallon_b_stat_x_3	Globálny stav zapnutia/vypnutia času odchodu
cvdc62_chrggotnext_d_stat_r_3	ID plánu ďalšieho času odchodu
cvdc62_gotimeschedulecudata_x_3	Informácie o ID času odchodu. TCU vždy odošle túto hodnotu – signál predbežnej úpravy teploty
cvdc62_gotimeschedulecudata_x_3	Kalendárne dni
cvdc62_gotimeschedulecudata_x_3	Informácie o ID času odchodu
cvdc62_gotimeschedulecudata_x_3	ID plánu času odchodu, ID prvku
cvdc62_gotimeschedulecudata_x_3	Hodina času odchodu
cvdc62_gotimeschedulecudata_x_3	Minúta času odchodu
cvdc62_gotimeschedulecudata_x_3	TCU vždy odošle túto hodnotu – signál predbežnej úpravy teploty
cvdc62_gotimeschedulecudata_x_3	0 – Nie, 1 – Áno
cvdc62_security_valdn_reqd_x_3	Indikuje, či je potrebná bezpečnostná validácia alebo nie – 0: NIE; 1: ÁNO
cvdc62_audiovolumedata_acu_ruudiosource_st_r_3	signál pre zdroj zvuku
cvdc62_audiovolumedata_acu_ruresqststatus_st_r_3	signál pre stav požiadavky na zdroj zvuku
cvdc62_audiovolumedata_acu_volume_st_r_3	signál pre hlasitosť zvuku
cvdc62_audiovolumedata_dsp_audio_vol_level_st_r_3	signál pre stav úrovne hlasitosti zvuku DSP zosilňovača
cvdc62_audiovolumedata_dsp_audio_volume_up_st_x	signál pre stav aktualizácie hlasitosti zvuku DSP zosilňovača
cvdc62_steeringwheelangledata_stepincomp_an_est_r	HSCAN signál pre kompenzovaný uhol pastorka riadenia
cvdc62_steeringwheelangledata_stepincompanest_d_c	HSCAN signál pre kompenzovaný faktor kvality SPA
cvdc62_drivingbehaviourdata_x_3	Toto obsahuje údaje o jazdnom správaní, čo zahŕňa: GPS informácie z posunutých aj neposunutých zdrojov (zemepisná šírka, zemepisná dĺžka, nadmorská výška, rýchlosť, smer, údaje o satelitoch, časové pečiatky, typ opravy), dynamiku vozidla (rýchlosť, bočné a pozdĺžne zrýchlenie), stav bezpečnostného pásu vodiča, príznaky chýb GPS a používanie spárovaného telefónu.
cvdc62_drivingbehaviourdata_x_3	HSCAN signál, či je zapnutý bezpečnostný pás vodiča v prvom rade
cvdc62_drivingbehaviourdata_x_3	Smer kompasu
cvdc62_drivingbehaviourdata_x_3	Počet kompasových satelitov v riešení
cvdc62_drivingbehaviourdata_x_3	Indikuje, či sú údaje spoľahlivé alebo nie
cvdc62_drivingbehaviourdata_x_3	Poruchové bity pre anténu gyroskopického akcelerometra kolesových impulzov
cvdc62_drivingbehaviourdata_x_3	Poruchové bity pre akcelerometer
cvdc62_drivingbehaviourdata_x_3	Poruchové bity pre anténu
cvdc62_drivingbehaviourdata_x_3	Poruchové bity pre gyroskop
cvdc62_drivingbehaviourdata_x_3	Poruchové bity pre kolesový impulz
cvdc62_drivingbehaviourdata_x_3	Typ opravy
cvdc62_drivingbehaviourdata_x_3	Počet satelitov Galileo v riešení
cvdc62_drivingbehaviourdata_x_3	Počet satelitov GLONASS v riešení
cvdc62_drivingbehaviourdata_x_3	Počet satelitov GPS v riešení

cvdc62_drivingbehaviourdata_x_3	Smer WGS84 v stupňoch
cvdc62_drivingbehaviourdata_x_3	Časť za desatinnou čiarkou posunutej zemepisnej šírky Číny v stupňoch
cvdc62_drivingbehaviourdata_x_3	Časť za desatinnou čiarkou posunutej zemepisnej dĺžky Číny v stupňoch
cvdc62_drivingbehaviourdata_x_3	Nadmorská výška WGS84 v metroch
cvdc62_drivingbehaviourdata_x_3	Rýchlosť WGS84 v km/h
cvdc62_drivingbehaviourdata_x_3	Skutočná vs. odvodená poloha z modulu GPS
cvdc62_drivingbehaviourdata_x_3	Porucha z modulu GPS
cvdc62_drivingbehaviourdata_x_3	Smer kompasu z modulu GPS
cvdc62_drivingbehaviourdata_x_3	Rozmery z modulu GPS
cvdc62_drivingbehaviourdata_x_3	Smerovanie z modulu GPS
cvdc62_drivingbehaviourdata_x_3	Nadmorská výška z modulu GPS. Môže mať záporné hodnoty
cvdc62_drivingbehaviourdata_x_3	Rýchlosť z modulu GPS
cvdc62_drivingbehaviourdata_x_3	Južná pologuľa z modulu GPS
cvdc62_drivingbehaviourdata_x_3	Východná pologuľa z modulu GPS
cvdc62_drivingbehaviourdata_x_3	TCU vždy nastaví tento príznak
cvdc62_drivingbehaviourdata_x_3	Zemepisná šírka v stupňoch z modulu GPS. Môže mať záporné hodnoty
cvdc62_drivingbehaviourdata_x_3	Zemepisná dĺžka v stupňoch z modulu GPS. Môže mať záporné hodnoty
cvdc62_drivingbehaviourdata_x_3	Rýchlosť vozidla zo zbernice CAN
cvdc62_drivingbehaviourdata_x_3	HSCAN signál pre bočné zrýchlenie CGEA 1.3
cvdc62_drivingbehaviourdata_x_3	Silné brzdenie – HSCAN signál CGEA 1.3
cvdc62_drivingbehaviourdata_x_3	Používanie spárovaného telefónu
cvdc62_drivingbehaviourdata_x_3	Hodiny UTC z modulu GPS. Minúty UTC z modulu GPS. Sekundy UTC z modulu GPS. Deň UTC z modulu GPS. Mesiac UTC z modulu GPS. Rok UTC z modulu GPS
cvdc62_drivingbehaviourdata_x_3	Časť Mesiac z dátumu GPS, Časť Deň z dátumu GPS, Časť Hodina z času GPS, Časť Minúta z času GPS, Časť Sekunda z času GPS, Časť Rok z dátumu GPS
cvdc62_drivingbehaviourdata_x_3	časť za desatinnou čiarkou zemepisnej šírky v stupňoch, časť pred desatinnou čiarkou zemepisnej šírky v stupňoch, znamienko zemepisnej šírky
cvdc62_drivingbehaviourdata_x_3	časť za desatinnou čiarkou zemepisnej dĺžky v stupňoch, časť pred desatinnou čiarkou zemepisnej dĺžky v stupňoch, znamienko zemepisnej dĺžky
cvdc62_drivingbehaviourdata_x_3	Indikuje trojrozmernú chybu v metroch riešenia polohy. Pozri GNSS správu „Kvalita polohy“
cvdc62_drivingbehaviourdata_x_3	smerovanie v stupňoch z modulu GPS
cvdc62_drivingbehaviourdata_x_3	Typ opravy z modulu GPS
cvdc62_drivingbehaviourdata_x_3	Nadmorská výška v metroch z modulu GPS. Môže mať záporné hodnoty
cvdc62_drivingbehaviourdata_x_3	Mesiac UTC z modulu GPS, deň UTC z modulu GPS, hodiny UTC z modulu GPS, minúty UTC z modulu GPS, sekundy UTC z modulu GPS, rok UTC z modulu GPS
cvdc62_drivingbehaviourdata_x_3	Rýchlosť v km/h z modulu GPS
cvdc62_drivingbehaviourdata_x_3	Indikátor pre typ GPS (posunutý vs. neposunutý)
cvdc62_drivingbehaviourdata_x_3	Čas vzorkovania. Dátum a čas UTC. Čas vzorkovania – deň UTC. Dátum a čas UTC. Čas vzorkovania – hodina UTC. Dátum a čas UTC. Čas vzorkovania – milisekundy UTC. Dátum a čas UTC. Čas vzorkovania – minúty UTC. Dátum a čas UTC. Čas vzorkovania – mesiac UTC. Dátum a čas UTC. Čas vzorkovania – sekundy UTC. Dátum a čas UTC. Rok UTC
cvdc62_drivingbehaviourdata_x_3	Časový posun voči UTC
cvdc62_drivingbehaviourdata_x_3	Zemepisná šírka v stupňoch, zemepisná šírka v desatinných minútach, zemepisná šírka v minútach z modulu GPS. Môže mať záporné hodnoty
cvdc62_drivingbehaviourdata_x_3	Zemepisná dĺžka v stupňoch, zemepisná dĺžka v desatinných minútach, zemepisná dĺžka v minútach z modulu GPS. Môže mať záporné hodnoty
cvdc62_drivingbehaviourdata_x_3	Informácie o časovej pečiatke UTC z modulu GPS
cvdc62_drivingbehaviourdata_x_3	Signál je určený na meranie vzdialenosti k objektu vpredu v metroch. Pozdĺžna vzdialenosť od prednej stredovej línie hostiteľského vozidla k objektu CMbB. Keď neexistuje hrozba kolízie identifikovaná CMbB, tento signál oznámi „NoDataExists“ (neexistujú žiadne údaje).
cvdc62_gotimescheduleclouddata_x_3	Informácie o ID prvku a časovej pečiatke v ID plánu času odchodu
cvdc62_gotimescheduleclouddata_x_3	Kalendárne dni
cvdc62_gotimescheduleclouddata_x_3	Informácie o pláne času odchodu
cvdc62_gotimescheduleclouddata_x_3	Hodina v rámci času pri 24-hodinovom formáte
cvdc62_gotimescheduleclouddata_x_3	Milisekunda v rámci času
cvdc62_gotimescheduleclouddata_x_3	Minúta v rámci času
cvdc62_gotimescheduleclouddata_x_3	Sekunda v rámci času
cvdc62_gotimescheduleclouddata_x_3	predbežná úprava teploty – predbežná úprava teploty (ref. ChrgGoTPrcond_D_Stat)
cvdc62_gotimescheduleclouddata_x_3	ID plánu času odchodu, ID prvku – (ref. ChrgGoTElement_D_Stat)
cvdc62_gotimescheduleclouddata_x_3	Stav plánu času odchodu (aktívny/neaktívny) (ref. ChrgGoTElement_B_Dsply)
cvdc62_vehposdata_ignition_stat_x_3	Stav zapalovania zo zbernice CAN
cvdc62_chrgripwmde_d_actl_x_3	Typ výkonu nabíjania
cvdc62_drivercharacteristicsdata_ecococha_pc_dsply	Akumulované skóre koučingu akcelerácie počas jazdného cyklu (medzi cyklami zapalovania)
cvdc62_drivercharacteristicsdata_ecocochcrus_pc_dsp	Akumulované skóre koučingu ustálenej rýchlosti vozidla počas jazdného cyklu (medzi cyklami zapalovania)

cvdc62_drivercharacteristicsdata_ecocochdecel_pc_ds	Akumulované skóre koučingu spomalenia počas jazdného cyklu (medzi cyklami zapalovania)
cvdc62_drivercharacteristicsdata_ecocochidlfuel_pc_ds	Percento ekvivalentnej spotreby paliva pri voľnobehu vozidla (zastavenie vozidla) počas jazdného cyklu (medzi cyklami zapalovania)
cvdc62_drivercharacteristicsdata_ecocochinst_pc_dspl	Okamžité zobrazenie pre koučing úspornej jazdy v reálnom čase pri zrýchľovaní a ustálenej rýchlosti vozidla
cvdc62_drivercharacteristicsdata_ecocochinstneg_b_d	Indikácia smeru EcoCochInst_Pc_Dsply pre vodiča
cvdc62_drivercharacteristicsdata_ecocochshif_pc_dspl	Akumulované skóre koučingu radenia počas jazdného cyklu (medzi cyklami zapalovania)
cvdc62_fuellvlwarn_d_actl_x_3	Signál nízkej hladiny paliva EV
cvdc62_ntfydrvtrgtdist_l_rq_r_3	Nabíjanie na vzdialenosť. Toto je premenná FTCP, kde by sa mal skutočný signál mapovať na túto premennú podľa SPSS
cvdc62_plgactvarb_b_dsply_x_3	údaje o stave zástrčky
cvdc62_xev_err_details_err_x_3	Opis chybových kódov
cvdc62_ev_err_codes_x_3	Chybové kódy pre aktualizáciu informácií o programovaní nabíjania. TCU nastavi toto
cvdc62_backup_pwd_stat_resp_x_3	Odpoveď z BLEM pri udalostiach LBI
cvdc62_cakresponse_x_3	Odpoveď z modulu, ktorý uchováva CAK, a toto je podpísané modulom
cvdc62_chrg_profile_action_stat_x_3	Stavový kód pre úpravu údajov profilu nabíjania – má sa vyplniť iba pre súvisiace upozornenie
cvdc62_chrg_pgm_action_stat_x_3	Stavový kód pre získanie údajov o programovaní nabíjania používateľa
cvdc62_go_times_action_stat_x_3	Obsahuje nasledujúci stavový kód: Vypnutie času odchodu – má sa vyplniť iba pre súvisiace upozornenia, Zapnutie časov odchodu – má sa vyplniť pre súvisiace upozornenia, Úprava údajov času odchodu – má sa vyplniť iba pre súvisiace upozornenia
cvdc62_remove_reqs_data_x_3	Dáta na odoslanie do BLEM, aby sa odstránili CAK. Tieto údaje sú šifrované a podpísané a TCU by ich nedokázala dešifrovať
cvdc62_trip_ready_sco_action_stat_x_3	Stav nastavenia SOC pripraveného na jazdu
cvdc62_trip_soc_in_dist_r_3	nabitie na dojazd – cloud nastaví toto
cvdc62_trip_soc_in_pct_r_3	nabitie na percentá – cloud nastaví toto
cvdc62_onln_trffc_txn_sess_d_3	ID relácie pre odpoveď na dotaz relácie alebo ID relácie OLT
cvdc62_haz_rpt_extra_dat_x_3	údaje súvisiace s dopravnými značkami
cvdc62_haz_rpt_type_r_3	Typ hlásenia o nebezpečenstve
cvdc62_svrty_x_3	Závažnosť udalosti
cvdc62_autorgentxt_b_rqdsply_x_3	Prevádzkový režim automatickej (normálnej) funkcie čistenia výfukového filtra v riadiacom module motora
cvdc62_dieslprtc2_d_rqdsply_x_3	Správa o stave regenerácie filtra pevných častíc naftového motora
cvdc62_engxhvrt_e_b_rqdsply_x_3	Indikátor, že motor sa vypína kvôli vysokej teplote výfukových plynov.
cvdc62_diesel_sys_stat_data_engidlshutdown_d_stat	Informuje, že motor sa chystá vypnúť kvôli dlhodobému chodu na voľnobeh.
cvdc62_fuelfilterlamp_b_dsply_x_3	Signál z funkcie nízkeho tlaku paliva na upozornenie zákazníka, aby skontroloval palivové filtre.
cvdc62_manrgensoot_pc_rqdsply_r_3	Množstvo sadzí vo filtri pevných častíc naftového motora (DPF)
cvdc62_manrgentxt_d_rqdsply_x_3	Chybová správa manuálnej regenerácie filtra pevných častíc naftového motora (DPF)
cvdc62_metricactv_b_actl_x_3	Indikuje typ jednotiek – anglické alebo metrické
cvdc62_urealvltx_d_rqdsply_x_3	Indikuje nízku hladinu močoviny
cvdc62_urealvl_pc_actl_r_3	Indikuje hladinu kvapaliny na úpravu výfukových plynov naftového motora ako percento.
cvdc62_ureaqlyflg_b_rqdsply_x_3	požaduje sa ako reakcia na vodiča pri rôznych stavoch signálu: UreaQtySys_D_RqDsply
cvdc62_ureaqlysys_d_rqdsply_x_3	nízka kvalita močoviny alebo chyba systému
cvdc62_vehurearnge2_l_dsplymx_r_3	Vzdialenosť pred vyčerpaním močoviny
cvdc62_vehurearnge3_l_dsplymx_r_3	Signál zobrazujúci vzdialenosť do vyčerpania močoviny bez jednotiek na bloku prístrojov a informujúci vodiča o zostávajúcom množstve močoviny v príslušnom formáte (míle alebo km v závislosti od signálu MetricActv_B_Actl)
cvdc62_vehureawarn_v_dsplymx_r_3	Rýchlostný limit počas režimu výstrahy nízkej hladiny močoviny.
cvdc62_water_in_fuel_x_3	ktorý je navrhnutý tak, aby zachytil akúkoľvek vodu, ktorá môže byť zmiešaná s palivom.
cvdc62_upfitter_digital_inputs_x_3	Logický stav a stav mimo rozsahu digitálneho vstupu 10, vstupu 8, vstupu 4, vstupu 2, vstupu 9, vstupu 5, vstupu 7, vstupu 3, vstupu 12, vstupu 1, vstupu 11, vstupu 6 pre úpravcu
cvdc62_upfitter_digital_inputs_x_3	Logický stav a stav mimo rozsahu digitálneho vstupu 1 pre úpravcu.
cvdc62_upfitter_digital_inputs_x_3	Logický stav a stav mimo rozsahu digitálneho vstupu 2 pre úpravcu.
cvdc62_upfitter_digital_inputs_x_3	Logický stav a stav mimo rozsahu digitálneho vstupu 3 pre úpravcu.
cvdc62_upfitter_digital_inputs_x_3	Logický stav a stav mimo rozsahu digitálneho vstupu 4 pre úpravcu.
cvdc62_upfitter_digital_inputs_x_3	Logický stav a stav mimo rozsahu digitálneho vstupu 5 pre úpravcu.
cvdc62_upfitter_digital_inputs_x_3	Logický stav a stav mimo rozsahu digitálneho vstupu 6 pre úpravcu.
cvdc62_upfitter_digital_inputs_x_3	Logický stav a stav mimo rozsahu digitálneho vstupu 7 pre úpravcu.
cvdc62_upfitter_digital_inputs_x_3	Logický stav a stav mimo rozsahu digitálneho vstupu 8 pre úpravcu.
cvdc62_upfitter_digital_inputs_x_3	Logický stav a stav mimo rozsahu digitálneho vstupu 9 pre úpravcu.
cvdc62_upfitter_digital_inputs_x_3	Logický stav a stav mimo rozsahu digitálneho vstupu 10 pre úpravcu.
cvdc62_upfitter_digital_inputs_x_3	Logický stav a stav mimo rozsahu digitálneho vstupu 11 pre úpravcu.
cvdc62_upfitter_digital_inputs_x_3	Logický stav a stav mimo rozsahu digitálneho vstupu 12 pre úpravcu.

cvdc62_upfitter_hi_side_digital_outputs_x_3	Stav a stav poruchy digitálneho kladného výstupu 4, výstupu 7, výstupu 2, výstupu 8, výstupu 6, výstupu 1, výstupu 5, výstupu 3 pre úpravcu
cvdc62_upfitter_hi_side_digital_outputs_x_3	Stav a stav poruchy digitálneho kladného výstupu 1 pre úpravcu.
cvdc62_upfitter_hi_side_digital_outputs_x_3	Stav a stav poruchy digitálneho kladného výstupu 2 pre úpravcu.
cvdc62_upfitter_hi_side_digital_outputs_x_3	Stav a stav poruchy digitálneho kladného výstupu 3 pre úpravcu.
cvdc62_upfitter_hi_side_digital_outputs_x_3	Stav a stav poruchy digitálneho kladného výstupu 4 pre úpravcu.
cvdc62_upfitter_hi_side_digital_outputs_x_3	Stav a stav poruchy digitálneho kladného výstupu 5 pre úpravcu.
cvdc62_upfitter_hi_side_digital_outputs_x_3	Stav a stav poruchy digitálneho kladného výstupu 6 pre úpravcu.
cvdc62_upfitter_hi_side_digital_outputs_x_3	Stav a stav poruchy digitálneho kladného výstupu 7 pre úpravcu.
cvdc62_upfitter_hi_side_digital_outputs_x_3	Stav a stav poruchy digitálneho kladného výstupu 8 pre úpravcu.
cvdc62_upfitter_lo_side_digital_outputs_x_3	Stav a stav poruchy digitálneho záporného výstupu 5, výstupu 6, výstupu 3, výstupu 4, výstupu 2, výstupu 1, výstupu 7 pre úpravcu
cvdc62_upfitter_lo_side_digital_outputs_x_3	Stav a stav poruchy digitálneho záporného výstupu 1 pre úpravcu.
cvdc62_upfitter_lo_side_digital_outputs_x_3	Stav a stav poruchy digitálneho záporného výstupu 2 pre úpravcu.
cvdc62_upfitter_lo_side_digital_outputs_x_3	Stav a stav poruchy digitálneho záporného výstupu 3 pre úpravcu.
cvdc62_upfitter_lo_side_digital_outputs_x_3	Stav a stav poruchy digitálneho záporného výstupu 4 pre úpravcu.
cvdc62_upfitter_lo_side_digital_outputs_x_3	Stav a stav poruchy digitálneho záporného výstupu 5 pre úpravcu.
cvdc62_upfitter_lo_side_digital_outputs_x_3	Stav a stav poruchy digitálneho záporného výstupu 6 pre úpravcu.
cvdc62_upfitter_lo_side_digital_outputs_x_3	Stav a stav poruchy digitálneho záporného výstupu 7 pre úpravcu.
cvdc62_chrglocidcurnt_d_sav_r_3	Indikuje, či má vozidlo na uloženom mieste vypnuté zapalovanie. Signál poskytne ID polohy aktuálneho uloženého miesta, kde sa vozidlo nachádza.
cvdc62_chrgstat_d2_dsply_x_3	Indikuje stav vysokonapäťového nabíjacieho systému. Signál na indikáciu aktuálneho stavu nabitia
cvdc62_cak_revoke_reas_x_3	Opisuje príčinu odobratia kľúča
cvdc62_cak_status_x_3	Opisuje, či bolo pridanie alebo odobratie úspešné alebo nie
cvdc62_reset_type_x_3	Identifikátor na indikáciu resetu Brand Connect alebo hlavného resetu
cvdc62_ntftcnconflict1_d_rq_x_3	Signál na indikáciu, že vozidlo sa nabíja mimo časového rozpätia alebo vozidlo nemusí dosiahnuť požadovanú úroveň nabitia.
cvdc62_nxtusgsocest_pc_dsply_r_3	Odhadovaná úroveň nabitia pre ďalší čas odchodu, keď existuje rozpor a vozidlo sa nemôže nabiť na požadovanú cieľovú hodnotu
cvdc62_app_crln_d_3	ID príkazu AU, ktoré je priradené ku každému príkazu spustenému z rozhrania TMC API (Command API alebo OEM Commands API) a účelom tohto je vyriešiť situáciu, kde vývojár aplikácie spustil TMC API a chce nájsť zodpovedajúcu nespracovanú správu príkazu.
cvdc62_enqueue_time_s_3	Časová pečiatka, kedy bola správa zaradená do frontu na publikovanie v Event Hub.
cvdc62_floating_car_data_pos_x_3	zemepisná dĺžka dátového bodu vo formáte WGS84, stupne s desatinnými miestami, presnosť 6 desatinných miest. WGS-84, pokiaľ nie je nahradené regionálnymi požiadavkami, rozlíšenie 6 desatinných miest, 3D odhadovaná chyba pre údaje z pohybujúcich sa vozidiel, rýchlosť vozidla v ms, zemepisná šírka dátového bodu vo formáte WGS84, stupne s desatinnými miestami, presnosť 6 desatinných miest. WGS-84, pokiaľ nie je nahradené regionálnymi požiadavkami, rozlíšenie 6 desatinných miest
cvdc62_floating_car_data_pos_x_3	3D odhadovaná chyba pre údaje z pohybujúcich sa vozidiel
cvdc62_floating_car_data_pos_x_3	smer vozidla v stupňoch
cvdc62_floating_car_data_pos_x_3	zemepisná šírka dátového bodu vo formáte WGS84, stupne s desatinnými miestami, presnosť 6 desatinných miest. WGS-84, pokiaľ nie je nahradené regionálnymi požiadavkami, rozlíšenie 6 desatinných miest
cvdc62_floating_car_data_pos_x_3	zemepisná dĺžka dátového bodu vo formáte WGS84, stupne s desatinnými miestami, presnosť 6 desatinných miest. WGS-84, pokiaľ nie je nahradené regionálnymi požiadavkami, rozlíšenie 6 desatinných miest
cvdc62_floating_car_data_pos_x_3	rýchlosť vozidla v ms
cvdc62_floating_car_data_pos_x_3	časová pečiatka pre údaje v UTC v sekundách od 1. 1. 1970
cvdc62_batttrac2_e_avail_r_3	Dostupná energia vysokonapäťového trakčného akumulátora vo watthodinách
cvdc62_proupdateeventsourcesource_x_3	Typ zdroja (HMI prepínač, externý fyzický prepínač) pre udalosť aktualizácie profilu nabíjania
cvdc62_appid_r_3	ID funkcie (napr. jedinečné ID pre funkciu DriveID alebo RouteDispatch)
cvdc62_compressed_x_3	Určuje, či je dátový obsah komprimovaný alebo nie
cvdc62_tpfunctionmetadata_fingerprints256_x_3	digest pre dátový obsah
cvdc62_tpfunctionmetadatafunctionid_r_3	ID funkcie v každej aplikácii
cvdc62_hasdigest_x_3	Určuje, či je digest pre dátový obsah dostupný alebo nie
cvdc62_messageindex_r_3	Index správy v rámci každej funkcie
cvdc62_payloadlength_r_3	Dĺžka dátového obsahu v počte bajtov
cvdc62_securitytype_x_3	Určuje, či je dátový obsah kódovaný pomocou SyncP alebo nie
cvdc62_tpchannel_x_3	Výber kanála TP
cvdc62_tpfunctionmetadata_version_r_3	Informácie o verzii dátového obsahu
cvdc62_paniconduration_r_3	Trvanie zapnutia núdzového poplachu (Jednotky: sekundy)
cvdc62_chirporhonkduration_r_3	Čas trvania (Jednotky: sekundy). Ako dlho bude TCU posielať požiadavku na pípanie do BCM
cvdc62_chirtype_x_3	Typ pípania na odoslanie z TCU do BCM

cvdc62_intervalbtwreqs_r_3	Oneskorenie medzi po sebe nasledujúcimi požiadavkami na pípanie z TCU do BCM (Jednotky: sekundy)
cvdc62_chirpandflashduration_r_3	Čas trvania (Jednotky: sekundy). Ako dlho bude TCU posielat' požiadavku na zamknutie do BCM
cvdc62_intervalbtwlockreqs_r_3	Oneskorenie medzi po sebe nasledujúcimi požiadavkami na zamknutie z TCU do BCM (Jednotky: sekundy)
cvdc62_tpfunctionpayload_x_3	Dátový obsah APIIM
cvdc62_asustate_x_3	Enumerácia na indikáciu nastavení automatickej aktualizácie softvéru
cvdc62_activationfailurereason_x_3	Štruktúra správy pre podrobnosti o chybe. ECU to nastaví IBA v prípade akejkoľvek chybovej situácie
cvdc62_bleautopairstatus_x_3	Enumerácia pre stav automatického párovania BLE
cvdc62_bleautopairingfailurereason_x_3	Enumerácia pre dôvod zlyhania automatického párovania BLE. ECU to nastaví iba vtedy, keď BLEautoPairStatus (stav automatického párovania BLE) je AUTO_PAIR_FAILED (automatické párovanie neúspešné)
cvdc62_ecuid_x_3	ID CAN pre modul ECU. Bežný protosúbor – Toto odošle jednotlivá aplikácia ako súčasť požiadavky. Protosúbor WIR – ID ECU: ID elektronickej riadiacej jednotky
cvdc62_resetcontrolstatus_x_3	Typ stavu ovládania resetu
cvdc62_accesstoken_x_3	Prístupový token – reťazec predstavujúci vydanú autorizáciu
cvdc62_accesstokenexpirytime_r_3	Toto definuje čas vypršania platnosti tokenu v sekundách
cvdc62_action_x_3	Akcia ovládania streamovania videa. Enumerácia pre akciu špecifickú pre PIN
cvdc62_activitystatus_x_3	Enumerácia pre stav aktivity mimo špičky. ECG vždy nastaví toto.
cvdc62_additionalconsentinfourl_x_3	URL na stiahnutie dodatočných informácií o súhlase
cvdc62_attemptedresettype_x_3	Enumerácia na indikáciu typu pokusu o reset, keď je ovládanie resetu deaktivované
cvdc62_balanceinsubscription_r_3	Zostatok predplatného dostupný po nabití
cvdc62_blemstatus_x_3	Stav poskytovania BLEM
cvdc62_campaignid_x_3	Jedinečný identifikátor pre spúšťač cloudu IVSU
cvdc62_cancellocationreportingstatus_x_3	Enumerácia pre stav správy o polohe
cvdc62_cbzroadclasstype_x_3	Správa obsahujúca enumeráciu typu triedy cesty
cvdc62_certrevokereason_x_3	Túto enumeráciu nastavte iba počas vymazania certifikátu a opisuje dôvod zrušenia platnosti certifikátu
cvdc62_certrevokestatus_x_3	Túto enumeráciu nastavte iba počas zrušenia platnosti so skutočným stavom
cvdc62_chargestationid_x_3	Nabíjacia stanica obsahuje informácie o TLS a EVSE ID
cvdc62_chrgstatschedule_x_3	Harmonogram nabíjacej stanice
cvdc62_configapplytype_x_3	SDNCloud vždy nastaví tento identifikátor, aby modul mohol aplikovať zmeny konfigurácie okamžite alebo oneskorene (počas udalosti vypnutého zapalovania)
cvdc62_currencytype_x_3	Typ meny pre HMI displej
cvdc62_datathrottlesizelimit_r_3	Veľkosť obmedzenia dát
cvdc62_datathrottletimelimit_r_3	Časový limit obmedzenia dát v sekundách
cvdc62_datausageuom_x_3	Jednotka merania spotreby dát
cvdc62_delstatus_x_3	Enumerácia pre stav príkazu. ECG vždy nastaví toto.
cvdc62_deployementid_x_3	Jedinečný identifikátor pre nasadenie v Cloude
cvdc62_displayinfourl_x_3	URL na stiahnutie poznámky k vydaniu softvéru
cvdc62_peripheralprovisioningstate_x_3	Stav poskytovania periférie ECU, stav poskytovania OBCC, stav poskytovania DSRC, stav poskytovania SYNC
cvdc62_duration_r_3	Trvanie je maximálny čas v sekundách povolený pre aktivitu mimo špičky pri tejto požiadavke
cvdc62_ecuname_x_3	V odpovediach a upozorneniach tu ECU MUSÍ vyplniť svoju vlastnú identitu, aby sa správa považovala za platnú. ECU, ktorej telemetrická kampaň je dotazovaná.
cvdc62_ecurebooterrorcode_x_3	Nastavte chybový kód len vtedy, keď ECURebootStatusENUM (enumerácia stavu reštartu ECU) je FAILED (neúspešné)
cvdc62_ecurebootstatus_x_3	Stav reštartu ECU
cvdc62_encodedbleautopairkeydata_x_3	Cloud nastaví toto pole len vtedy, ak je potrebné, aby boli dáta kľúča BLE kódované pomocou Sync-P. Štruktúra údajov kľúča BLE bude rovnaká ako pre BLEAutoPairKeyData (údaje automaticky spárovaného kľúča BLE). Pozri špecifikáciu funkcie. Na základe typu kódovania (šifrované/podpísané) sa nastaví typ enumerácie typu kódovania
cvdc62_encodedprofiledata_x_3	Cloud nastaví toto pole iba v prípade, že profilové údaje potrebujú byť zakódované pomocou Sync-P. Štruktúra profilových údajov bude rovnaká ako pre ProfileData (údaje profilu). Na základe typu kódovania (šifrované/podpísané) sa nastaví typ enumerácie typu kódovania.
cvdc62_encodingtype_x_3	Indikátor, či sú profilové údaje zakódované alebo nie. Toto sa nastaví pre oba prípady, s alebo bez zakódovaných údajov kľúča BLE.
cvdc62_errorcodes_x_3	Enumerácia chybových kódov aktualizácie softvéru
cvdc62_errordesc_x_3	Opis chyby
cvdc62_errordetail_x_3	Štruktúra správy pre podrobnosti o chybe príkazu. ECU (ECGTCU) to nastaví iba v prípade akejkoľvek chybovej situácie
cvdc62_errorresponse_x_3	Štruktúra správy pre podrobnosti o chybe. ECG to nastaví IBA v prípade akejkoľvek chybovej situácie
cvdc62_esn_json_x_3	Elektronické sériové číslo Ford
cvdc62_esn_json_x_3	Elektronické sériové číslo

cvdc62_failedescription_x_3	Enumerácia pre opis zlyhania. ECU to nastaví iba vtedy, keď je stav automatického párovania BLE neúspešný
cvdc62_failurereasoncode_x_3	Štruktúra správy na nahlásenie dôvodu zlyhania pri spustení kontroly príviesu (iniciované z aplikácie HMIMobile) a dôvod odmietnutia zmeny prevádzkového režimu
cvdc62_failurereasonenum_x_3	Enumerácia pre dôvod zlyhania, toto sa vyplní iba vtedy, keď PortableProfileSetupStatusENUM (enumerácia stavu nastavenia prenosného profilu) je FAILED (neúspešné)
cvdc62_featureid_x_3	Pre dopyt – Toto odošle jednotlivá aplikácia ako súčasť požiadavky, Pre príkaz – ID funkcie – Každá aplikácia má globálne ID funkcie, ktoré WIR používa na identifikáciu aplikácií
cvdc62_functionmsgname_x_3	Názov správy s údajmi o funkcii, napr. LockCommand (príkaz na zamknutie), LockCommandResponse (odpoveď na príkaz na zamknutie), OnlineTrafficQuery (dotaz na online dopravné informácie), OnlineTrafficQueryResponse (odpoveď na dotaz na online dopravné informácie)
cvdc62_getconfigstatus_x_3	Enumerácia pre stav aktualizácie konfigurácie. ECU – Aplikácia vždy nastaví toto.
cvdc62_hrvctype_x_3	Typ HRVC
cvdc62_hrvc_buffer_r_3	Vyrovňavacia pamäť HRVC
cvdc62_hrvc_crc16_r_3	TCU – Upozornenie pre crc16
cvdc62_hrvc_msgid_r_3	Počítadlo na identifikáciu zmeny
cvdc62_inhibitstatus_x_3	Enumerácia na indikáciu stavu blokovania vozidla
cvdc62_instruction_x_3	Inštrukcia
cvdc62_instructionvalue_r_3	Hodnota inštrukcie
cvdc62_ivsuexpirationhours_r_3	Časový interval vypršania pre aktualizáciu z cloudu do vozidla. Jednotka merania v hodinách
cvdc62_lowerlimit_r_3	Rýchlostný rozsah – dolný limit = 0 km/h (predvolená hodnota)
cvdc62_managecertrequest_x_3	Tento bajtový prúd je podpísaný a šifrovaný pomocou SyncP, aby ho OBCC mohol spracovať
cvdc62_minsocpercentage_r_3	Minimálne nabitie na percentuálnu hodnotu pre všetky profily inteligentného nabíjania
cvdc62_missionid_x_3	Jedinečný identifikátor misie (36 znakov, automaticky generované)
cvdc62_msgtype_x_3	Enumerácia na určenie typu správy
cvdc62_notificationstate_x_3	Enumerácia indikujúca nastavenia oznámení
cvdc62_optinstatus_x_3	Príkaz – Tento bajtový prúd je podpísaný a šifrovaný pomocou SyncP, aby ho OBCC mohol spracovať. Upozornenie – Tento bajtový prúd je podpísaný a šifrovaný pomocou SyncP, aby ho Cloud mohol spracovať
cvdc62_optoutstatus_x_3	Štruktúra správy na odhlásenie funkcie PnC. Tento bajtový prúd je podpísaný a šifrovaný pomocou SyncP, aby ho OBCC mohol spracovať
cvdc62_otauserconsent_r_3	Informuje IVSUOTA, aby sa zobrazil a získal dodatočný súhlas používateľa pre kampaň OTA
cvdc62_paymentstatus_x_3	Enumerácia stavu platby
cvdc62_pnccertinfo_x_3	Tento bajtový prúd je podpísaný a šifrovaný pomocou SyncP, aby ho Cloud mohol spracovať
cvdc62_pncstationtype_x_3	Správa obsahujúca enumeráciu typu stanice PnC
cvdc62_policyupdatestatus_x_3	Enumerácia stavu aktualizácie zásad. ECG vždy nastaví toto.
cvdc62_powermodetype_x_3	enumerácia pre typ režimu napájania
cvdc62_profileupdateeventsourcesource_x_3	Typ zdroja (HMI prepínač, externý fyzický prepínač) pre udalosť aktualizácie profilu nabíjania
cvdc62_provisioningmethod_x_3	Spôsob poskytovania
cvdc62_pvrequired_x_3	Toto indikuje, či je alebo nie je potrebná validácia zásad v cloude pred vydaním prístupového tokenu.
cvdc62_redirecturl_x_3	Pre budúce použitie – Toto je URL na stiahnutie, ktorú poskytuje poskytovateľ obsahu, odkiaľ je možné obsah získať
cvdc62_refresh_token_x_3	Tento token sa používa na získanie ďalších prístupových tokenov, keď aktuálny prístupový token vyprší. Obnovovacie tokeny majú dlhú životnosť
cvdc62_refresh_token_expirytime_r_3	Čas vypršania v sekundách
cvdc62_reportingtimeduration_r_3	Frekvencia času trvania hlásenia režimu krádeže (meraná v sekundách)
cvdc62_resetstatus_x_3	informácie o stave resetu
cvdc62_revoketokenstatus_x_3	Enumerácia pre stav aktivity mimo špičky. ECG vždy nastaví toto.
cvdc62_rsdconfigconfiguration_x_3	Stav konfigurácie zberu RSD
cvdc62_rsdconfigconfigurationstatus_x_3	Stav príkazu konfigurácie zberu RSD
cvdc62_scprofileactionstatus_x_3	Stavový kód pre úpravu údajov profilu nabíjania – má sa vyplniť iba pre súvisiace upozornenie
cvdc62_scope_x_3	Definuje, čo môže prístupový token robiť a k akým zdrojom má prístup.
cvdc62_scope_x_3	Dotaz – Rozsah prístupového tokenu, Odpoveď na dotaz – Definuje, čo môže prístupový token robiť a k akým zdrojom má prístup.
cvdc62_sdanswer_x_3	Parametre protokolu opisu relácie pre streamovanie
cvdc62_sdoffer_x_3	Refázec ponuky protokolu opisu relácie pre klienta streamovania
cvdc62_signalname_x_3	Zoznam signálov, ktoré nemožno zbierať, alebo zoznam nesprávne priradených signálov
cvdc62_statusupdatestatus_x_3	Indikuje typ aktualizácie stavu misie
cvdc62_tcuprovstate_x_3	Stav poskytovania TCU
cvdc62_token_type_x_3	Toto definuje typ tokenu, napr: Bearer Mac. Toto je parameter štandardu OAuth2

cvdc62_totalcost_r_3	Celkové náklady na toto nabitie
cvdc62_totaldistanceadded_r_3	Upozornenie – Celková vzdialenosť vypočítaná využitím tohto signálu VehElRnge_L2_Dsply pred a po nabití
cvdc62_totalprovisioningtime_r_3	Celkový čas potrebný na poskytnutie, aby sa prešlo do stavu PROVISIONED (poskytnuté). Jednotka merania v minútach
cvdc62_totalltimepluggedin_r_3	Celkový čas pripojenia vypočítaný využitím tohto stavu signálu PlgActv_D_ActlChrg (Jednotka: sekundy)
cvdc62_triggertype_x_3	Typ spúšťača z cloudu
cvdc62_tripid_x_3	Jedinečný identifikátor jazdy (16 bajtov, automaticky generované) uint128
cvdc62_tripreadysoctype_x_3	nabitie na % – cloud nastaví toto
cvdc62_turnofffailurereason_x_3	Štruktúra správy pre dôvod zlyhania. Vyplní sa, keď cmdStatus (stav CMD) je FAILED (neúspešné)
cvdc62_turnonfailurereason_x_3	Štruktúra správy pre dôvod zlyhania. Vyplní sa, keď cmdStatus (stav CMD) je FAILED (neúspešné)
cvdc62_unauthorizedaccessreason_x_3	Dôvod neoprávneného prístupu
cvdc62_uniqueid_x_3	Jedinečné ID požiadavky na token – používa sa na sledovanie od začiatku do konca. Predtým známe ako ID požiadavky na token.
cvdc62_updatefailurereason_x_3	Štruktúra správy pre dôvod zlyhania. Vyplní sa, keď cmdStatus (stav CMD) je FAILED (neúspešné)
cvdc62_updatestatus_x_3	Enumerácia pre stav aktualizácie používateľského profilu
cvdc62_upperlimit_r_3	Rýchlostný rozsah – horný limit = 180 km/h (predvolená hodnota)
cvdc62_vehicleid_x_3	Jedinečný identifikátor vozidla (36 znakov) – extrahovaný z čísla VIN
cvdc62_vehicleinterrogatorposturl_x_3	URL, na ktorú vozidlo odošle denník dohliadajúceho zariadenia pri začatí a dokončení procesu aktualizácie
cvdc62_videosource_x_3	Zdroj kamery pre video
cvdc62_wirpolicypupdateerrordescription_x_3	Štruktúra správy pre podrobnosti o chybe. ECG to nastaví IBA v prípade akejkoľvek chybovej situácie
cvdc62_wirwifidiagreqid_x_3	Jedinečné ID pre diagnostickú požiadavku Wi-Fi
cvdc62_zonelightingfaultstatus_x_3	Štruktúra správy pre stav poruchy zónového osvetlenia
cvdc62_zoneonfailurereason_x_3	Štruktúra správy pre dôvod zlyhania. Vyplní sa, keď cmdStatus (stav CMD) je FAILED (neúspešné)
cvdc62_zonetype_x_3	Enumerácia pre typ zóny
cvdc62_accesstokenerrordetail_errordescription_x_3	Opis chyby
cvdc62_appdatausagestatistics_x_3	Obsahuje informácie o spotrebe dát a jednotkách merania dát. Každá aplikácia má globálne ID funkcie, ktoré WIR používa na identifikáciu aplikácií
cvdc62_appdatausagestatistics_x_3	Spotreba dát
cvdc62_appdatausagestatistics_x_3	Jednotky merania dát
cvdc62_appdatausagestatistics_x_3	ID funkcie – Každá aplikácia má globálne ID funkcie, ktoré WIR používa na identifikáciu aplikácií
cvdc62_appdatausagestatisticsdata_datausagebyconn	obsahuje klasifikáciu spotreby dát alebo streamovania, ID typu pripojenia, jednotky merania dát, spotreba prijatých dát, jednotka merania trvania, čas trvania, spotreba odoslaných dát, názov aplikácie – Každá aplikácia má jedinečnú aplikáciu, ktorú WIR používa na identifikáciu aplikácií
cvdc62_appdatausagestatisticsdata_datausagebyconn	Informácie o spotrebe dát podľa typu pripojenia
cvdc62_appdatausagestatisticsdata_datausagebyconn	ID typu pripojenia
cvdc62_appdatausagestatisticsdata_datausagebyconn	Jednotky merania dát
cvdc62_appdatausagestatisticsdata_datausagebyconn	Spotreba prijatých dát
cvdc62_appdatausagestatisticsdata_datausagebyconn	Spotreba odoslaných dát
cvdc62_appdatausagestatisticsdata_datausagebyconn	klasifikácia spotreby dát alebo streamovania
cvdc62_appdatausagestatisticsdata_datausagebyconn	Čas trvania
cvdc62_appdatausagestatisticsdata_datausagebyconn	jednotka merania trvania
cvdc62_appdatausagestatisticsdata_datausagebyconn	Názov aplikácie – Každá aplikácia má jedinečnú aplikáciu, ktorú WIR používa na identifikáciu aplikácií
cvdc62_asuactivescheduledtimestamp_s_3	Informácie o časovej pečiatke UTC
cvdc62_method_x_3	Indikátor typu metódy autentifikácie
cvdc62_retrycount_r_3	Počet pokusov o autentifikáciu
cvdc62_authenticationstatus_x_3	Stav úspechu/neúspechu autentifikácie
cvdc62_averagerangeperfullchargedata_rngperchgavg	Dlhodobý priemerný elektrický dojazd na jedno plné nabitie (km) v závislosti od kalibrácie HPCM. Toto je premenná FTCP, skutočný signál by mal byť mapovaný na túto premennú podľa SPSS. V súvislosti s mapovaním sa pozrite na SPSS
cvdc62_elfuelflw_vl_dsply_r_3	Indikuje spotrebu elektrickej energie v ekvivalentnom objeme benzínu na podporu výpočtov ekvivalentnej spotreby paliva
cvdc62_rngperchgavg_l_dsply_r_3	Dlhodobý priemerný elektrický dojazd na jedno plné nabitie (km) v závislosti od kalibrácie HPCM.
cvdc62_tripbattuloe_pc_dsply_r_3	Percento elektrickej energie, ktoré bolo počas cesty použité na nízkonapäťové prísušenie
cvdc62_tripclime_pc_dsply_r_3	Percento elektrickej energie, ktoré bolo počas cesty použité na klimatizáciu
cvdc62_tripextfctre_pc_dsply_r_3	Percento elektrickej energie, ktoré bolo počas cesty použité v dôsledku vonkajších faktorov

cvdc62_tripsumdrve_pc_dsply_r_3	Percento elektrickej energie, ktoré bolo počas cesty použité na pohon kolies (BEV/PHEV).
cvdc62_muid_x_3	Jedinečný identifikátor mobilného zariadenia
cvdc62_spek_x_3	Šifrovací kľúč dátového obsahu rozhrania BLE
cvdc62_spekcreationtime_hour_r_3	Hodina v rámci času pri 24-hodinovom formáte
cvdc62_spekcreationtime_millisecond_r_3	Milisekunda v rámci času
cvdc62_spekcreationtime_minute_r_3	Minúta v rámci času
cvdc62_spekcreationtime_second_r_3	Sekunda v rámci času
cvdc62_spekexpirytime_hour_r_3	Hodina v rámci času pri 24-hodinovom formáte
cvdc62_spekexpirytime_millisecond_r_3	Milisekunda v rámci času
cvdc62_spekexpirytime_minute_r_3	Minúta v rámci času
cvdc62_spekexpirytime_second_r_3	Sekunda v rámci času
cvdc62_vuid_x_3	Jedinečný identifikátor vozidla
cvdc62_moduleverbosity_x_3	Úroveň detailov pre každú kategóriu (napr. sledovanie, dôležité záznamy atď.), ktorá sa filtruje
cvdc62_moduleverbosity_x_3	Úroveň detailov pre každú kategóriu (napr. sledovanie, dôležité záznamy atď.), ktorá sa filtruje
cvdc62_logworthyperiodicity_r_3	Čas v minútach medzi generovaním po sebe idúcich dôležitých záznamov
cvdc62_maxlogworthycount_r_3	Maximálny počet dôležitých záznamov na generovanie. Ak kampaň vyprší pred týmto číslom
cvdc62_timetofirstlogworthy_r_3	Čas v minútach od prijatia správy kampane do prvého
cvdc62_campaignidentifier_r_3	Identifikátor na identifikáciu vypršania kampane. Ideálne by mala byť táto hodnota jedinečná pre kombináciu vozidla a ECU. V odpovediach a upozorneniach MUSÍ ECU do tohto poľa vyplniť identifikátor kampane, ktorá sa nasadzuje (pri novom nasadení), alebo kampane, ktorá sa zastavuje (pri upozorneniach o zastavení kampane)
cvdc62_result_x_3	Pri odpovediach MUSÍ ECU zahrnúť toto pole do odpovedí na nové nasadenie. Pri iných správach je pole voliteľné, a ak je zahrnuté, nastaví sa na RESULT_SUCCESS. Cloud NESMIE zahrnúť toto pole do žiadnych správ.
cvdc62_stopcause_x_3	Pri upozorneniach MUSÍ ECU zahrnúť toto pole iba do upozornení o zastavení kampane. Pole NESMIE byť zahrnuté do správ s odpoveďami. Cloud by toto pole NEMAL zahrnúť do žiadnych správ.
cvdc62_longplaybuffermask_x_3	Toto je názov súboru pre dlhodobú vyrovnávaciu pamäť. Môže zostať prázdny, ak sa má použiť súbor predvolenej masky.
cvdc62_mainbuffermask_x_3	Toto je názov súboru používaný pre hlavnú vyrovnávaciu pamäť. Môže zostať prázdny, ak sa má použiť súbor predvolenej masky.
cvdc62_supplementarybuffermask01_x_3	Toto je názov súboru pre doplnkovú vyrovnávaciu pamäť 01. Môže zostať prázdny, ak sa má použiť predvolený
cvdc62_analyticsreportperiodicity_r_3	Možnosť zmeniť periodicitu analytickej správy z predvolenej hodnoty. Hodnota periodicity je v minútach.
cvdc62_campaign_duration_r_3	Trvanie v minútach, ako dlho by mala táto kampaň bežať.
cvdc62_ecallloggingenabled_x_3	Či je povolené zaznamenávanie správ eCall. Nastavenie tejto hodnoty na pravdu porušuje regulačné požiadavky! Predvolená hodnota je nepravda
cvdc62_overwriteconfirmation_x_3	Potvrďte, že úmysel je skutočne prepísať predvolenú kampaň. Toto pole sa ignoruje, pokiaľ nie je identifikátor kampane nastavený na 1.
cvdc62_ccsserviceconfigfiletimestamp_s_3	Informácie o časovej pečiatke UTC z mobilnej siete (z ECGTCU)
cvdc62_ccsserviceconfigfile_ccsfiletype_x_3	Binárny súbor CCS riadený zásadami na ukladanie v ECU (ECGTCU)
cvdc62_ccsserviceconfigfile_fingerprintsha256_x_3	Binárny súbor CCS riadený zásadami na ukladanie v ECU (ECGTCU), digest pre konfiguračný súbor
cvdc62_ccsserviceconfigfile_majorversion_r_3	Hlavná verzia konfiguračného súboru a používa 16 bitov na identifikáciu hlavnej verzie
cvdc62_ccsserviceconfigfile_minorversion_r_3	Menšia verzia konfiguračného súboru a používa 16 bitov na identifikáciu vedľajšej verzie
cvdc62_ccsserviceconfigfile_platformversion_r_3	Používa 16 bitov na identifikáciu verzie platformy, t. j. kombinácie vstavaného modemu a hlavnej jednotky
cvdc62_ccsserviceconfigfile_filecontent_x_3	Príkaz bude obsahovať obe vyššie uvedené polia metadát a obsah v prípade aktualizácií SDNCloud
cvdc62_chargcompletionestimatedendtime_s_3	Tento signál hlási informácie o časovej pečiatke pre skutočný koniec nabíjania akumulátora vo vozidle BEV alebo PHEV.
cvdc62_chrglocidcurrnt_d_uns_r_3	Aktuálne neuložené miesto nabíjania (ID), na ktorom sa vozidlo nachádza.
cvdc62_currnttrgt soc_pc_dsply_r_3	Aktuálna cieľová úroveň nabíjania na uloženom mieste alebo na mieste inteligentného nabíjania
cvdc62_extchrgnowbuttn_b_rq_x_3	Signál oznamuje stlačenie tlačidla na nabíjacom porte na vyžiadanie zmeny medzi funkciami Nabíjať teraz a Nabíjanie podľa ceny.
cvdc62_destchrgendday_no_actl_r_3	Tento signál hlási časovú pečiatku dňa (deň v rámci mesiaca) pre čas konca nabíjania na dosiahnutie cieľa
cvdc62_destchrgendhr_no_actl_r_3	Tento signál hlási časovú pečiatku hodiny (hodina v rámci dňa) pre čas konca nabíjania na dosiahnutie cieľa
cvdc62_destchrgendmin_no_actl_r_3	Tento signál hlási časovú značku minúty (minúta v rámci hodiny) pre čas konca nabíjania na dosiahnutie cieľa
cvdc62_destsocrqd_pc_dsply_r_3	Tento signál hlási percento nabitia potrebné na dosiahnutie cieľa
cvdc62_fesn_x_3	ESN dodané/pridelené spoločnosťou Ford pre ECU – DID F17E
cvdc62_provisioningstatus_x_3	Stav poskytovania ECG

cvdc62_configuration_x_3	Na podržanie názvu a hodnoty konfiguračného parametra
cvdc62_configuration_x_3	Na podržanie názvu konfiguračného parametra
cvdc62_configuration_x_3	Na podržanie hodnoty konfiguračného parametra
cvdc62_estimatedtimeofarrival_s_3	Časová pečiatka UTC z mobilnej siete (z ECGTCU)
cvdc62_datacollection_x_3	Stav aktivácie dátového prvku – aktívny/neaktívny, typ a názov zberu
cvdc62_datacollection_x_3	Názov zberu
cvdc62_datacollection_x_3	Typ zberu
cvdc62_datacollection_x_3	Stav aktivácie dátového prvku – aktívny/neaktívny
cvdc62_cmbbpostevnt_b_dsply_x_3	Zmiernenie kolízie pri nízkej rýchlosti brzdením
cvdc62_gearvrse_d_actl_x_3	Použitie spätného chodu
cvdc62_driversafetydata_prkrbkstatus_x_3	Stav parkovacej brzdy
cvdc62_airamb_te_actl_r_3	teplota vonkajšieho vzduchu, teplota okolitého vzduchu
cvdc62_gpsinfoftype_x_3	Indikátor pre typ GPS (posunutý vs. neposunutý). ECU (ECGTCU) vždy nastaví tento príznak
cvdc62_htnoil_te_actl_r_3	Skutočná teplota oleja v systéme transaxle s rozdelením hnacej sily.
cvdc62_vehelrng_l2_dsply_r_3	Zostávajúca vzdialenosť v km pred vybitím akumulátora po tom, čo Cloud Enhanced DTE Vehicle Data Server aktualizuje signál dojazdu do vybitia (DTE) pre elektrický akumulátor
cvdc62_veh_v_actlbrk_r_3	Zdroj rýchlosti vozidla z brzdového modulu
cvdc62_ecuidentifier_x_3	ID ECU: Informácie o ID elektronickej riadiacej jednotky
cvdc62_ecuidentifier_x_3	ID ECU: ID elektronickej riadiacej jednotky
cvdc62_ecuidentifier_x_3	ESN: Elektronické sériové číslo
cvdc62_ecuidentifier_x_3	Primárne ETHERNETMAC ID pre modul ECU v rámci CAN a siete ETHERNET
cvdc62_ecuidentifier_x_3	Ford ESN F17E
cvdc62_chrginhi_i_actl_r_3	Prúd vysokonapäťového vstupu nabíjačky akumulátora meraný nabíjačkou
cvdc62_chrginhi_u_actl_r_3	Napätie vysokonapäťového výstupu nabíjačky akumulátora merané nabíjačkou
cvdc62_inhibiteventsource_x_3	Enumerácia indikujúca zdroje udalosti blokovania
cvdc62_ivsumanifest_x_3	ID dodávateľa pre aktualizáciu IVSU
cvdc62_ivsumanifest_x_3	
cvdc62_ivsumanifest_x_3	ID ECU: ID elektronickej riadiacej jednotky
cvdc62_keyaction_x_3	Činnosť kľúča
cvdc62_keyid_x_3	ID kľúča pre CAK
cvdc62_responsepayload_x_3	Odpoveď z modulu, ktorý uchováva CAK, a toto je podpísané modulom
cvdc62_keystatus_status_x_3	Stav činnosti kľúča
cvdc62_foglightfronton_b_stat_x_3	Stav predných hmlových svetiel (2 svetlá)
cvdc62_headlghthion_b_stat_x_3	Stav predných diaľkových svetiel
cvdc62_licplatelght_b_stat_x_3	Stav zadného osvetlenia tabuľky s EČV (2 svetlá)
cvdc62_parklamp_status_x_3	Stav predného parkovacieho svetla
cvdc62_pudlamp_d_rq_x_3	Stav svetla v spätnom zrkadle vľavo/vpravo (obidve zapnuté/vypnuté súčasne)
cvdc62_rvrseelghton_b_stat_x_3	Stav zadných cúvacích svetiel (2 svetlá)
cvdc62_spotlightleft_d_stat_x_3	Stav ľavého bodového reflektora
cvdc62_spotlightright_d_stat_x_3	Stav pravého bodového reflektora
cvdc62_trlrhitchlamp_d_stat_x_3	Stav zadných asistenčných svetiel privesu
cvdc62_trukbedlght_b_stat_x_3	Stav zadných svetiel na korbe (2 svetlá)
cvdc62_rearcargolight_r_3	Odvođená hodnota pre zadné svetlá nákladného priestoru na základe dvoch stavov (PudLamp_D_Rq (logická spojka OR) TrlrHitchLamp_D_Stat)
cvdc62_mdhstatus_errordescription_x_3	Štruktúra správy pre aktualizácie stavu a chýb spracovateľa údajov misií
cvdc62_mdhstatus_status_x_3	Štruktúra správy pre aktualizácie stavu a chýb spracovateľa údajov misií
cvdc62_mission_latitudedecimaldegrees_r_3	Zemepisná šírka/zemepisná dĺžka v minútach, Orientácia, desatinné minúty, stupne.
cvdc62_mission_longitudedecimaldegrees_r_3	Zemepisná šírka/zemepisná dĺžka v minútach, Orientácia, desatinné minúty, stupne.
cvdc62_bguid_x_3	Jedinečné ID polohy – uint128
cvdc62_trip_x_3	Poskytuje informácie o jazde.
cvdc62_trip_x_3	Informácie o ID kľúča
cvdc62_trip_x_3	Enumerácia pre špecifickú činnosť kľúča
cvdc62_trip_x_3	Dáta na odoslanie do BLEM na aktiváciu alebo zrušenie CAK
cvdc62_trip_x_3	ID kľúča
cvdc62_trip_x_3	Zemepisná šírka/zemepisná dĺžka v stupňoch. Zemepisná šírka/zemepisná dĺžka v minútach. Zemepisná šírka/zemepisná dĺžka v desatinných minútach. Orientácia zemepisnej šírky/zemepisná dĺžky
cvdc62_trip_x_3	Jedinečné ID polohy – uint128
cvdc62_trip_x_3	Identifikátor potreby obrubníka
cvdc62_trip_x_3	Maximálny počet predĺžení čakacej doby
cvdc62_trip_x_3	Názov zastávky
cvdc62_trip_x_3	Dodatkové predĺženie čakacej doby
cvdc62_trip_x_3	Trvanie čakacej doby na mieste
cvdc62_trip_x_3	Enumerácia sekvencie, identifikátor pre jazdu
cvdc62_trip_x_3	Zemepisná šírka/zemepisná dĺžka v stupňoch.

cvdc62_trip_x_3	Zemepisná dĺžka, zemepisná dĺžka v stupňoch.
cvdc62_trip_x_3	Povinný indikátor pre zdieľanú vs. samostatnú jazdu
cvdc62_trip_x_3	Celkový počet cestujúcich v aktivite
cvdc62_trip_x_3	Typ kategórie jazdy (preprava osôb/tovaru, vyzdvihnutie alebo vyloženie)
cvdc62_trip_x_3	Prevádzka jazdy
cvdc62_trip_x_3	Identifikátor na zrušenie aktívnych jász pri akcii CANCEL (zrušiť)
cvdc62_trip_x_3	Jedinečný identifikátor jazdy (36 znakov, automaticky generované)
cvdc62_trip_x_3	Identita používateľa: Jedinečný názov identifikátora na personalizáciu správ vo vozidle pre používateľa
cvdc62_trip_x_3	Informácie o nastaveniach profilu
cvdc62_trip_x_3	Nastaviť, keď sú dáta typu bajty
cvdc62_trip_x_3	Nastaviť, keď sú dáta typu double
cvdc62_trip_x_3	Nastaviť, keď sú dáta typu float
cvdc62_trip_x_3	Vyplniť iba jedno pole (jedno z polí) na základe typu dát príslušných hodnôt
cvdc62_trip_x_3	Nastaviť, keď sú dáta typu podpísané 32-bitové celé číslo
cvdc62_trip_x_3	Nastaviť, keď sú dáta typu reťazec
cvdc62_trip_x_3	Nastaviť, keď sú dáta typu nepodpísané 32-bitové celé číslo
cvdc62_trip_x_3	ID nastavenia (GSDB Signal IDToken)
cvdc62_trip_x_3	Identifikátor skupiny nastavení, názov pre komfortné nastavenia
cvdc62_trip_x_3	ID cieľovej ECU: ID elektronickej riadiacej jednotky
cvdc62_trip_x_3	Jedinečný identifikátor jazdy (36 znakov, automaticky generované) uint128
cvdc62_trip_x_3	ID používateľa z databázy používateľských profilov
cvdc62_trip_x_3	Informácie o nastavení profilu
cvdc62_trip_x_3	Dáta na odoslanie do BLEM na aktiváciu alebo zrušenie CAK. Tieto dáta sú šifrované a/alebo podpísané pomocou BLEM SyncP, žiadna iná ECU by ich nedokázala dešifrovať
cvdc62_trip_x_3	Údaje PIN
cvdc62_trip_x_3	Počiatkový stav aktivácie
cvdc62_trip_x_3	Príznak pretrvávania
cvdc62_trip_x_3	Názov partnerskej značky
cvdc62_trip_x_3	Názov skupiny nastavení profilu, napr. 1: DISPLAY_NAME (názov displeja) 2: LANGUAGE (jazyk) 3: INFOTAINMENT (informačno-zábavný systém) 4: LANGUAGE_DAP
cvdc62_trip_x_3	ID ECU uint32
cvdc62_trip_x_3	Informácie o spúšťačoch profilu
cvdc62_trip_x_3	Spúšťače profilu, napr. UserProfileActivateFull (úplná aktivácia používateľského profilu)
cvdc62_trip_x_3	Ak je parameter spojený so spúšťačom, napr. Activate_Full_Profile (aktivovať úplný profil)
cvdc62_trip_x_3	ID nastavenia (GSDB Signal ID Token SOA Method Name)
cvdc62_trip_x_3	Nastavenie názvu: Nastavenie špecifického názvu CAN signálu alebo Ethernet primitíva
cvdc62_trip_x_3	Nastavenie poradového čísla bajtov hodnoty v správe CAN_TP: Dodatočné informácie – Používané pre CAN_TP
cvdc62_trip_x_3	Nastaviť, keď sú dáta typu boolValueENUM
cvdc62_trip_x_3	Nastaviť, keď sú dáta typu 32-bitové celé číslo
cvdc62_trip_x_3	Nastaviť, keď sú dáta typu uint64Value
cvdc62_trip_x_3	Nastaviť, keď sú dáta typu sint64Value
cvdc62_trip_x_3	Názov cieľovej témy – použiteľné pre SOA
cvdc62_trip_x_3	Nastavenie ID typu (CAN CAN_TP SOA)
cvdc62_trip_x_3	Jedinečný identifikátor jazdy (16 bajtov, automaticky generované) uint128
cvdc62_trip_x_3	Jedinečný identifikátor segmentu jazdy alebo jedinečný identifikátor misie (36 znakov, automaticky generované) uint128
cvdc62_missionkey_x_3	Informácie o jedinečnom identifikátore segmentu jazdy
cvdc62_missionkey_x_3	Jedinečný identifikátor segmentu jazdy (36 znakov, automaticky generované) uint128
cvdc62_missionkey_x_3	Jedinečný identifikátor misie (36 znakov)
cvdc62_missionrevoke_x_3	Jedinečný identifikátor segmentu jazdy (36 znakov, automaticky generované)
cvdc62_missionrevoke_x_3	Jedinečný identifikátor segmentu jazdy
cvdc62_missionrevoke_x_3	Jedinečný identifikátor misie
cvdc62_offpeakprocesserrordetail_errordescription_x_3	Opis chyby mimo špičky
cvdc62_dgtlcommgtwymde_d_stat_x_3	Stav digitálnej komunikácie týkajúcej sa objavených nabíjajúcich služieb hlásených nástrojom DCGM.
cvdc62_dgtlcommflt_d_stat_r_3	OBCC má hlásiť dôvody zlyhania EVSE pri digitálnej komunikácii do ECG
cvdc62_dgtlcommgtwy_d_falt_x_3	Príčina zlyhania pri udalosti digitálnej komunikácie nabíjačky mimo vozidla
cvdc62_dchgrdty_d_stat_x_3	Enumerovaný indikátor stavu pripravenosti nabíjačky, kde BCCM je vysielateľ a OBCC a iné moduly sú prijímatele
cvdc62_dgtlcommgtwymde_d_rq_x_3	Model brány digitálnej komunikácie, či je to PnC (AC DC). Príkaz z BCCM do DCGM o režime digitálnej komunikácie, ktorý treba dodržiavať
cvdc62_chgrpnccnbl_d_stat_r_3	Stav funkcie PnC povoliť/zakázať z BCCM do ECG
cvdc62_dgtlcommppnc_d_stat_x_3	Stav funkcie PnC z modulu OBCC

cvdc62_profilevaluemap_x_3	Štruktúra správy pre hodnotu štítka (hodnota preferencií). Jedinečné ID skupiny pre súbor preferencií. Jedinečné ID pre každú preferenciu
cvdc62_profilevaluemap_x_3	Štruktúra správy pre hodnotu štítka (hodnota preferencií)
cvdc62_profilevaluemap_x_3	Jedinečné ID pre každú preferenciu
cvdc62_profilevaluemap_x_3	Jedinečné ID skupiny pre súbor preferencií
cvdc62_provisioningerror_x_3	Kód chyby pri poskytovaní pre FAILURE (zlyhanie)
cvdc62_provisioningalertstatus_status_x_3	Stav upozornenia pri poskytovaní z CloudSDN
cvdc62_enginetype_r_3	typ motora, napr. BENZÍN, DIESEL, PHEV, HEV atď.
cvdc62_bluetoothmacaddress_x_3	MAC adresa Bluetooth (SYNCTCUBLEM)
cvdc62_bpek_x_3	BLEM BPEK
cvdc62_provisioning_ethernetmacaddress_x_3	Vyplniť všetky MAC okrem primárnej MAC adresy
cvdc62_euiccid_x_3	EUICCID SIM karty poskytovanej bezdrôtovým operátorom
cvdc62_packageid_x_3	ID balíka – DID D03D
cvdc62_provisioning_partiipartnumber_x_3	Číslo dielu ECU časť II
cvdc62_primarybootloaderpartnumber_x_3	Číslo dielu primárneho bootloadera ECU
cvdc62_primaryethernetmacaddress_x_3	MAC adresa Ethernetu pre ECU
cvdc62_recoveryloadpartnumber_x_3	Číslo dielu pre obnovu ECU
cvdc62_wifimacaddress_x_3	MAC adresa Wi-Fi – DID FD26 (SYNCTCU)
cvdc62_payloadtype_x_3	Indikátor pre bezpečnostnú validáciu šifrovaných vs. podpísaných údajov
cvdc62_securedprovisioningdata_x_3	Zabezpečené údaje pre poskytovanie (šifrované alebo podpísané alebo oboje)
cvdc62_pttbfaultstatus_dcacfaultmsgtxt_d_rq_x_3	Signál na indikáciu stavu poruchy
cvdc62_dcacelpw_d_stat_x_3	Signál na indikáciu aktuálneho režimu napájania
cvdc62_dcacengonmsgtxt_d_rq_x_3	Výstražný signál pre používateľa na použitie vozidla vonku
cvdc62_pttbstatus_dcacfaultmsgtxt_d_rq_x_3	Signál na indikáciu stavu poruchy na zdroji napájania
cvdc62_dcachw_d_cfg_x_3	Signál na indikáciu konfigurácie hardvéru
cvdc62_pttsstatus_dcaclofuelmsgtxt_d_rq_x_3	Signál na indikáciu nízkej úrovne rezervného paliva a výstrahy o vypnutí funkcie
cvdc62_dcacout1_pw_dsply_r_3	Signál na indikáciu stavu používania zásuvky A
cvdc62_dcacout2_pw_dsply_r_3	Signál na indikáciu stavu používania zásuvky B
cvdc62_dcacout_e_tot_r_3	Signál na indikáciu agregovanej spotreby energie v priebehu času z napájania power-to-the-box
cvdc62_dcacout_pw_dsplymx_r_3	Signál na indikáciu maximálnej dostupnej energie
cvdc62_reservedfuel_dcaclofuelmsgtxt_d_rq_x_3	Signál na indikáciu stavu nízkej úrovne rezervného paliva
cvdc62_pristartintervals_x_3	Definuje začiatok jazdy, čo znamená po prvom poklese o 500 metrov – kontrola prvého predvoleného zberu po 1000 metroch
cvdc62_pri_buffer_r_3	Informácie o vyrovnávacej pamäti
cvdc62_pri_intervals_xx_r_3	Počet intervalov
cvdc62_pri_jitter_1_xx_r_3	Kolísanie dĺžky 1. RSD
cvdc62_pri_jitter_2_xx_r_3	Kolísanie dĺžky 2. RSD
cvdc62_pri_jitter_3_xx_r_3	Kolísanie dĺžky 3. RSD
cvdc62_pri_jitter_4_xx_r_3	Kolísanie dĺžky 4. RSD
cvdc62_pri_length_1_xx_r_3	Dĺžka zozbieraného 1. intervalu
cvdc62_pri_length_2_xx_r_3	Dĺžka zozbieraného 2. intervalu
cvdc62_pri_length_3_xx_r_3	Dĺžka zozbieraného 3. intervalu
cvdc62_pri_length_4_xx_r_3	Dĺžka zozbieraného 4. intervalu
cvdc62_pri_num_settings_r_3	Počet rôznych nastavení. Prvé nastavenie nezávisí od rýchlosti a je vždy 1000,0.
cvdc62_pri_speed_th_xx_r_3	Minimálna prahová hodnota rýchlosti, ktorá definuje rámec rýchlosti pre každé nastavenie (napr. v meste, mimo mesta, diaľnica)
cvdc62_pri_crc32_r_3	Informácie o crc32
cvdc62_pri_msgid_r_3	msgid na identifikáciu zmeny
cvdc62_start_jitter_1_r_3	Kolísanie 1. intervalu
cvdc62_start_jitter_2_r_3	Kolísanie 2. intervalu
cvdc62_start_jitter_3_r_3	Kolísanie 3. intervalu
cvdc62_start_jitter_4_r_3	Kolísanie 4. intervalu
cvdc62_start_length_1_r_3	Dĺžka zozbieraného 1. intervalu
cvdc62_start_length_2_r_3	Dĺžka zozbieraného 2. intervalu
cvdc62_start_length_3_r_3	Dĺžka zozbieraného 3. intervalu
cvdc62_start_length_4_r_3	Dĺžka zozbieraného 4. intervalu
cvdc62_sclocidcurnt_no_stat_r_3	Aktuálne ID miesta inteligentného nabíjania
cvdc62_scmnsoc_pc_actl_r_3	Stav minimálnej hodnoty komfortnej úrovne nabitia na percentá pre miesto inteligentného nabíjania
cvdc62_smartchargeprofileclouddata_x_3	Podrobnosti o mieste, trvaní, stave, limitoch inteligentného nabíjania atď.
cvdc62_smartchargeprofileclouddata_x_3	Stupeň zemepisnej šírky alebo zemepisnej dĺžky
cvdc62_smartchargeprofileclouddata_x_3	Nastavenie nabíjania na základe trvania pre miesto inteligentného nabíjania
cvdc62_smartchargeprofileclouddata_x_3	Časová hodnota nabíjania na základe trvania pre miesto inteligentného nabíjania
cvdc62_smartchargeprofileclouddata_x_3	Hodnota nabitia na percentá uložená pre miesto inteligentného nabíjania
cvdc62_smartchargeprofileclouddata_x_3	Radiálna vzdialenosť od GPS súradníc miesta inteligentného nabíjania, v rámci ktorej je miesto platné (napr. rozlíšenie 100 m)

cvdc62_smartchargeprofileclouddata_x_3	Maximálny výkon, ktorý má nabíjačka povolené čerpať zo siete
cvdc62_smartchargeprofileclouddata_x_3	ID polohy miesta inteligentného nabíjania – cloud vyplní toto (ref. ScLocId_No_RqCId)
cvdc62_smartchargeprofileclouddata_x_3	Názov profilu inteligentného nabíjania
cvdc62_smartchargeprofileclouddata_x_3	Validačný bit pre HPCM na zobrazenie, či je miesto inteligentného nabíjania platné alebo neplatné
cvdc62_smartchargeprofileclouddata_x_3	Časové rozpätie nabíjania
cvdc62_smartchargeprofileclouddata_x_3	Kalendárne dni
cvdc62_smartchargeprofileclouddata_x_3	Hodina v rámci času pri 24-hodinovom formáte
cvdc62_smartchargeprofileclouddata_x_3	Milisekunda v rámci času
cvdc62_smartchargeprofileclouddata_x_3	Minúta v rámci času
cvdc62_smartchargeprofileclouddata_x_3	Sekunda v rámci času
cvdc62_smartchargeprofileclouddata_x_3	Povolenie alebo zakázanie prísnych rozpätí nabíjania pre miesto
cvdc62_smartchargeprofilevehicledata_x_3	Profil vozidla s inteligentným nabíjaním s podrobnosťami o mieste, trvaní, stave, limitoch atď.
cvdc62_smartchargeprofilevehicledata_x_3	Stav nastavenia nabíjania na základe trvania pre miesto inteligentného nabíjania
cvdc62_smartchargeprofilevehicledata_x_3	Stav časovej hodnoty nabíjania na základe trvania pre miesto inteligentného nabíjania
cvdc62_smartchargeprofilevehicledata_x_3	Stav nabitia na percentá pre miesto inteligentného nabíjania
cvdc62_smartchargeprofilevehicledata_x_3	Stav ID miesta inteligentného nabíjania
cvdc62_smartchargeprofilevehicledata_x_3	Stav radiálnej vzdialenosti od GPS súradníc miesta inteligentného nabíjania
cvdc62_smartchargeprofilevehicledata_x_3	Validačný bit HPCM na zobrazenie, či je miesto inteligentného nabíjania platné alebo neplatné
cvdc62_smartchargeprofilevehicledata_x_3	Názov profilu inteligentného nabíjania
cvdc62_smartchargeprofilevehicledata_x_3	Stupeň zemepisnej šírky
cvdc62_smartchargeprofilevehicledata_x_3	Stupeň zemepisnej dĺžky
cvdc62_smartchargeprofilevehicledata_x_3	Časové rozpätie nabíjania pre miesto inteligentného nabíjania
cvdc62_smartchargeprofilevehicledata_x_3	ID dňa v týždni.
cvdc62_scenbl_b_stat_x_3	Stav funkcie inteligentného nabíjania z HPCM do ECG
cvdc62_tripstatus_status_r_3	Kód identifikátora stavu z TVF
cvdc62_tripstatus_statusdetail_r_3	Kód identifikátora stavu z TVF
cvdc62_vehicleconfig_errordescription_x_3	Opis chyby. ECU – Aplikácia nastaví toto.
cvdc62_vehiclepositiondata_gpsinfotype_x_3	Indikátor pre typ GPS (posunutý vs. neposunutý)
cvdc62_batttraclosoc_d_dsply_x_3	Signál na indikáciu prahových hodnôt výstrahy pre nízky dojazd DTE vozidla BEV
cvdc62_batttraclothres_d_stat_x_3	Signál na indikáciu stavu prahovej hodnoty nízkeho nabitia VN akumulátora
cvdc62_battulochrghyb_d_stat_x_3	Dôvody pre prenos energie z VN na NN odoslané modulom BCM
cvdc62_fstchrgbulk_t_est_r_3	Odhad času hromadného nabíjania pri rýchlom nabíjaní jednosmerným prúdom
cvdc62_fstchrgcmplt_t_est_r_3	Odhad času do úplného nabitia pri rýchlom nabíjaní jednosmerným prúdom
cvdc62_estmchrgtimehp_st_r_3	Stav odhadovaného času do úplného nabitia pomocou vysokovýkonného nabíjacieho portu.
cvdc62_estmchrgtimehp_st_r_3	Stav odhadovaného času do úplného nabitia pomocou nízkovýkonného nabíjacieho portu.
cvdc62_wirapplicationpolicytable_x_3	Oprávnenie zámeru – oprávnenia na pripojenie pre aplikácie. Každá aplikácia má globálne ID funkcie, ktoré WIR používa na identifikáciu aplikácií
cvdc62_wirapplicationpolicytable_x_3	Každá aplikácia má globálne ID funkcie, ktoré WIR používa na identifikáciu aplikácií
cvdc62_wirapplicationpolicytable_x_3	Oprávnenie zámeru – oprávnenia na pripojenie pre aplikácie
cvdc62_wirpolicymajorversion_r_3	Číslo verzie zásad – hlavná
cvdc62_wirpolicymminorversion_r_3	Číslo verzie zásad – vedľajšia
cvdc62_extlghtdsply_b_statarb_x_3	Signál pre údaje o aktivácii funkcie „ZoneLighting“ (zónové osvetlenie) – aktívne/ neaktívne
cvdc62_extlghtfront_d_stat_x_3	Stav zapnutia/vypnutia prednej zóny
cvdc62_extlghtleft_d_stat_x_3	Stav zapnutia/vypnutia ľavej zóny
cvdc62_extlghtrear_d_stat_x_3	Stav zapnutia/vypnutia zadnej zóny
cvdc62_extlghtright_d_stat_x_3	Stav zapnutia/vypnutia pravej zóny
cvdc62_errorcode_x_3	Podrobnosti o chybovom kóde mimo špičky, podrobnosti o kóde zlyhania addDVFFuncStatus (stav pridania funkcie DVD), štruktúra správy pre aktualizácie stavu a chýb spracovateľa údajov misií
cvdc62_errorcode_x_3	Chybové kódy vyplnené pri zlyhaní požiadavky na prístupový token
cvdc62_errorcode_x_3	Štruktúra správy pre aktualizácie stavu a chýb spracovateľa údajov misií
cvdc62_errordescription_x_3	Opis chyby
cvdc62_errordescription_x_3	Názov správy
cvdc62_policeaux1lamp_b_rq2_c	Indikuje stav aktivácie/deaktivácie policajného zariadenia č. 1
cvdc62_policeaux2lamp_b_rq2_c	Indikuje stav aktivácie/deaktivácie policajného zariadenia č. 2
cvdc62_policeaux3lamp_b_rq2_c	Indikuje stav aktivácie/deaktivácie policajného zariadenia č. 3
cvdc62_policeaux4lamp_b_rq2_c	Indikuje stav aktivácie/deaktivácie policajného zariadenia č. 4
cvdc62_policeaux1swtch_b_stat_c	Stav pomocného prepínača polície č. 1
cvdc62_policeaux2swtch_b_stat_c	Stav pomocného prepínača polície č. 2
cvdc62_policeaux3swtch_b_stat_c	Stav pomocného prepínača polície č. 3
cvdc62_policeaux4swtch_b_stat_c	Stav pomocného prepínača polície č. 4

cvdc62_blepayloadid_r_3	Jedinečný identifikátor pre súbor dátového obsahu BLE
cvdc62_cameraview_x	Podrobnosti pohľadu kamery
cvdc62_cameraview_x	Identifikátor pohľadu kamery
cvdc62_cameraview_x	Enumerácia pre pracovný stav pohľadu kamery
cvdc62_cameraview_x	Enumerácia pre nastavenia kvality videa
cvdc62_cameraview_x	Kľúč použitý na prístup ku konkrétnemu pohľadu kamery
cvdc62_cameraview_x	ID kľúča použitého pre pohľad kamery
cvdc62_cameraview_x	Token použitý pre reláciu streamovania kamery
cvdc62_cameraview_x	Vyprávanie streamu
cvdc62_cameraview_x	Dátový koncový bod pohľadu kamery
cvdc62_cameraview_x	Názov pridelený streamu
cvdc62_deinhibittime_s	Časová pečiatka UTC z mobilnej siete (z ECGTCU)
cvdc62_callbackphonenumber_c	Číslo spätného volania na blokovanie vozidla
cvdc62_cameraviewfailurereason_c	Dôvod zlyhania pri získavaní stavu pohľadu kamery. Toto pole sa nastaví iba vtedy, keď cmdStatus (stav CMD) je FAILED (neúspešné)
cvdc62_cameraviewid_r_3	Identifikátor pohľadu kamery
cvdc62_datauploadintent_c	Enumerácie predstavujúce typy zámerov nahrávania údajov
cvdc62_deinhibitstatus_c	Stav akcie blokovania vozidla
cvdc62_expiry_r_3	Vyprávanie platnosti by sa malo vyplniť, keď hodnota dataUploadIntent (zámer nahrávania údajov) je BACKGROUND_GUARANTEED (Jednotka: sekundy)
cvdc62_failurereason_c	Dôvod zlyhania blokovania vozidla. Toto sa nastaví iba vtedy, keď cmdStatus (stav CMD) je FAILED (neúspešné). Enumerácie dôvodov zlyhania
cvdc62_hrvc_msgtype_v2_c	Indikuje, že odpoveď je typu privacy alebo ex_sum
cvdc62_imageuploadurl_c	URL na nahranie obrázka
cvdc62_modelyear_c	Informácie o modelovom ročníku vozidla
cvdc62_oauthtoken_c	Informácie o tokene OAuth
cvdc62_offpeakuse_c	OffPeakUse (používanie mimo špičky) by sa malo vyplniť, keď hodnota dataUploadIntent (zámer nahrávania údajov) je BACKGROUND_GUARANTEED
cvdc62_policytable_c	Tabuľka zásad ako prúd bajtov
cvdc62_rsdcollectionconfiguration_c	Štruktúra správy pre konfiguráciu zberu. Cloud vždy nastaví toto.
cvdc62_sessionstatus_c	Enumerácia na indikáciu stavu streamovania
cvdc62_streamsessionliteral_c	Enumerácia na určenie literálov streamovacej relácie
cvdc62_stunserveraddress_c	Adresa servera STUN
cvdc62_syncreason_c	Dôvod na synchronizáciu tabuľky zásad
cvdc62_totalcameraviews_r_3	Celkový počet pohľadov kamery
cvdc62_tronkeyconfigdata_c	Konfiguračné údaje kľúča TRON. ECG to odošle po synchronizácii údajov so všetkými ECU
cvdc62_uploadfailurereason_c	Dôvod zlyhania pri nahrávaní naskenovaného obrázka
cvdc62_vehicleprogram_c	Podrobnosti programu vozidla
cvdc62_videostreamingliteral_c	Enumerácia na určenie literálu streamovania videa
cvdc62_videostreamingstatus_c	Enumerácia na indikáciu stavu streamovania
cvdc62_uploadimageendtime_s	Časová pečiatka UTC z mobilnej siete (z ECGTCU)
cvdc62_inhibittime_s	Časová pečiatka UTC z mobilnej siete (z ECGTCU)
cvdc62_provisioningtime_s	Časová pečiatka UTC z mobilnej siete (z ECGTCU)
cvdc62_uploadimagestarttime_s	Časová pečiatka UTC z mobilnej siete (z ECGTCU)
cvdc62_vedsdrvbag_d_lthcd_c	Stav aktivácie airbagu vodiča
cvdc62_vedsdrvbelt_d_lthcd_c	Stav spony alebo predpínača navijáča alebo obmedzovača zaťaženia pásu vodiča
cvdc62_vedsdrvcrtnbag_d_lthcd_c	Stav hlavového airbagu na strane vodiča
cvdc62_vedsdrvknabag_d_lthcd_c	Stav kolenného airbagu na strane vodiča v čase kolízie
cvdc62_vedsdrvsidebag_d_lthcd_c	Stav bočného airbagu na sedadle vodiča
cvdc62_vedsevtroll_d_lthcd_c	Signál na rozdelenie stavu prevrátenia
cvdc62_vedsevttype_d_lthcd_c	Typ kolízie pre prvú udalosť, ktorá sa vyskytne medzi prednou, bočnou, zadnou časťou alebo prevrátením
cvdc62_vedsmaxdeltav_d_lthcd_r_3	Maximálna bočná delta V kolízie pre záznam EDR 1 v čase kolízie
cvdc62_vedsmultievnt_d_lthcd_c	Stav viacerých nehôd v čase kolízie
cvdc62_vedspasbag_d_lthcd_c	Stav aktivácie airbagu spolujazdca v čase kolízie
cvdc62_vedspasbelt_d_lthcd_c	Stav spony alebo predpínača navijáča alebo obmedzovača zaťaženia pásu spolujazdca v čase kolízie
cvdc62_vedspascrtnbag_d_lthcd_c	Stav hlavového airbagu na strane spolujazdca v čase kolízie
cvdc62_vedspaskneebag_d_lthcd_c	Stav kolenného airbagu na strane spolujazdca v čase kolízie
cvdc62_vedspassidebag_d_lthcd_c	Stav bočného airbagu na sedadle spolujazdca v čase kolízie
cvdc62_vedsrw1drvackl_d_lthcd_c	Stav bezpečnostného pásu na strane vodiča v prvom rade v čase kolízie
cvdc62_vedsrw1mbckl_d_lthcd_c	Stav bezpečnostného pásu v strede prvého radu v čase kolízie
cvdc62_vedsrw1mbelt_d_lthcd_c	Stav spony alebo predpínača navijáča alebo obmedzovača zaťaženia pásu na strednom sedadle v prvom rade v čase kolízie
cvdc62_vedsrw1pasbckl_d_lthcd_c	Stav spony alebo predpínača navijáča alebo obmedzovača zaťaženia pásu na strednom sedadle v prvom rade v čase kolízie

cvdc62_vedsw1paschld_d_lthcd_c	Signál odráža, či bolo alebo nebolo v čase kolízie zistené dieťa na sedadle spolujazdca vpredu
cvdc62_vedsw2dbckl_d_lthcd_c	Stav spony pásu na strane vodiča v druhom rade v čase kolízie
cvdc62_vedsw2drib_d_lthcd_c	Stav nafukovacieho pásu (RIB) na strane vodiča v druhom rade v čase kolízie
cvdc62_vedsw2mbckl_d_lthcd_c	Stav spony pásu v strede druhého radu v čase kolízie
cvdc62_vedsw2pbckl_d_lthcd_c	Stav spony pásu na strane spolujazdca v druhom rade v čase kolízie
cvdc62_vedsw2prib_d_lthcd_c	Stav nafukovacieho pásu (RIB) na strane vodiča v druhom rade v čase kolízie
cvdc62_vedsw3dbckl_d_lthcd_c	Stav spony pásu na strane vodiča v treťom rade v čase kolízie
cvdc62_vedsw3drib_d_lthcd_c	Stav zadného nafukovacieho pásu (RIB) na strane vodiča v treťom rade v čase kolízie
cvdc62_vedsw3mbckl_d_lthcd_c	Stav spony pásu na strednom sedadle v treťom rade v čase kolízie
cvdc62_vedsw3pbckl_d_lthcd_c	Stav spony pásu na strane spolujazdca v treťom rade
cvdc62_vedsw3prib_d_lthcd_c	Stav zadného nafukovacieho pásu (RIB) na strane spolujazdca v treťom rade v čase kolízie
cvdc62_fuelrange_l2_dsply_r_3	Signál na indikáciu vzdialenosti do vyprázdnenia nádrže pre zákazníka.
cvdc62_bitratetype_c	Režim prenosovej rýchlosti
cvdc62_encodingratetype_c	režim riadenia rýchlosti kódovania
cvdc62_framerate_r_3	Snímková frekvencia
cvdc62_horizontalframeres_r_3	Horizontálne rozlíšenie snímky
cvdc62_idrinterval_r_3	Interval IDR
cvdc62_iframeinterval_r_3	Interval I-snímk
cvdc62_noofbframes_r_3	Počet po sebe idúcich B-snímk
cvdc62_noofreframes_r_3	Počet referenčných snímok
cvdc62_targetbitrate_r_3	Cieľová prenosová rýchlosť
cvdc62_verticalframeres_r_3	Vertikálne rozlíšenie snímky
cvdc62_videoquality_c	Enumerácia pre nastavenia kvality videa
cvdc62_commonfaultbitmask_accelerometer_fault_x_2	Stav poruchy akcelerometra
cvdc62_commonfaultbitmask_antenna_fault_x_2	Stav poruchy antény
cvdc62_commonfaultbitmask_gyro_fault_x_2	Stav poruchy gyroskopu
cvdc62_commonfaultbitmask_wheel_tick_fault_x_2	Stav poruchy kolesového impulzu
cvdc62_inv4_te_actlmntr_r_3	Teplota meniča trakčného motora č. 2
cvdc62_inv4ain_i_actlmntr_r_3	Prúd jednosmernej zbernice regulátora elektrického stroja č. 2
cvdc62_inv4ain_u_actlmntr_r_3	Vstupné napätie regulátora elektrického stroja č. 2
cvdc62_inv4tealarm_b_actlmntr_x_3	Stav výstrahy teploty regulátora trakčného motora č. 2
cvdc62_mtr4_d_statmntr_x_3	Stav elektrického stroja č. 2
cvdc62_mtr4_te_actlmntr_r_3	Teplota cievky trakčného motora č. 2
cvdc62_mtr4aout_tq_actlmntr_r_3	Krútiaci moment trakčného motora č. 2
cvdc62_mtr4aout_w_actlmntr_r_3	Rýchlosť otáčania trakčného motora č. 2
cvdc62_mtr4tealarm_b_actlmntr_x_3	Stav výstrahy teploty cievky trakčného motora č. 2.
cvdc62_mtrtotnum_no_actlmntr_r_3	Tento signál indikuje množstvo elektrických strojov namontovaných vo vozidle pre čínsky dátový monitor
cvdc62_prplaxlscnd_tq_actlmntr_r_3	Tento signál indikuje skutočný celkový krútiaci moment kolies sekundárnej nápravy pre čínsky dátový monitor.
cvdc62_vehiclepositiondata_common_faultbitmask_acc	Porucha z modulu akcelerometra
cvdc62_vehiclepositiondata_common_faultbitmask_ant	Porucha z modulu antény
cvdc62_vehiclepositiondata_common_faultbitmask_gyr	Porucha z modulu gyroskopickéj navigácie
cvdc62_vehiclepositiondata_common_faultbitmask_wh	Porucha kolesového impulzu z modulu snímača kolies
cvdc62_maxlateralaccintensity_r_3	Maximálna intenzita bočného zrýchlenia – odvodená hodnota
cvdc62_ccsserviceconfigfileutcoffset_r	konfiguračný súbor služby CCS – informácie o časovom posune voči UTC
cvdc62_policytableextensionutcoffset_r	rozšírenie tabuľky zásad – informácie o časovom posune voči UTC
cvdc62_userfriendlymessagesutcoffset_r	používateľsky príjemné správy – informácie o časovom posune voči UTC
cvdc62_frccode_r	Kód klasifikácie kolízií v reálnom čase Ford
cvdc62_qrvalidationerror_x	Štruktúra správy na nahlásenie zlyhania pri spracovaní príkazu PublishQRValidationStatusCommand. ECGECU toto nastaví iba vtedy, keď cmdStatus (stav CMD) je FAILED (neúspešné)
cvdc62_alertstatus_x	Enumerácia pre stav upozornenia. ECG vždy nastaví toto.
cvdc62_bufferdata_x	Informácie o záznamníku udalostí
cvdc62_calltype_x	Enumerácia na indikáciu typu hovoru, ktorý zlyhal.
cvdc62_configupdateerror_x	Chybové kódy pri analýze konfiguračného súboru
cvdc62_emergencypeventtype_x	Enumerácia pre typ núdzovej udalosti/spúšťača
cvdc62_encodedvalidationresult_x	Na základe typu kódovania (šifrované/podpísané) sa nastaví typ enumerácie typu kódovania
cvdc62_errors_x	Chybové kódy pri analýze konfiguračného súboru
cvdc62_eventtype_r	Typ udalosti, ktorý spúšťa toto upozornenie.
cvdc62_geofenceids_x	Pole GeofenceIDsArray bude poslané späť z vozidla
cvdc62_geofenceobj_x	Objekt geofence
cvdc62_locationfailurereason_x	Enumerácie dôvodov zlyhania polohy
cvdc62_missionupdatestatus_x	Indikuje typ aktualizácie stavu misie

cvdc62_notificationgeoobj_x	Objekt upozornenia geofence
cvdc62_resulterrorcode_x	Enumerácie chybových kódov výsledku aktualizácie zásad sa nastavujú iba pri zlyhaní (FAILURE)
cvdc62_scheduledinhibitfailurereason_x	Dôvod zlyhania blokovania plánu vozidla bude nastavený iba vtedy, keď cmdStatus (stav CMD) je FAILED (neúspešné)
cvdc62_veds_x	Bajtový prúd správy so súborom údajov o núdzových stavoch vozidla
cvdc62_vehicleinfo_x	Správy s informáciami o vozidle vo formáte XML
cvdc62_channel_x	Indikuje kanál, ktorý spustil stav autentifikácie
cvdc62_keytype_x	Indikátor typu/metódy autentifikácie
cvdc62_level_x	Indikuje úroveň autentifikácie
cvdc62_batteryhealthmdata_x	Podržte parametre súvisiace s technickým stavom akumulátora
cvdc62_batteryhealthmdata_x	Typ vzorkovania pre súbor údajov
cvdc62_batteryhealthmdata_x	Identifikuje stav poruchy 12 V napájacieho systému
cvdc62_batteryhealthmdata_x	Hodnota počítadla kilometrov zo zbernice CAN
cvdc62_batteryhealthmdata_x	Informácie o konfigurácii ECU
cvdc62_batteryhealthmdata_x	ID ECU modulu, pri ktorom je potrebné použiť požadovanú konfiguráciu
cvdc62_batteryhealthmdata_x	SDN/ECU[ECG/TCU] nastaví číslo dielu aktuálnej špecifikácie časť 2, ktoré obsahuje požadované definície konfigurácie.
cvdc62_batteryhealthmdata_x	Informácie o konfigurácii DID
cvdc62_batteryhealthmdata_x	Adresa/hodnota DID v rámci DID konfigurácie (metóda 2/časť II, GMRDB, iné)
cvdc62_batteryhealthmdata_x	Musi obsahovať všetky bajty na napodobnenie správania diagnostiky CAN
cvdc62_batteryhealthmdata_x	Obsahuje dekódovaný názov signálu DID
cvdc62_batteryhealthmdata_x	Obsahuje dekódovanú hodnotu signálu DID
cvdc62_batteryhealthmdata_x	Informácie o konfigurácii aplikácie
cvdc62_batteryhealthmdata_x	Názov konfigurácie aplikácie
cvdc62_batteryhealthmdata_x	Hodnota konfigurácie aplikácie
cvdc62_batteryhealthmdata_x	Cieľová aplikácia na konfiguráciu
cvdc62_batteryhealthmdata_x	Používa sa na odomknutie modulu ECU
cvdc62_batteryhealthmdata_x	Predstavuje úroveň zabezpečenia, ktorú možno odomknúť pomocou pevných bajtov
cvdc62_batteryhealthmdata_x	Informácie o bitovom poli
cvdc62_batteryhealthmdata_x	Predstavuje najmenej významný bit v rozsahu bitového poľa
cvdc62_batteryhealthmdata_x	Predstavuje najvýznamnejší bit v rozsahu bitového poľa
cvdc62_batteryhealthmdata_x	Predstavuje hodnotu, ktorú treba vložiť do určeného rozsahu bitového poľa
cvdc62_batteryhealthmdata_x	Refazec obsahujúci cieľovú adresu DID
cvdc62_batteryhealthmdata_x	To zodpovedá dĺžke cieľovej hodnoty DID
cvdc62_batteryhealthmdata_x	To zodpovedá diagnostickej relácii potrebnej na zápis DID
cvdc62_batteryhealthmdata_x	Predstavuje identifikátor úrovne zabezpečenia
cvdc62_batteryhealthmdata_x	Stav zapalovania zo zbernice CAN (Spracovaná hodnota pre aktuálny stav zapalovania.) Čas zapnutia zapalovania
cvdc62_batteryhealthmdata_x	Signál z mobilného zariadenia požadujúci začatie/zrušenie diaľkového štartu
cvdc62_batteryhealthmdata_x	Informácie o zariadení na diaľkový štart
cvdc62_batteryhealthmdata_x	Typ vzorkovania údajov pre monitorovanie technického stavu akumulátora
cvdc62_batteryhealthmdata_x	Počítadlo udalostí pre požiadavky na diaľkový štart zo vzdialeného mobilného zariadenia
cvdc62_batteryhealthmdata_x	Stav operácie diaľkového štartu
cvdc62_batteryhealthmdata_x	Nastavenie trvania diaľkového štartu, podľa voľby zákazníka na bloku prístrojov
cvdc62_batteryhealthmdata_x	Časovač odpočítavania predstavujúci čas v sekundách zostávajúci do vypršania diaľkového štartu
cvdc62_batteryhealthmdata_x	BCM prenáša tento signál do PCM vozidla HEV, aby od VN systému požadoval nabitie NN akumulátora
cvdc62_batteryhealthmdata_x	BCM posiela tento signál, aby informoval blok prístrojov, akú správu zobrazíť po prenose energie z VN na NN
cvdc62_batteryhealthmdata_x	Indikátor prúdu akumulátora
cvdc62_batteryhealthmdata_x	Indikuje, či je aktívne zníženie záťaže kvôli stavu nabitia 12 V akumulátora
cvdc62_batteryhealthmdata_x	Odosiela funkciu odomknutia
cvdc62_batteryhealthmdata_x	Stav otvorenia dverí vodiča zo zbernice CAN
cvdc62_batteryhealthmdata_x	Používa sa na minimalizáciu vybitia akumulátora, keď je vozidlo vypnuté, informovaním ECU, kedy prejsť do rôznych stavov nízkej spotreby
cvdc62_batteryhealthmdata_x	Signál CAN pre režim životného cyklu vozidla, napr. továrenský režim, prepravný režim atď. (CGEA)
cvdc62_batteryhealthmdata_x	Dôvod pre BCM na aktiváciu linky hardvérového budenia káblom do PCM
cvdc62_batteryhealthmdata_x	ISPR vypnuté/zapnuté alebo neznáme
cvdc62_batteryhealthmdata_x	Indikuje, ktorá funkcia má kontrolu nad zbernicou RunStart
cvdc62_cloudmodemutcoffset_r	informácie o časovom posune voči UTC pre režim cloudu
cvdc62_modemrtutcoffset_r	informácie o časovom posune voči UTC pre modem
cvdc62_utcoffset_r	informácie o časovom posune voči UTC
cvdc62_endutcoffset_r	informácie o časovom posune voči UTC pri ukončení
cvdc62_drpsntdrv_d_stat_x	Stav prítomnosti dverí vodiča

cvdc62_drprsntpsng_r_d_stat_x	Stav prítomnosti predných dverí spolujazdca
cvdc62_drprsntrdrv_d_stat_x	Stav prítomnosti zadných dverí na strane vodiča
cvdc62_drprsntrapsngr_d_stat_x	Stav prítomnosti zadných dverí na strane spolujazdca
cvdc62_fnosconfigfile_x	Konfiguračné súbory so súvisiacimi parametrami a rôznymi verziami konfiguračného súboru, časový posun voči UTC z FNOS
cvdc62_fnosconfigfile_x	Konfiguračný súbor
cvdc62_fnosconfigfile_x	Digest pre konfiguráciu
cvdc62_fnosconfigfile_x	Hlavná verzia konfiguračného súboru
cvdc62_fnosconfigfile_x	Vedľajšia verzia konfiguračného súboru
cvdc62_fnosconfigfile_x	Typy monitorov
cvdc62_fnosconfigfile_x	Časová pečiatka revízie súboru
cvdc62_fnosconfigfile_x	Časový posun voči UTC
cvdc62_configurationfile_x	Konfiguračný súbor obsahujúci kalibračné parametre
cvdc62_keystatus_tripid_x	Jedinečný identifikátor jazdy (16 bajtov, automaticky generované) uint128
cvdc62_missioninstruction_r	Inštrukcia z TaaS do TVF (napr. EXTEND_LINGER_TIME_BY_X (predĺžiť čas zotrvania o x), UPDATE_PASSENGER_COUNT_TO_X (aktualizovať počet pasažierov na x), PROCEED_WITH_QUEUE (pokračovať v rade), ...)
cvdc62_mission_sdspayload_x	Šifrovaný dátový obsah z Overwatch na distribúciu do SDS
cvdc62_missiondistributionstatus_x	Zahrňa identifikátor dátového obsahu (len pre údaje SDS_DATA), typ dátového obsahu, individuálny stav distribúcie (SUCCESSFUL (úspešné), FAILED (neúspešné)), stav dátového obsahu s podrobnosťami o úspechu alebo neúspechu, ID jazdy
cvdc62_missiondistributionstatus_x	Identifikátor dátového obsahu (len pre SDS_DATA)
cvdc62_missiondistributionstatus_x	Typ dátového obsahu
cvdc62_missiondistributionstatus_x	Individuálny stav distribúcie (SUCCESSFUL (úspešné) I FAILED (neúspešné))
cvdc62_missiondistributionstatus_x	Stav dátového obsahu s podrobnosťami o úspechu/neúspechu
cvdc62_missiondistributionstatus_x	ID jazdy
cvdc62_mission_distribution_status_x	Celkový stav distribúcie misie (SUCCESSFUL (úspešné), PARTIAL (čiastočné), FAILED (neúspešné))
cvdc62_deliverystatus_x	Stav doručenia PIN
cvdc62_pindeliverystatus_tripid_x	Jedinečný identifikátor jazdy (16 bajtov, automaticky generované) uint128
cvdc62_settinginfo_x	Nastaviť, keď sú dáta typu bajty, float, nepodpísané 32-bitové celé číslo, boolValueENUM, uint64Value, double, názov (nastavenie špecifického názvu CAN signálu alebo Ethernet primitíva), identita (GSDB Signal ID Token SOA Method Name), reťazec, 32-bitové celé číslo, poradové číslo bajtov hodnoty v správe CAN_TP: Dodatočné informácie – Používané pre CAN_TP
cvdc62_settinginfo_x	ID nastavenia (GSDB Signal ID Token SOA Method Name)
cvdc62_settinginfo_x	Nastavenie názvu: Nastavenie špecifického názvu CAN signálu alebo Ethernet primitíva
cvdc62_settinginfo_x	Nastavenie poradového čísla bajtov hodnoty v správe CAN_TP: Dodatočné informácie – Používané pre CAN_TP
cvdc62_settinginfo_x	Nastaviť, keď sú dáta typu boolValueENUM
cvdc62_settinginfo_x	Nastaviť, keď sú dáta typu bajty
cvdc62_settinginfo_x	Nastaviť, keď sú dáta typu double
cvdc62_settinginfo_x	Nastaviť, keď sú dáta typu float
cvdc62_settinginfo_x	Nastaviť, keď sú dáta typu 32-bitové celé číslo
cvdc62_settinginfo_x	Nastaviť, keď sú dáta typu podpísané 32-bitové celé číslo
cvdc62_settinginfo_x	Nastaviť, keď sú dáta typu reťazec
cvdc62_settinginfo_x	Nastaviť, keď sú dáta typu nepodpísané 32-bitové celé číslo
cvdc62_settinginfo_x	Nastaviť, keď sú dáta typu uint64Value
cvdc62_settinginfo_x	Nastaviť, keď sú dáta typu sint64Value
cvdc62_apiversion_x	Verzia SOA
cvdc62_opcontextfailed_x	Kontext zlyhania (osvetlenie, audio, DXP, DAP)
cvdc62_optypefailed_x	Operácia profilu, ktorá zlyhala
cvdc62_partnername_x	Názov partnera
cvdc62_profilestatus_tripid_x	Jedinečný identifikátor jazdy (16 bajtov, automaticky generované) uint128
cvdc62_profilestatus_userid_x	ID používateľa z databázy používateľských profilov. Stav profilu z databázy používateľských profilov.
cvdc62_qrid_x	Jedinečný identifikátor pre QR kód
cvdc62_qrvalidationstatus_x	Enumerácia stavu validácie QR
cvdc62_fourthrowbuckleldriver_x	Štruktúra správy na indikáciu stavu spony pásu vo štvrtom rade, stav spony pásu cestujúceho vo štvrtom rade na strane vodiča
cvdc62_fourthrowbuckleldmid_x	Štruktúra správy na indikáciu stavu spony pásu vo štvrtom rade, stav spony pásu na strednom sedadle vo štvrtom rade
cvdc62_fourthrowbuckleldpsngr_x	Štruktúra správy na indikáciu stavu spony pásu vo štvrtom rade, stav spony pásu cestujúceho vo štvrtom rade na strane vodiča
cvdc62_secondrowbuckleldriver_x	Štruktúra správy na indikáciu stavu spony pásu v druhom rade, stav spony ľavého pásu v druhom rade
cvdc62_secondrowbuckleldmid_x	Štruktúra správy na indikáciu stavu spony pásu v druhom rade, stav spony stredného pásu v druhom rade

cvdc62_secondrowbucklepsngr_x	Štruktúra správy na indikáciu stavu spony pásu v druhom rade, stav spony pravého pásu v druhom rade
cvdc62_thirdrowbuckledriver_x	Štruktúra správy na indikáciu stavu spony pásu v treťom rade, stav spony ľavého pásu v treťom rade
cvdc62_thirdrowbucklemid_x	Štruktúra správy na indikáciu stavu spony pásu v treťom rade, stav spony stredného pásu v treťom rade
cvdc62_thirdrowbucklepsngr_x	Štruktúra správy na indikáciu stavu spony pásu v treťom rade, stav spony pravého pásu v treťom rade
cvdc62_driverdoorajartime_r	Čas od posledného otvorenia dverí vodiča (sekundy)
cvdc62_rsonotificationcount_r	Počet alebo číslo upozornení. RSOM posielala dve upozornenia časovača.
cvdc62_tlghttestprecnd_d_stat_x	Signály na indikáciu stavu predbežných podmienok pre funkciu testu svetiel príviesu
cvdc62_tripstatus_tripid_x	Jedinečný identifikátor jazdy (16 bajtov, automaticky generované) uint128
cvdc62_tvqueue_tripqueue_x	TVF fronta jász uint32[770]
cvdc62_unlockfailurestatus_channel_x	Indikuje kanál, ktorý spustil požiadavku na odomknutie
cvdc62_unlockfailurestatus_command_x	Príkaz na odomknutie
cvdc62_unlockfailurestatus_errorcode_x	Chybové kódy zlyhania
cvdc62_unlockfailurestatus_status_x	Stav požiadavky na odomknutie
cvdc62_unlockfailurestatus_tripid_x	Jedinečný identifikátor jazdy (16 bajtov, automaticky generované) uint128
cvdc62_unlockfailurestatus_userid_x	Stav zlyhania odomknutia z databázy. ID používateľa z databázy používateľských profilov.
cvdc62_impactrecordingtime_s	Informácie o časovej pečiatke UTC
cvdc62_tire_temp_illr_data_r	odčítaná teplota vnútri vnútornej ľavej zadnej pneumatiky
cvdc62_tire_temp_illr_data_r	odčítaná teplota vnútri vnútornej pravej zadnej pneumatiky
cvdc62_tire_temp_illr_data_r	odčítaná teplota vnútri ľavej prednej pneumatiky
cvdc62_tire_temp_ollr_data_r	odčítaná teplota vnútri vonkajšej ľavej zadnej pneumatiky
cvdc62_tire_temp_ollr_data_r	odčítaná teplota vnútri vonkajšej pravej zadnej pneumatiky
cvdc62_tire_temp_ollr_data_r	skutočná odčítaná teplota vnútri pravej prednej pneumatiky
cvdc62_diagnosticrequestexpirationutcoffset_r	vypršanie diagnostickej požiadavky – informácie o časovom posune voči UTC
cvdc62_batttrac2_e_max_r	Množstvo nabitia potrebné na dosiahnutie ďalšieho bodu na trase zákazníka pre plánovač jász EV
cvdc62_ptbstatusdata_dcacfaltmsgtxt_d2_rq_x	Signál na indikáciu stavu poruchy na zdroji napájania
cvdc62_ptbfaultstatusdata_dcacfaltmsgtxt_d2_rq_x	Signál na indikáciu stavu poruchy
cvdc62_dcacout1_pw2_dsply_r	Signál na indikáciu stavu používania zásuvky A
cvdc62_dcacout2_pw2_dsply_r	Signál na indikáciu stavu používania zásuvky B
cvdc62_batttracintmp_d_stat_x	Stav chladiacej kvapaliny trakčného akumulátora
cvdc62_batttrac2_pw_limchrgr_r	Energia, ktorú dokáže trakčný akumulátor prijať (limit nabíjania)
cvdc62_batttrac2_pw_limdchrgr_r	Energia, ktorú dokáže trakčný akumulátor poskytnúť (limit vybíjania)
cvdc62_batttracperf_pc_actl_r	Zavedené pre funkciu monitorovania vysokonapäťového akumulátora. Hodnotenie výkonu akumulátora v percentách.
cvdc62_batttrac_i2_actl_r	Meraný prúd pre trakčný akumulátor
cvdc62_batttrac_u2_actl_r	Merané napätie trakčného akumulátora. Napätie akumulátora.
cvdc62_totalpowerconsumption_r	Celková spotreba energie počas cesty
cvdc62_wiprfrnt_d_stat_x	Údaje o stave predného stierača
cvdc62_activationschedulesetting_x	Nastavenia plánu aktivácie
cvdc62_dayofweek_x	Kalendárne dni v týždni
cvdc62_time_hour_r	Hodina v rámci času pri 24-hodinovom formáte
cvdc62_time_millisecond_r	Milisekunda v rámci času
cvdc62_time_minute_r	Minúta v rámci času
cvdc62_time_second_r	Sekunda v rámci času
cvdc62_warranty_start_date_x	Informácie o dátume začiatku záruky pre VIN z uloženého zdroja
cvdc62_currentopmode_x	Aktuálny režim jazdy vozidla
cvdc62_modeupdaterejectreason_x	Enumerácia chybových kódov pre stav je FAILED (neúspešné)
cvdc62_opmodefault_x	Chybný režim jazdy vozidla – vyplní sa, keď dôjde k chybe pri zmene režimu a stav je FAILED (neúspešné)
cvdc62_powerstatus_x	Enumerácia stavu napájania
cvdc62_profiledata_x	Profilové údaje z vozidla
cvdc62_rangereservethreshold_r	Rozsah prahovej hodnoty prenosu energie
cvdc62_routingtarget_x	Indikuje cieľ trasy (napr. NodeIDSOATopicName)
cvdc62_startgridchargetype_x	Štruktúra správy pre enumerácie typu nabíjania zo siete
cvdc62_stopgridchargetype_x	Štruktúra správy pre enumerácie typu nabíjania zo siete
cvdc62_targetopmode_x	Požadovaný režim jazdy vozidla
cvdc62_timerdelayinterval_r	časový interval, pri ktorom sa oneskorí vybíjanie energie z vozidla
cvdc62_vehiclenetworktype_x	Indikuje typ siete vozidla (napr. CAN/Ethernet)
cvdc62_asuscheduledata_x	Hodina v rámci času pri 24-hodinovom formáte, Sekunda v rámci času, Milisekunda v rámci času, Kalendárne dni v týždni, Minúta v rámci času, Nastavenia plánu aktivácie, Jedinečné ID pre aktualizáciu softvéru
cvdc62_asuscheduledata_x	Hodina v rámci času pri 24-hodinovom formáte

cvdc62_asuscheduledata_x	Milisekunda v rámci času
cvdc62_asuscheduledata_x	Minúta v rámci času
cvdc62_asuscheduledata_x	Sekunda v rámci času
cvdc62_asuscheduledata_x	Nastavenia plánu aktivácie
cvdc62_asuscheduledata_x	Kalendárne dni v týždni
cvdc62_asuscheduledata_x	Jedinečné ID pre aktualizáciu softvéru
cvdc62_evsepairingdata_x	Jedinečný názov EVSE, Enumerácia stavu párovania, Index položky zoznamu EVSE
cvdc62_evsepairingdata_x	Jedinečný názov EVSE
cvdc62_evsepairingdata_x	Index položky zoznamu EVSE
cvdc62_evsepairingdata_x	Enumerácia stavu párovania
cvdc62_moduleresetstatus_x	Chybový kód z enumerácie chybových kódov, Štruktúra správy pre ID ECU, Opis chyby, Štruktúra správy pre enumeráciu stavu resetovania modulu
cvdc62_moduleresetstatus_x	Štruktúra správy pre ID ECU
cvdc62_moduleresetstatus_x	Chybový kód z enumerácie chybových kódov
cvdc62_moduleresetstatus_x	Opis chyby
cvdc62_moduleresetstatus_x	Štruktúra správy pre enumeráciu stavu resetovania modulu
cvdc62_batttracisodis_b_stat_x	Indikuje stav monitorovania izolácie
cvdc62_chrgstat_d3_dsply_x	Indikuje stav nabíjania
cvdc62_rngperchrgavg_l2_dsply_r	Maximálny dojazd EV pri plnom nabití (DTE)
cvdc62_bptcomm_d_rqhtrn_x	Indikuje požiadavku na komunikáciu
cvdc62_bptdchrg_pw_dsply_r	Indikuje aktuálny výkon vybijania
cvdc62_bptdchrg_t_rmng_r	Zostávajúci čas do dosiahnutia rezervy dojazdu
cvdc62_bptdly_t_actl_r	Indikuje časové oneskorenie BPT
cvdc62_bptmde_d_stat_x	Indikuje aktuálny režim BPT
cvdc62_bptmnsoc_l_actl_r	Indikuje limit rezervy dojazdu
cvdc62_bptpwout_b_dsply_x	Indikuje, či má dom výpadok elektriny
cvdc62_bptnrgsrvmet_b_stat_x	Indikuje, či bol dosiahnutý limit vybijania
cvdc62_bptstrtstop_d_stat_x	Indikuje stav spustenia a zastavenia BPT
cvdc62_bptsustn_b_rq_x	Indikuje požiadavku na zachovanie napájania modulov
cvdc62_bpt_d_stathtn_x	Indikuje stav pohonnej jednotky vozidla
cvdc62_bpt_i_est_r	Odhadovaný prúd vozidla
cvdc62_bpt_pw_allw_r	Povolený výkon vozidla
cvdc62_gridsrcv01_b_stat_x	Indikuje stav sieťovej služby
cvdc62_sconb_b_stat_x	Stav zapnutia funkcie inteligentného nabíjania
cvdc62_activityid_x_3	ID aktivity
cvdc62_applyinignitionoffstatus_x_3	Indikátor na použitie zmien konfigurácie v režime vypnutého zapalovania
cvdc62_oemauingestmessageid_x_3	Identifikovaná správa na prijatie od výrobcu originálneho vybavenia
cvdc62_tag_x_3	zdrojový Event Hub
cvdc62_tmcapitype_x_3	Obsahuje informácie type.googleapis.com/autonomic.ext.raw.Raw
cvdc62_tculinevoltage_r	Meraná hodnota napájacieho vedenia ADC jednotky TCU. Toto sa nastaví iba vtedy, keď sleepStatus (stav spánku) je ENTERING_DEEP_SLEEP (vstup do režimu hlbokého spánku).
cvdc62_deepsleepreason_x	Enumerácia na identifikáciu dôvodu pre hlboký spánok.
cvdc62_deinhibitsourcetypev2_x	Štruktúra správy na indikáciu, že zdroj inicioval udalosť odblokovania
cvdc62_deinhibitstatusapplied_x	Definuje, či bola akcia na odblokovanie vozidla úspešná alebo nie
cvdc62_inhibitstatusapplied_x	Definuje, či bola akcia na odblokovanie vozidla úspešná alebo nie
cvdc62_inhibittypex_x	Špecifikuje, či typom obmedzenia je blokovanie štartovania alebo blokovanie režimu hybnosti
cvdc62_inhibittypeapplied_x	Špecifikuje, aký typ blokovania sa vo vozidle použil
cvdc62_inhibittyperequested_x	Špecifikuje, či typ blokovania požadovaný príkazom je blokovanie štartovania alebo blokovanie režimu hybnosti
cvdc62_scheduledinhibit_x	Kódy enumerácie blokovania plánu vozidla
cvdc62_svsfailurereason_x	Dôvod zlyhania blokovania vozidla bude nastavený iba vtedy, keď deinhibitStatus (stav odblokovania) je FAILED (neúspešné)
cvdc62_featureinhibitstatus_x	Definuje, ktorý systém je zodpovedný za stav blokovania funkcie. Definuje, či je funkcia blokovaná alebo nie
cvdc62_featureinhibitstatus_x	Definuje, či je funkcia blokovaná alebo nie
cvdc62_featureinhibitstatus_x	Definuje, ktorý systém je zodpovedný za stav blokovania funkcie
cvdc62_ccsserviceconfigfile_policyfileurl_x	URL súboru zásad
cvdc62_policytableextension_policyfileurl_x	URL súboru zásad
cvdc62_userfriendlymessages_policyfileurl_x	URL súboru zásad

	Mesiac UTC, Deň UTC, Chybový kód pre synchronizáciu informácií CCS. ECG nastaví toto., Milisekundy UTC, Sekundy UTC, META identifikátor funkcie, Jedinečné sekvenčné ID transakcie na sledovanie konečných zmien súhlasu, Opis chybového kódu, Minúty UTC, Zachytáva výber prihlásenia/odhlásenia zo strany používateľa, Zachytáva informácie o povinných zásadách (fpAllow), Zachytáva informácie o predplatnom (sAllow), Zachytáva informácie o zásadách (pAllow), Zachytáva informácie o celkovom stave entity (bAllow), Rok UTC, Časový posun voči UTC, Štruktúra správy pre metafunkciu, Hodiny UTC
cvdc62_ccserrordetails_x	Chybový kód pre synchronizáciu informácií CCS. ECG nastaví toto.
cvdc62_ccserrordetails_x	Opis chybového kódu
cvdc62_ccserrordetails_x	Informácie o súhlase s nastavením konektivity zákazníka
cvdc62_ccserrordetails_x	Jedinečné sekvenčné ID transakcie na sledovanie konečných zmien súhlasu
cvdc62_ccserrordetails_x	META identifikátor funkcie
cvdc62_ccserrordetails_x	Štruktúra správy pre metafunkciu
cvdc62_ccserrordetails_x	Zachytáva výber prihlásenia/odhlásenia zo strany používateľa
cvdc62_ccserrordetails_x	Deň UTC
cvdc62_ccserrordetails_x	Časový posun voči UTC
cvdc62_ccserrordetails_x	Zachytáva informácie o celkovom stave entity (bAllow)
cvdc62_ccserrordetails_x	Zachytáva informácie o povinných zásadách (fpAllow)
cvdc62_ccserrordetails_x	Zachytáva informácie o zásadách (pAllow)
cvdc62_ccserrordetails_x	Zachytáva informácie o predplatnom (sAllow)
cvdc62_payloaddata_x	Definuje dátový obsah na odoslanie v rámci tejto správy
cvdc62_energystartstatusdata_x	Kolektívne informácie ako tlak v pneumatikách, časový posun voči UTC, rýchlosť, tlak okolitého vzduchu, informácie GPS, poloha prevodovky, odčítaná teplota, chyba z modulu GPS, údaje kompasu
cvdc62_energystartstatusdata_x	Deň UTC
cvdc62_energystartstatusdata_x	Časový posun voči UTC
cvdc62_energystartstatusdata_x	Hodnota počítadla kilometrov zo zbernice CAN
cvdc62_energystartstatusdata_x	Hodnota tlaku v ľavej vnútornej zadnej pneumatike
cvdc62_energystartstatusdata_x	Stav tlaku v ľavej vnútornej zadnej pneumatike
cvdc62_energystartstatusdata_x	Hodnota tlaku v pravej vnútornej zadnej pneumatike
cvdc62_energystartstatusdata_x	Stav tlaku v pravej vnútornej zadnej pneumatike
cvdc62_energystartstatusdata_x	Hodnota tlaku v ľavej prednej pneumatike
cvdc62_energystartstatusdata_x	Stav tlaku v ľavej prednej pneumatike
cvdc62_energystartstatusdata_x	Hodnota tlaku v ľavej zadnej pneumatike OLR
cvdc62_energystartstatusdata_x	Stav tlaku v ľavej zadnej pneumatike OLR
cvdc62_energystartstatusdata_x	Tlak v predných pneumatikách podľa štítka
cvdc62_energystartstatusdata_x	Tlak v zadných pneumatikách podľa štítka
cvdc62_energystartstatusdata_x	Hodnota tlaku v pravej prednej pneumatike
cvdc62_energystartstatusdata_x	Stav tlaku v pravej prednej pneumatike
cvdc62_energystartstatusdata_x	Hodnota tlaku v pravej zadnej pneumatike ORR
cvdc62_energystartstatusdata_x	Stav tlaku v pravej zadnej pneumatike ORR
cvdc62_energystartstatusdata_x	odčítaná teplota vnútri vnútornej ľavej zadnej pneumatiky
cvdc62_energystartstatusdata_x	odčítaná teplota vnútri vnútornej pravej zadnej pneumatiky
cvdc62_energystartstatusdata_x	odčítaná teplota vnútri ľavej prednej pneumatiky
cvdc62_energystartstatusdata_x	odčítaná teplota vnútri vonkajšej ľavej zadnej pneumatiky
cvdc62_energystartstatusdata_x	odčítaná teplota vnútri vonkajšej pravej zadnej pneumatiky
cvdc62_energystartstatusdata_x	skutočná odčítaná teplota vnútri pravej prednej pneumatiky
cvdc62_energystartstatusdata_x	Stav ID prívěsu
cvdc62_energystartstatusdata_x	Indikuje stav prívěsu
cvdc62_energystartstatusdata_x	Údaj odčítaný z palubnej váhy
cvdc62_energystartstatusdata_x	Počet pneumatík prívěsu
cvdc62_energystartstatusdata_x	Stav polohy prevodovky
cvdc62_energystartstatusdata_x	Dojazd do vybitia (DTE) pre elektrický akumulátor
cvdc62_energystartstatusdata_x	Tlak okolitého vzduchu
cvdc62_energystartstatusdata_x	Teplota okolitého vzduchu
cvdc62_energystartstatusdata_x	Teplota vonkajšieho vzduchu
cvdc62_energystartstatusdata_x	Teplota v kabíne
cvdc62_energystartstatusdata_x	Dostupná energia vo vysokonapäťovom trakčnom akumulátore
cvdc62_energystartstatusdata_x	Indikuje technický stav akumulátora
cvdc62_energystartstatusdata_x	Prúd akumulátora. Tok elektrického prúdu do alebo z vysokonapäťového akumulátora. Vybíjanie je pozitívne.
cvdc62_energystartstatusdata_x	Teplota akumulátora. Skutočná teplota trakčného (VN) akumulátora.
cvdc62_energystartstatusdata_x	Technický stav akumulátora
cvdc62_energystartstatusdata_x	časť za desatinnou čiarkou zemepisnej šírky v stupňoch, časť pred desatinnou čiarkou zemepisnej šírky v stupňoch, znamienko zemepisnej šírky
cvdc62_energystartstatusdata_x	časť za desatinnou čiarkou zemepisnej dĺžky v stupňoch, časť pred desatinnou čiarkou zemepisnej dĺžky v stupňoch, znamienko zemepisnej dĺžky

cvdc62_energystartstatusdata_x	Rýchlosť v km/h z modulu GPS
cvdc62_energystartstatusdata_x	Indikuje trojrozmernú chybu v metroch riešenia polohy. Pozri GNSS správu „Kvalita polohy“
cvdc62_energystartstatusdata_x	Smer kompasu
cvdc62_energystartstatusdata_x	Počet kompasových satelitov v riešení
cvdc62_energystartstatusdata_x	Indikuje, či sú údaje spoľahlivé alebo nie
cvdc62_energystartstatusdata_x	Porucha z modulu GPS
cvdc62_energystartstatusdata_x	Poruchové bity pre anténu gyroskopického akcelerometra kolesových impulzov
cvdc62_energystartstatusdata_x	Typ opravy
cvdc62_energystartstatusdata_x	Počet satelitov Galileo v riešení
cvdc62_energystartstatusdata_x	Počet satelitov GLONASS v riešení
cvdc62_energystartstatusdata_x	Počet satelitov GPS v riešení
cvdc62_energystartstatusdata_x	Nadmorská výška WGS84 v metroch
cvdc62_energystartstatusdata_x	Smer WGS84 v stupňoch
cvdc62_energystartstatusdata_x	Časť Mesiaca z dátumu GPS, Časť Deň z dátumu GPS, Časť Hodina z času GPS, Časť Minúta z času GPS, Časť Sekunda z času GPS, Časť Rok z dátumu GPS
cvdc62_energystartstatusdata_x	Rýchlosť WGS84 v km/h
cvdc62_energystartstatusdata_x	Hodiny UTC z modulu GPS. Minúty UTC z modulu GPS. Sekundy UTC z modulu GPS. Deň UTC z modulu GPS. Mesiaca UTC z modulu GPS. Rok UTC z modulu GPS
cvdc62_energystartstatusdata_x	Skutočná vs. odvodená poloha z modulu GPS
cvdc62_energystartstatusdata_x	Smer kompasu z modulu GPS
cvdc62_energystartstatusdata_x	Smerovanie z modulu GPS
cvdc62_energystartstatusdata_x	Nadmorská výška z modulu GPS. Môže mať záporné hodnoty
cvdc62_energystartstatusdata_x	Rýchlosť z modulu GPS
cvdc62_energystartstatusdata_x	Rozmery z modulu GPS
cvdc62_energystartstatusdata_x	Južná pologuľa z modulu GPS
cvdc62_energystartstatusdata_x	Východná pologuľa z modulu GPS
cvdc62_energystartstatusdata_x	ECU (ECGTCU) vždy nastaví tento príznak
cvdc62_energystartstatusdata_x	Indikátor pre typ GPS (posunutý vs. neposunutý)
cvdc62_energystartstatusdata_x	Časť za desatinnou čiarkou posunutej zemepisnej šírky Číny v stupňoch, Časť pred desatinnou čiarkou posunutej zemepisnej šírky Číny v stupňoch, Znamienko časti pred desatinnou čiarkou posunutej zemepisnej šírky Číny v stupňoch
cvdc62_energystartstatusdata_x	Časť za desatinnou čiarkou posunutej zemepisnej dĺžky Číny v stupňoch, Časť pred desatinnou čiarkou posunutej zemepisnej dĺžky Číny v stupňoch, Znamienko časti pred desatinnou čiarkou posunutej zemepisnej dĺžky Číny v stupňoch
cvdc62_energystartstatusdata_x	Zemepisná šírka v stupňoch z modulu GPS. Môže mať záporné hodnoty, Zemepisná šírka v desatinných minútach z modulu GPS, Zemepisná šírka v minútach z modulu GPS
cvdc62_energystartstatusdata_x	Zemepisná dĺžka v stupňoch z modulu GPS. Môže mať záporné hodnoty, Zemepisná dĺžka v desatinných minútach z modulu GPS, Zemepisná dĺžka v minútach z modulu GPS
cvdc62_energystartstatusdata_x	Časová pečiatka UTC z modulu GPS
cvdc62_energystartstatusdata_x	Typ opravy z modulu GPS
cvdc62_energystartstatusdata_x	smerovanie v stupňoch z modulu GPS
cvdc62_energystartstatusdata_x	Nadmorská výška v metroch z modulu GPS. Môže mať záporné hodnoty
cvdc62_energytriggerstatusdata_x	Kolektívne informácie ako tlak v pneumatikách, časový posun voči UTC, rýchlosť, tlak okolitého vzduchu, informácie GPS, poloha prevodovky, odčítaná teplota, chyba z modulu GPS, údaje kompasu
cvdc62_energytriggerstatusdata_x	Hodnota počítadla kilometrov zo zbernice CAN
cvdc62_energytriggerstatusdata_x	Stav ID privesu
cvdc62_energytriggerstatusdata_x	Indikuje stav privesu
cvdc62_energytriggerstatusdata_x	Údaj odčítaný z palubnej váhy
cvdc62_energytriggerstatusdata_x	Počet pneumatík privesu
cvdc62_energytriggerstatusdata_x	Stav prevodovky
cvdc62_energytriggerstatusdata_x	Stav dojazdu vozidla
cvdc62_energytriggerstatusdata_x	Stav zrýchlenia vozidla
cvdc62_energytriggerstatusdata_x	Rýchlosť vozidla
cvdc62_energytriggerstatusdata_x	Údaje o stave predného stierača
cvdc62_energytriggerstatusdata_x	Stav stieračov čelného skla
cvdc62_energytriggerstatusdata_x	Priemerné zrýchlenie vozidla vypočítané z údajov uložených monitorovacími signálmi pre priemerovanie
cvdc62_energytriggerstatusdata_x	Priemerný sklon cesty vypočítaný z údajov uložených monitorovacími signálmi pre priemerovanie
cvdc62_energytriggerstatusdata_x	Priemerné rekuperačné brzdenie vypočítané z údajov uložených monitorovacími signálmi pre priemerovanie
cvdc62_energytriggerstatusdata_x	Priemerná rýchlosť vypočítaná z údajov uložených monitorovacími signálmi pre priemerovanie
cvdc62_energytriggerstatusdata_x	Názov signálu, ktorý spustil upozornenie
cvdc62_energytriggerstatusdata_x	Tlak okolitého vzduchu

cvdc62_energytriggerstatusdata_x	Teplota okolitého vzduchu
cvdc62_energytriggerstatusdata_x	Teplota vonkajšieho vzduchu
cvdc62_energytriggerstatusdata_x	Teplota v kabíne
cvdc62_energytriggerstatusdata_x	Dostupná energia vo vysokonapäťovom trakčnom akumulátore
cvdc62_energytriggerstatusdata_x	Prúd akumulátora. Tok elektrického prúdu do alebo z vysokonapäťového akumulátora. Vybíjanie je pozitívne.
cvdc62_energytriggerstatusdata_x	Teplota akumulátora. Skutočná teplota trakčného (VN) akumulátora.
cvdc62_energytriggerstatusdata_x	časť za desatinnou čiarkou zemepisnej šírky v stupňoch, časť pred desatinnou čiarkou zemepisnej šírky v stupňoch, znamienko zemepisnej šírky
cvdc62_energytriggerstatusdata_x	časť za desatinnou čiarkou zemepisnej dĺžky v stupňoch, časť pred desatinnou čiarkou zemepisnej dĺžky v stupňoch, znamienko zemepisnej dĺžky
cvdc62_energytriggerstatusdata_x	Rýchlosť v km/h z modulu GPS
cvdc62_energytriggerstatusdata_x	Indikuje trojrozmernú chybu v metroch riešenia polohy. Pozri GNSS správu „Kvalita polohy“
cvdc62_energytriggerstatusdata_x	Smer kompasu z modulu GPS
cvdc62_energytriggerstatusdata_x	Počet kompasových satelitov v riešení
cvdc62_energytriggerstatusdata_x	Indikuje, či sú údaje spoľahlivé alebo nie
cvdc62_energytriggerstatusdata_x	Porucha z modulu GPS
cvdc62_energytriggerstatusdata_x	Poruchové bity pre anténu gyroskopického akcelerometra kolesových impulzov
cvdc62_energytriggerstatusdata_x	Typ opravy z modulu GPS
cvdc62_energytriggerstatusdata_x	Počet satelitov Galileo v riešení
cvdc62_energytriggerstatusdata_x	Počet satelitov GLONASS v riešení
cvdc62_energytriggerstatusdata_x	Počet satelitov GPS v riešení
cvdc62_energytriggerstatusdata_x	Nadmorská výška v metroch z modulu GPS. Môže mať záporné hodnoty
cvdc62_energytriggerstatusdata_x	smerovanie v stupňoch z modulu GPS
cvdc62_energytriggerstatusdata_x	Časť Mesiac z dátumu GPS, Časť Deň z dátumu GPS, Časť Hodina z času GPS, Časť Minúta z času GPS, Časť Sekunda z času GPS, Časť Rok z dátumu GPS
cvdc62_energytriggerstatusdata_x	Rýchlosť WGS84 v km/h
cvdc62_energytriggerstatusdata_x	Hodiny UTC z modulu GPS. Minúty UTC z modulu GPS. Sekundy UTC z modulu GPS. Deň UTC z modulu GPS. Mesiac UTC z modulu GPS. Rok UTC z modulu GPS
cvdc62_energytriggerstatusdata_x	Skutočná vs. odvodená poloha z modulu GPS
cvdc62_energytriggerstatusdata_x	Smerovanie z modulu GPS
cvdc62_energytriggerstatusdata_x	Nadmorská výška z modulu GPS. Môže mať záporné hodnoty
cvdc62_energytriggerstatusdata_x	Rýchlosť z modulu GPS
cvdc62_energytriggerstatusdata_x	Rozmery z modulu GPS
cvdc62_energytriggerstatusdata_x	Južná pologuľa z modulu GPS
cvdc62_energytriggerstatusdata_x	Východná pologuľa z modulu GPS
cvdc62_energytriggerstatusdata_x	ECU (ECGTCU) vždy nastaví tento príznak
cvdc62_energytriggerstatusdata_x	Indikátor pre typ GPS (posunutý vs. neposunutý)
cvdc62_energytriggerstatusdata_x	Stav tlačidla tempomatu
cvdc62_energytriggerstatusdata_x	Odhadovaný stav sklonu cesty
cvdc62_energytriggerstatusdata_x	Deň UTC, hodiny UTC, milisekundy UTC, minúty UTC, mesiac UTC, sekundy UTC, rok UTC
cvdc62_energytriggerstatusdata_x	Časový posun voči UTC
cvdc62_energytriggerstatusdata_x	Časť za desatinnou čiarkou posunutej zemepisnej šírky Číny v stupňoch, časť pred desatinnou čiarkou posunutej zemepisnej šírky Číny v stupňoch, znamienko časti pred desatinnou čiarkou posunutej zemepisnej šírky Číny v stupňoch
cvdc62_energytriggerstatusdata_x	Časť za desatinnou čiarkou posunutej zemepisnej dĺžky Číny v stupňoch, časť pred desatinnou čiarkou posunutej zemepisnej dĺžky Číny v stupňoch, znamienko časti pred desatinnou čiarkou posunutej zemepisnej dĺžky Číny v stupňoch
cvdc62_energytriggerstatusdata_x	Zemepisná šírka v stupňoch z modulu GPS. Môže mať záporné hodnoty, Zemepisná šírka v desatinných minútach z modulu GPS, Zemepisná šírka v minútach z modulu GPS
cvdc62_energytriggerstatusdata_x	Zemepisná dĺžka v stupňoch z modulu GPS. Môže mať záporné hodnoty, Zemepisná dĺžka v desatinných minútach z modulu GPS, Zemepisná dĺžka v minútach z modulu GPS
cvdc62_energytriggerstatusdata_x	Mesiac UTC z modulu GPS, deň UTC z modulu GPS, hodiny UTC z modulu GPS, minúty UTC z modulu GPS, sekundy UTC z modulu GPS, rok UTC z modulu GPS
cvdc62_keyontimestamp_s	Informácie o časovej pečiatke UTC
cvdc62_keyontimestamp_utcoffset_r	informácie o posune časovej pečiatky voči UTC pri zapnutí zapalovania
cvdc62_airamb_p_actl_r	Tlak okolitého vzduchu
cvdc62_battchrgislt_n_b_falt_x	Indikuje, či existuje porucha detekcie izolácie
cvdc62_bptallw_pw_dsply_r	Indikuje minimálny povolený výkon BPT
cvdc62_dcacelpwscnd_d_stat_x	Signál na indikáciu aktuálneho režimu napájania
cvdc62_dcacengonmsgtxt_d2_rq_x	Výstražný signál pre používateľa na použitie vozidla vonku
cvdc62_dcaclofuellim_l_rqmn_u_r	Aktuálny stav nastavení zachovania dojazdu
cvdc62_dcacoutscnd_pw2_dsply_r	Indikuje výkon zásuvky v prednom batožinovom priestore
cvdc62_dcacoutscnd_pw_dsplymx_r	Signál na indikáciu maximálnej dostupnej energie
cvdc62_dcaczone2pw_b_stat_x	Indikuje stav aktívneho napájania v zóne 2

cvdc62_dcaczone3pw_b_stat_x	Indikuje stav aktívneho napájania v zóne 3
cvdc62_pttbstatusdata_v2_vehelrngel2_dsply_r	Dojazd do vybitia (DTE) pre elektrický akumulátor
cvdc62_trlrld_no_actl_r	ID prívěsu použité na špecifikáciu pripojeného prívěsu. Stav ID prívěsu.
cvdc62_trlrampcnct_b_actl_x	Indikuje stav prívěsu. Indikuje, či je prívěs pripojený k obvodu svetiel prívěsu.
cvdc62_vehpayload_m_est_r	Údaj odčítaný z palubnej váhy
cvdc62_wiprfrnt_d_stat2_x	Stav stieračov čelného skla
cvdc62_celllockrequestlist_x	Typy akcií odomknutia alebo otvorenia na uzávere. Ref. CellLock_D_Rq
cvdc62_kolvalue_r	Hodnota zaťaženia pri vypnutí zapalovania
cvdc62_socdelta_r	Pokles stavu nabitia akumulátora
cvdc62_keyoffsoc_r	Hodnota stavu nabitia akumulátora pri vypnutí zapalovania
cvdc62_triggersoc_r	Stav nabitia akumulátora v čase spustenia upozornenia
cvdc62_chrgtrgtsoverrd_b_stat_r	Program nabíjania elektrického vozidla (EVCP) – Stav prepísania stavu nabitia (SOC).
cvdc62_keyofftimestamp_s	Informácie o časovej pečiatke UTC
cvdc62_keyofftimestamp_utcoffset_r	informácie o posune časovej pečiatky voči UTC pri vypnutí zapalovania
cvdc62_otaactivationdayscheduledata_x	Hodina v rámci času pri 24-hodinovom formáte, Sekunda v rámci času, Milisekunda v rámci času, Kalendárne dni v týždni, Minúta v rámci času
cvdc62_otaactivationdayscheduledata_x	Časový plán aktivácie OTA
cvdc62_otaactivationdayscheduledata_x	Hodina v rámci času pri 24-hodinovom formáte
cvdc62_otaactivationdayscheduledata_x	Milisekunda v rámci času
cvdc62_otaactivationdayscheduledata_x	Minúta v rámci času
cvdc62_otaactivationdayscheduledata_x	Sekunda v rámci času
cvdc62_otaactivationdayscheduledata_x	Kalendárne dni v týždni
cvdc62_tlgthttestprecnd_d2_stat_x	Signály na indikáciu stavu predbežných podmienok pre funkciu testu svetiel prívěsu
cvdc62_triggertimestamp_s	Informácie o časovej pečiatke UTC
cvdc62_triggertimestamp_utcoffset_r	informácie o posune časovej pečiatky voči UTC pre spúšťač
cvdc62_hpcmdata_prplxlscnd_tq_actlmntr_r	Tento signál indikuje skutočný celkový krútiaci moment kolies sekundárnej nápravy. Táto sekundárna poháňaná náprava je nezávislá elektrická poháňaná náprava, ktorá dodáva hnací moment na dosiahnutie funkcie pohonu všetkých kolies spolu s primárnou poháňanou nápravou.
cvdc62_hpcmdata_vehelrngel2_dsply_r	Tento signál sa používa na riadenie zobrazeného dojazdu DTE pri jazde na elektrinu vo vozidlách BEV a PHEV v širšom rozsahu.
cvdc62_socoverridestate_x	Program nabíjania elektrického vozidla (EVCP) – Stav prepísania stavu nabitia (SOC).
cvdc62_socoverridevalue_r	Program nabíjania elektrického vozidla (EVCP) – Hodnota prepísania stavu nabitia (SOC).
cvdc62_frvinhibitedconfigpayload_x	Bajty obsahujúce dátový obsah JSON
cvdc62_vehiclesubfielderror_x	Štruktúra správy pre podrobnosti o chybe. ECU – Aplikácia to nastaví IBA v prípade akejkoľvek chybovej situácie
cvdc62_curr_onln_trffc_latitudedecimaldegrees_r_3	Aktuálna zemepisná šírka v desatinnom tvare z online GPS informácií o premávke
cvdc62_curr_onln_trffc_longitudedecimaldegrees_r_3	Aktuálna zemepisná dĺžka v desatinnom tvare z online GPS informácií o premávke
cvdc62_desti_onln_trffc_latitudedecimaldegrees_r_3	Cieľová zemepisná šírka v desatinnom tvare z online GPS informácií o premávke
cvdc62_desti_onln_trffc_longitudedecimaldegrees_r_3	Cieľová zemepisná dĺžka v desatinnom tvare z online GPS informácií o premávke
cvdc62_onln_trffc_txn_d_3	ID transakcie predchádzajúcej odpovede na dotaz o relácii alebo odpovede na dotaz o premávke
cvdc62_cntrys_tbl_ver_r_3	Vyššie uvedené slúži len ako referencia, úplné implementačné/ validačné pravidlá nájdete v špecifikáciách TCU SPSS a/alebo SDN
cvdc62_fting_car_data_cfg_ver_r_3	Verzia konfigurácie údajov z pohybujúcich sa vozidiel vo vozidle
cvdc62_nav_ver_r_3	Identifikátor verzie navigačného softvéru
cvdc62_onln_trffc_cfg_ver_r_3	Vyššie uvedené slúži len ako referencia, úplnú implementáciu nájdete v špecifikáciách TCU SPSS a/alebo SDN
cvdc62_sess_req_rsn_enum_x_3	Kód dôvodu na identifikáciu dôvodu iniciovania relácie
cvdc62_onln_trffc_query_typ_x_3	Identifikátor pre typ online dotazu na premávku – SESSION (relácia) vs. TRAFFIC (premávka)
cvdc62_onln_trffc_loc_ent_x_3	Podrobnosti a formát nasledujúcich atribútov nájdete v rámci CCS TCU SPSS
cvdc62_onln_trffc_loc_ent_x_3	Kód krajiny pre lokalitu premávky, podrobnosti a formát nasledujúcich atribútov nájdete v rámci CCS TCU SPSS
cvdc62_onln_trffc_loc_ent_x_3	Číslo premávky v lokalite (LTN) pre lokalitu premávky, podrobnosti a formát nasledujúcich atribútov nájdete v rámci CCS TCU SPSS
cvdc62_onln_trffc_loc_ent_x_3	Číslo hlavnej verzie údajov o lokalite premávky.
cvdc62_onln_trffc_loc_ent_x_3	Číslo vedľajšej verzie údajov o lokalite premávky.
cvdc62_autoinhibitst_x	Stav automatického blokovania vozidla
cvdc62_loginstat_x	Stav prihlásenia/odhlásenia používateľa.
cvdc62_requestid_x	ID požiadavky
cvdc62_timesrc_x	Štruktúra správy na indikáciu zdroja, ktorý inicioval udalosť odblokovania
cvdc62_autoinhibitinitiationtime_s	Informácie o časovej pečiatke UTC
cvdc62_autoinhibitinitiationtime_utcoffset_r	informácie o časovom posune voči UTC v čase iniciácie automatického blokovania
cvdc62_evsechrgouthi_i_actl_r	Režim nabíjania jednosmerným prúdom: Napätie vysokonapäťového výstupu nabíjačky akumulátora merané nabíjačkou. Používa sa na výpočet energie prijatej vozidlom počas rýchleho nabíjania jednosmerným prúdom.

cvdc62_evsechrgouthi_u_actl_r	Režim nabíjania jednosmerným prúdom: Prúd vysokonapäťového výstupu nabíjačky akumulátora meraný nabíjačkou. Používa sa na výpočet energie prijatej vozidlom počas rýchleho nabíjania jednosmerným prúdom.
cvdc62_ignitionkeyofftime_s	Informácie o časovej pečiatke UTC
cvdc62_ignitionkeyofftime_utcoffset_r	informácie o časovom posune voči UTC v čase vypnutia zapalovania
cvdc62_ignitionkeyontime_s	Informácie o časovej pečiatke UTC
cvdc62_ignitionkeyontime_utcoffset_r	informácie o časovom posunu voči UTC v čase zapnutia zapalovania
cvdc62_invocationtimes_x	Informácie o časovej pečiatke UTC
cvdc62_invocationtimes_x	Toto pole poskytuje úplnú časovú pečiatku UTC, rozdelenú na jej základné časti: rok, mesiac, deň, hodiny, minúty, sekundy a milisekundy.
cvdc62_invocationtimes_x	Časový posun voči UTC
cvdc62_streamtimes_x	Informácie o časovej pečiatke UTC
cvdc62_streamtimes_x	Toto pole poskytuje úplnú časovú pečiatku UTC, rozdelenú na jej základné časti: rok, mesiac, deň, hodiny, minúty, sekundy a milisekundy.
cvdc62_streamtimes_x	Časový posun voči UTC
cvdc62_controlmycarerror_x	Chybový kód pre funkciu Control My Car (ovládanie vozidla)
cvdc62_lockorclose_reqt_x	Typy akcií zamknutia alebo zatvorenia na uzávere.
cvdc62_unlockoropen_reqt_x	Typy akcií odomknutia alebo otvorenia na uzávere podľa názvu.
cvdc62_becswtch2extlck_d_stat_r_3	Stav zámku zadného krytu 2 zo zbernice CAN
cvdc62_becswtchextlck_d_stat_r_3	Stav zámku zadného krytu zo zbernice CAN
cvdc62_drdrvlck_d_stat_r_3	Stav zámku dverí vodiča zo zbernice CAN
cvdc62_drdrvrearlck_d_stat_r_3	Stav zámku zadných dverí na strane vodiča zo zbernice CAN
cvdc62_drpsngrlck_d_stat_r_3	Stav zámku dverí spolujazdca zo zbernice CAN
cvdc62_drpsngrrearlck_d_stat_r_3	Stav zámku zadných dverí na strane spolujazdca zo zbernice CAN
cvdc62_evsepairingdata_v2_x	FESN, ktorý sa použije na identifikáciu EVSE, názov EVSE čitateľný používateľom
cvdc62_evsepairingdata_v2_x	FESN, ktorý sa použije na identifikáciu EVSE
cvdc62_evsepairingdata_v2_x	Názov EVSE čitateľný používateľom
cvdc62_audiosettings_x	Premenná na určenie, či je potrebný zvuk vozidla
cvdc62_bptmodetypev2_x	enumerácia pre typ režimu prenosu energie
cvdc62_callsource_x	Enumerácia pre zdroj hovoru AVCC
cvdc62_historyresend_x	Enumerácia na indikáciu, že vozidlo má požiadavku odoslať znova
cvdc62_mapdownloadtypeenum_x	Enumerácia na určenie typu sťahovania mapy
cvdc62_messagecount_3	Poskytuje poradové číslo v rámci prúdu správ s rovnakým ID mýta
cvdc62_queryidentifier_x	Používa sa ako identifikátor dotazu, ak vozidlo znova odošle požiadavku
cvdc62_receipthistoryrequests_3	Posuvné počítadlo na zistenie, koľkokrát vozidlo odošle dotaz
cvdc62_receiptstatus_x	Stav potvrdenky o mýte odoslanej do vozidla
cvdc62_receipttransactionstatus_x	Vysvetľuje stav transakcie
cvdc62_standbystate_x	Enumerácia na kontrolu pohotovostného režimu
cvdc62_standbystatus_x	Aktuálny stav pohotovostného režimu
cvdc62_tempid_d	ID, ktoré sa bude pravidelne meniť na zaistenie anonymity vozidla
cvdc62_temporarystandby_x	Enumerácia na indikáciu stavu dočasného pohotovostného režimu
cvdc62_tileidlist_3	Zoznam ID dlaždíc, ktoré vozidlo potrebuje
cvdc62_tileidstatus_x	Enumerácia na určenie, či sa dlaždice zhodujú
cvdc62_tollactivationstatus_x	Enumerácia pre stav aktivácie mýta na vozidle
cvdc62_tollfeature_x	Zoznam rôznych funkcií mýta
cvdc62_tollmodetype_x	Indikuje typ režimu mýta
cvdc62_tollserviceprovider_3	Pomáha mýtnemu systému rozlíšiť TUM podľa toho, ktorý poskytovateľ mýtnej služby bol použitý
cvdc62_tolltype_x	Indikuje typ mýta
cvdc62_tollusagestatus_x	Vysvetľuje stav správy o používaní mýta odoslanej z vozidla
cvdc62_totaltollcharge_3	Kolko nákladov je potrebné inkasovať z vozidla
cvdc62_transactionid_x	ID transakcie TUM
cvdc62_vehicleidentity_x	Pomáha poskytovateľovi mýtnej služby odkazovať na účet zákazníka
cvdc62_visualsettings_x	Premenná na určenie, či sú potrebné vizuály vozidla
cvdc62_batttraccnct_d_rq_x	Príkaz pre ovládač akumulátora na otvorenie, zatvorenie, udržanie polohy
cvdc62_batttracisodis_b_rq_x	Signál na deaktiváciu monitorovania izolácie
cvdc62_batterystatusdata_batttracisodis_b_stat_x	Indikuje stav monitorovania izolácie
cvdc62_batttrac_i2_estvsc_r	Odhaduje elektrický prúd akumulátora
cvdc62_becmdata_battchrg_i2_rq_r	EC 1285 Požiadavka na prúd z akumulátora do nabíjačky
cvdc62_becmdata_battchrg_u_rq_3	Požiadavka na napätie z akumulátora do nabíjačky
cvdc62_battdcchrg_u_actl_r	Napätie na jednosmerný port nabíjačky
cvdc62_battdccnct_d_cmd_x	Indikuje stav stýkača
cvdc62_batttraccnct_d_cmd_x	Indikuje, kedy začať vybijanie VN zbernice
cvdc62_becmdata_batttrac_u2_actl_r	CR 1307 Merané napätie trakčného akumulátora
cvdc62_chrgcrdck_d_falt_x	Stav poruchy systému uzamknutia nabíjania
cvdc62_latchfdbck_b_stat_x	Indikuje, či je stav zámku skutočný (skutočný stav zámku zo západiek) alebo odvodený (posledný príkaz úspešne odoslaný modulom BCM)

cvdc62_actvdrvmde_d2_stat_x	Signál na zobrazenie informácií o aktívnom režime jazdy
cvdc62_ctaright_d_stat_x	Bočné upozornenie systému BLIS deaktivované
cvdc62_laactvstats_d2_dsply_x	Rovnaký signál sa používa pre udalosti opustenia jazdného pruhu aj asistenta udržiavania v jazdnom pruhu
cvdc62_sodright_d_stat_x	Priečne upozornenie systému BLIS deaktivované
cvdc62_evsechrg2_i_mx_r	Maximálny prúd, ktorý môže EVSE poskytnúť
cvdc62_evsechrg2_pw_mx_3	Maximálny výkon, ktorý môže EVSE poskytnúť
cvdc62_evseccchrgiso_d_stat_x	Výsledok monitorovania izolácie EVSE
cvdc62_evseidv2_x	FESN, ktorý sa použije na identifikáciu EVSE
cvdc62_frontbrakedata_versionnumber_3	Sériové číslo verzie poľa
cvdc62_historyenddate_s	Informácie o časovej pečiatke UTC
cvdc62_historyenddate_utcoffset_r	časový posun voči UTC k dátumu ukončenia histórie
cvdc62_historystartdate_s	Informácie o časovej pečiatke UTC
cvdc62_historystartdate_utcoffset_r	informácie o časovom posune voči UTC k dátumu začiatku histórie
cvdc62_currentlane_3	Aktuálna zhoda čísla jazdného pruhu vozidla
cvdc62_currentlanecost_3	Aktuálna cena jazdného pruhu
cvdc62_lanecostdata_3	Zoznam ďalších mýtnych poplatkov z iných jazdných pruhov
cvdc62_moduleiddata_x	Adresa DID na module, Opis DID, Názov modulu.
cvdc62_moduleiddata_x	Adresa DID na module
cvdc62_moduleiddata_x	Opis DID
cvdc62_moduleiddata_x	Názov modulu
cvdc62_moduleiddata_x	Dekódované informácie o DID
cvdc62_moduleiddata_x	Dekódovaný názov hodnoty DID
cvdc62_moduleiddata_x	Dekódovaná hodnota DID
cvdc62_payloadtimestamp_s	Informácie o časovej pečiatke UTC
cvdc62_payloadtimestamp_utcoffset_r	informácie o posune časovej pečiatky voči UTC pre dátový obsah
cvdc62_battchrgdystat_d_actl_x	Stav systému akumulátora pre nabíjanie
cvdc62_chrgrrdystat_d_actl_x	Indikátor stavu pripravenosti nabíjačky. Enumerovaný indikátor stavu pripravenosti nabíjačky
cvdc62_battchrginhbt_d2_rq_x	Indikuje požiadavku na operáciu nabíjania VN akumulátora (blokovanie nabíjania na konci alebo udržiavanie). Indikácia požiadavky na operáciu nabíjania akumulátora
cvdc62_battchrginhbt_d_rq_x	Rozhodnutie vozidla o nabíjaní (blokovanie nabíjania alebo udržiavanie)
cvdc62_chrgchngvnt_b_stat_x	Identifikuje udalosť prebudenia pri zmene stavu nabíjania. BCCM použije tento signál na identifikáciu udalosti prebudenia pri zmene stavu nabíjania
cvdc62_rearbrakedata_versionnumber_3	Sériové číslo verzie poľa
cvdc62_standbyenddate_s	Informácie o časovej pečiatke UTC
cvdc62_standbyenddate_utcoffset_r	informácie o časovom posune voči UTC k dátumu konca pohotovostného režimu
cvdc62_standbystartdate_s	Informácie o časovej pečiatke UTC
cvdc62_standbystartdate_utcoffset_r	informácie o časovom posune voči UTC k dátumu začiatku pohotovostného režimu
cvdc62_tolladvertisementdata_x	Verzia ID dlaždice môže požadovať aktualizáciu mapových dlaždíc, ID mýtnej dlaždice, Náklady RUC pre príslušnú cestu RUC mapovanú v rámci ID dlaždice, Sú to náklady, ktoré vozidlo potrebuje aktualizovať pre RUC, Enumerácia na určenie, či je potrebná aktualizácia mýtnej mapovej dlaždice, Indikuje typ mýta, Náklady, ktoré vozidlo potrebuje aktualizovať pre mýto, Podrobnosti o aktuálnej verzii ID dlaždice pre sledovanie verzií máp, Enumerácia na určenie, či je potrebná aktualizácia mapovej dlaždice RUC, Celkové náklady vozidla pre príslušný mýtny systém a ID mýtného bodu, ID mapovej dlaždice pre funkciu RUC, ID mýtného bodu UU v rámci príslušného mýtného systému, ID mýtného systému
cvdc62_tolladvertisementdata_x	Enumerácia na určenie, či je potrebná aktualizácia mapovej dlaždice RUC
cvdc62_tolladvertisementdata_x	ID mapovej dlaždice pre funkciu RUC
cvdc62_tolladvertisementdata_x	
cvdc62_tolladvertisementdata_x	ID mýtného systému
cvdc62_tolladvertisementdata_x	ID mýtného bodu UU v rámci príslušného mýtného systému
cvdc62_tolladvertisementdata_x	Celkové náklady vozidla pre príslušný mýtny systém a ID mýtného bodu
cvdc62_tolladvertisementdata_x	ID mýtnej dlaždice
cvdc62_tolladvertisementdata_x	Enumerácia na určenie, či je potrebná aktualizácia mýtnej mapovej dlaždice
cvdc62_tolladvertisementdata_x	Indikuje typ mýta
cvdc62_tolladvertisementdata_x	Náklady, ktoré vozidlo potrebuje aktualizovať pre mýto
cvdc62_tolladvertisementdata_x	Náklady RUC pre príslušnú cestu RUC mapovanú v rámci ID dlaždice
cvdc62_tolladvertisementdata_x	Podrobnosti o aktuálnej verzii ID dlaždice na sledovanie verzií máp
cvdc62_tolladvertisementdata_x	Sú to náklady, ktoré vozidlo potrebuje aktualizovať pre RUC
cvdc62_tolladvertisementdata_x	Verzia ID dlaždice môže požadovať aktualizácie mapových dlaždíc
cvdc62_tollchargedata_3	ID mýtnej dlaždice, Enumerácia na určenie, či je potrebná aktualizácia mýtnej mapovej dlaždice, Indikuje typ mýta, Náklady, ktoré vozidlo potrebuje aktualizovať pre mýto, Celkové náklady vozidla pre príslušný mýtny systém a ID mýtného bodu, ID mýtného bodu UU v rámci príslušného mýtného systému, ID mýtného systému
cvdc62_tollchargedata_3	ID mýtného systému
cvdc62_tollchargedata_3	ID mýtného bodu UU v rámci príslušného mýtného systému

cvdc62_tollchargedata_3	Celkové náklady vozidla pre príslušný mýtny systém a ID mýtného bodu
cvdc62_tollchargedata_3	ID mýtnej dlaždice
cvdc62_tollchargedata_3	Enumerácia na určenie, či je potrebná aktualizácia mýtnej mapovej dlaždice
cvdc62_tollchargedata_3	Indikuje typ mýta
cvdc62_tollchargedata_3	Náklady, ktoré vozidlo potrebuje aktualizovať pre mýto
cvdc62_tollentrytimestamp_utcdatetime_s	Informácie o časovej pečiatke UTC
cvdc62_tollentrytimestamp_utcoffset_r	informácie o posune časovej pečiatky voči UTC pri vjazde do mýta
cvdc62_tollentrytimestamp_calendarday_x	Kalendárne dni v týždni
cvdc62_tollentrytimestamp_calendarholiday_x	Určuje, či ide o kalendárny sviatok alebo nie
cvdc62_tollentrytimestamp_summertime_x	Určuje, či ide o letný čas alebo nie
cvdc62_tollexittimestamp_utcdatetime_s	Informácie o časovej pečiatke UTC
cvdc62_tollexittimestamp_utcoffset_r	informácie o posune časovej pečiatky voči UTC pri výjazde z mýta
cvdc62_tollexittimestamp_calendarday_x	Kalendárne dni v týždni
cvdc62_tollexittimestamp_calendarholiday_x	Určuje, či ide o kalendárny sviatok alebo nie
cvdc62_tollexittimestamp_summertime_x	Určuje, či ide o letný čas alebo nie
cvdc62_tollreceipthistorydata_s	Stav príslušnej transakcie, Mesiac UTC, Deň UTC, Koľko nákladov je potrebné inkasovať z vozidla, Indikuje typ mýta, Milisekundy UTC, Sekundy UTC, Toto je názov cesty pre mýto, Minúty UTC, Pomáha poskytovateľovi mýta a mýtnemu systému určiť, koľko míľ vozidlo prešlo na tejto mýtnej ceste, Rok UTC, Časový posun voči UTC, Hodiny UTC
cvdc62_tollreceipthistorydata_s	Toto pole poskytuje úplnú časovú pečiatku UTC, rozdelenú na jej základné časti: rok, mesiac, deň, hodiny, minúty, sekundy a milisekundy.
cvdc62_tollreceipthistorydata_s	Časový posun voči UTC
cvdc62_tollreceipthistorydata_s	Pomáha poskytovateľovi mýta a mýtnemu systému určiť, koľko míľ vozidlo prešlo na tejto mýtnej ceste
cvdc62_tollreceipthistorydata_s	Stav príslušnej transakcie
cvdc62_tollreceipthistorydata_s	Toto je názov cesty pre mýto
cvdc62_tollreceipthistorydata_s	Indikuje typ mýta
cvdc62_tollreceipthistorydata_s	Koľko nákladov je potrebné inkasovať z vozidla
cvdc62_tollreceiptstatusdata_receiptdelivery_x	Enumerácia, či bude potvrdenka poskytnutá znova alebo nie
cvdc62_tollreceiptstatusdata_temporaryid_x	Rovnaká hodnota, akú zverejnil TUM
cvdc62_tollreceiptstatusdata_tollreceiptstatus_x	Podrobnosti o stave potvrdenky o mýte
cvdc62_tollreceiptstatusdata_tolltype_x	Indikuje typ mýta
cvdc62_tollreceiptstatusdata_transactionid_x	ID transakcie za použitie mýta
cvdc62_tolltransitdata_r	Kalendárne dni v týždni, Indikuje, či sú údaje spoľahlivé alebo nie, Časová pečiatka UTC z modulu GPS, časť za desatinnou čiarkou zemepisnej šírky v stupňoch, Počet satelitov GPS v riešení, Časová pečiatka UTC, Typ opravy z modulu GPS, Časový posun voči UTC, časť pred desatinnou čiarkou zemepisnej dĺžky v stupňoch, Smer kompasu z modulu GPS, časť pred desatinnou čiarkou zemepisnej šírky v stupňoch, znamienko zemepisnej dĺžky, Nadmorská výška v metroch z modulu GPS. Môže mať záporné hodnoty, Počet satelitov Galileo v riešení, Určuje, či ide o letný čas alebo nie, Porucha z modulu GPS, Určuje, či ide o kalendárny sviatok alebo nie, Indikátor pre typ GPS (posunutý vs. neposunutý), Rýchlosť v km/h z modulu GPS, znamienko zemepisnej šírky, smer v stupňoch z modulu GPS, Indikuje trojrozmernú chybu v metroch riešenia polohy. Pozri GNSS správu „Kvalita polohy“, Počet satelitov GLONASS v riešení, časť za desatinnou čiarkou zemepisnej dĺžky v stupňoch, Počet kompasových satelitov v riešení.
cvdc62_tolltransitdata_r	časť za desatinnou čiarkou zemepisnej šírky v stupňoch, časť pred desatinnou čiarkou zemepisnej šírky v stupňoch, znamienko zemepisnej šírky
cvdc62_tolltransitdata_r	časť za desatinnou čiarkou zemepisnej dĺžky v stupňoch, časť pred desatinnou čiarkou zemepisnej dĺžky v stupňoch, znamienko zemepisnej dĺžky
cvdc62_tolltransitdata_r	smerovanie v stupňoch z modulu GPS
cvdc62_tolltransitdata_r	Rýchlosť v km/h z modulu GPS
cvdc62_tolltransitdata_r	Indikuje trojrozmernú chybu v metroch riešenia polohy. Pozri GNSS správu „Kvalita polohy“
cvdc62_tolltransitdata_r	Smer kompasu z modulu GPS
cvdc62_tolltransitdata_r	Počet kompasových satelitov v riešení
cvdc62_tolltransitdata_r	Indikuje, či sú údaje spoľahlivé alebo nie
cvdc62_tolltransitdata_r	Porucha z modulu GPS
cvdc62_tolltransitdata_r	Typ opravy z modulu GPS
cvdc62_tolltransitdata_r	Počet satelitov Galileo v riešení
cvdc62_tolltransitdata_r	Počet satelitov GLONASS v riešení
cvdc62_tolltransitdata_r	Počet satelitov GPS v riešení
cvdc62_tolltransitdata_r	Nadmorská výška v metroch z modulu GPS. Môže mať záporné hodnoty
cvdc62_tolltransitdata_r	Mesiac UTC z modulu GPS
cvdc62_tolltransitdata_r	Deň, hodiny, minúty, sekundy UTC z modulu GPS
cvdc62_tolltransitdata_r	Indikátor pre typ GPS (posunutý vs. neposunutý)
cvdc62_tolltransitdata_r	Toto pole poskytuje úplnú časovú pečiatku UTC, rozdelenú na jej základné časti: rok, mesiac, deň, hodiny, minúty, sekundy a milisekundy.
cvdc62_tolltransitdata_r	Časový posun voči UTC

cvdc62_tolltransitdata_r	Kalendárne dni v týždni
cvdc62_tolltransitdata_r	Určuje, či ide o kalendárny sviatok alebo nie
cvdc62_tolltransitdata_r	Určuje, či ide o letný čas alebo nie
cvdc62_tolltransitdata_r	Časová pečiatka UTC z modulu GPS
cvdc62_tumalertresponse_x	Enumerácia, či je alebo nie je potrebné znova odoslať odpoveď na upozornenie
cvdc62_tumalertstatus_x	Enumerácia na určenie, či nebola prijatá odpoveď na upozornenie
cvdc62_tumcounter_3	Koľko upozornení bolo odoslaných bez odpovede na upozornenie
cvdc62_tollusagealertstatusdata_temporaryid_x	Rovnaká hodnota, akú zverejnil TUM
cvdc62_tollusagealertstatusdata_transactionid_x	ID transakcie TUM
cvdc62_pc5retries_3	Koľkokrát bol TUM vysielaný cez PC5
cvdc62_pc5tollchargerid_3	ID mýtného systému pre PC5
cvdc62_pc5tollpointid_3	ID mýtného bodu PC5 v rámci príslušného mýtného systému
cvdc62_tamwsapc5status_x	Stav potvrdenia pre správu TAM cez PC5
cvdc62_tumack_x	Stav potvrdenia správy TUM
cvdc62_uutollchargerid_3	ID mýtného systému pre UU
cvdc62_uutollpointid_3	ID mýtného bodu UU v rámci príslušného mýtného systému
cvdc62_chargepc5currentlane_3	Poplatok prijatý z PC5, ktorý pomáha aktualizovať náklady na mapy UU a TSP pre aktuálny jazdný pruh
cvdc62_distancetraveled_3	Pomáha poskytovateľovi mýta a mýtnemu systému určiť, koľko míľ vozidlo prešlo na tejto mýtnej ceste
cvdc62_laneid_3	Indikuje jazdný pruh pre mýto na základe jazdných pruhov
cvdc62_sentoverpc5_x	Indikuje formu komunikácie
cvdc62_tollcharge_3	Koľko nákladov je potrebné inkasovať z vozidla
cvdc62_tollroadname_x	Názov mýtnej cesty pri generovaní TUM
cvdc62_tollserviceproviderid_3	ID poskytovateľa mýtnych služieb
cvdc62_tollserviceprovidertag_x	Identifikátor, ktorý pomáha poskytovateľovi mýtnych služieb chrániť údaje TUM pred manipuláciou
cvdc62_transactiondate_s	Toto pole poskytuje úplnú časovú pečiatku UTC, rozdelenú na jej základné časti: rok, mesiac, deň, hodiny, minúty, sekundy a milisekundy.
cvdc62_transactiondate_utcoffset_r	Informácie o posune časovej pečiatky voči UTC pri výjazde z mýta
cvdc62_segmentid_x	ID segmentu (16 bajtov, automaticky generované) uint128
cvdc62_gnss_antenna_pos_x_r	Indikuje polohu antény – zemepisná dĺžka
cvdc62_gnss_antenna_pos_y_r	Indikuje polohu antény – zemepisná šírka
cvdc62_gnss_antenna_pos_z_r	Indikuje polohu antény – nadmorská výška
cvdc62_height_r	Výška vozidla
cvdc62_lanepercentagea_r	percento prekročenia medzi dvoma jazdnými pruhmi
cvdc62_lanepercentageb_r	percento prekročenia medzi dvoma jazdnými pruhmi
cvdc62_lanepositionid_x	Pozícia prekročenia medzi dvoma jazdnými pruhmi
cvdc62_length_r	Dĺžka vozidla
cvdc62_passengercount_3	Počet cestujúcich vo vozidle
cvdc62_trailerplatenumbers_x	Evidenčné čísla prívesu
cvdc62_trailerstatus_x	Enumerácia stavu prívesu
cvdc62_vehicleplatenumber_x	Evidenčné číslo vozidla
cvdc62_vehicletype_x	Typ vozidla
cvdc62_weight_r	Hmotnosť vozidla
cvdc62_width_r	Šírka vozidla
cvdc62_xevchargestatusdata_batttracnct_d_rq_x	Príkaz pre ovládač akumulátora na otvorenie, zatvorenie, udržanie polohy
cvdc62_xevchargestatusdata_batttracisodis_b_rq	Signál na deaktiváciu monitorovania izolácie
cvdc62_xevchargestatusdata_batttrac_i2_estvsc_r	Odhaduje elektrický prúd akumulátora
cvdc62_batttracperf_pc_dsply_r	Indikuje technický stav akumulátora
cvdc62_msg_metadata_x_2	Nesie metadátové informácie o vozidle a čase spracovania údajov alebo správy
cvdc62_wificonnectionstatus_x	Stav pripojenia WiFi
cvdc62_totalwificonnectionduration_r	Celkový čas pripojenia WiFi k externému AP
cvdc62_accountid_x	Šifrované ID účtu používateľa osobného prenosného profilu
cvdc62_activationstatus_x	Stav aktivácie profilu
cvdc62_avaliablespace_3	DDSM posiela dostupný priestor v gigabajtoch (GB)
cvdc62_avfaltprim_d_stat_x	HSCAN signál pre stav manévru výnimočného zastavenia AV systémom AVS z CAVS
cvdc62_avfaltscnd_d_stat_x	HSCAN signál pre stav poruchy výnimočného zastavenia AV
cvdc62_avsstopmnvrprim_d_stat_x	HSCAN signál pre stav manévru výnimočného zastavenia AV systémom AVS z CAVS
cvdc62_avsstopmnvrscnd_d_stat_x	HSCAN signál pre stav manévru výnimočného zastavenia AV systémom AVS
cvdc62_avtelemetrydata_prkbrkstatus_x	Signály pre stav parkovacej brzdy, prepínač parkovacej brzdy, stav parkbrake_hard a parkbrake_soft
cvdc62_batterpower_x	Indikovaný stav akumulátora
cvdc62_brkdfaltprim_b_stat_x	HSCAN signál, či sa zmenil primárny stav predvoleného brzdenia AV
cvdc62_brkdfaltscnd_b_stat_x	HSCAN signál, či sa zmenil sekundárny stav predvoleného brzdenia AV
cvdc62_cameraviewstatusdata_x	ID špecifikovaného pohľadu kamery, Stav streamovania pohľadu kamery, Enumerácia dôvodu zlyhania pri nastavovaní video streamu

cvdc62_cameraviewstatusdata_x	ID špecifikovaného pohľadu kamery
cvdc62_cameraviewstatusdata_x	Stav streamovania pohľadu kamery
cvdc62_cameraviewstatusdata_x	Enumerácia dôvodu zlyhania pri nastavovaní video streamu
cvdc62_capabilitystatus_x	Stav schopností AVS
cvdc62_cavstopmnr_d_stat_x	HSCAN signál pre stav manévru výnimočného zastavenia AV systémom CAVS
cvdc62_cldrecvry_b_rq_x	HSCAN signál pre stav potreby obnovy výnimočného zastavenia AV z cloudu
cvdc62_datasizebytes_3	Veľkosť dát na vyloženie v gigabajtoch (GB)
cvdc62_datatransfererrorcode_x	Chybové kódy používané pri neúspešnom prenose dát
cvdc62_datatransferresponsetype_x	EPCM potvrdzuje, či shorepower podporuje alebo nepodporuje rozšírený prenos dát
cvdc62_datatransferstatus_x	Stav prenosu dát na vyloženie pre AVS
cvdc62_ddsmdatatransfer_x	Stav prenosu dát na vyloženie pre DDSM
cvdc62_deviceid_x	ID zariadenia vrátane FESN xID atď.
cvdc62_devicetype_x	Typ zariadenia vrátane NFC PAAK atď.
cvdc62_drsideajarstop_b_stat_x	HSCAN signál pre stav zastavenia AV pri otvorení bočných dverí
cvdc62_encodedmissiondata_x	Štruktúra zakódovanej správy pre dátový obsah misie
cvdc62_faltrecvry_d_stat_x	HSCAN signál pre stav obnovy po poruche AV
cvdc62_fecswtchextlck_d_stat_3	Stav zámku predného batožinového priestoru zo zbernice CAN
cvdc62_frvnoninhibitedconfigpayload_x	Bajty obsahujúce dátový obsah JSON pre nezablokované vozidlá
cvdc62_frequencyandduration_duration_3	Požadované trvanie upozornenia, ktoré má vozidlo odoslať
cvdc62_frequencyandduration_frequency_r	Požadovaná frekvencia upozornenia, ktoré má vozidlo odoslať
cvdc62_fullloadcommandstatus_x	Enumerácia pre stav príkazu
cvdc62_gvwrexcdstop_b_stat_x	HSCAN signál pre stav zastavenia AV pri prekročení GVWR
cvdc62_hoodajarstop_b_stat_x	HSCAN signál pre stav zastavenia AV pri otvorení kapoty
cvdc62_impactevnt_d_stat_x	HSCAN signál pre stav slabého nárazu AV
cvdc62_impactevntvds_b_stat_x	HSCAN signál, či sú alebo nie sú prekročené prahové hodnoty detekcie nehody
cvdc62_latctlsrcprim_d_actl_x	HSCAN signál pre autonómne riadenie – zdroj príkazu, ktorý riadiaci systém aktuálne sleduje ako primárny
cvdc62_latctlsrcscnd_d_actl_x	HSCAN signál pre autonómny zdroj príkazu sledovaný sekundárnym modulom posilňovača riadenia (PSCMB)
cvdc62_lftgtajarstop_b_stat_x	HSCAN signál pre stav zastavenia AV pri otvorení výklopných dverí batožinového priestoru
cvdc62_longctlsrcprim_d_actl_x	HSCAN signál pre autonómny zdroj riadenia aktuálne sledovaný primárnym brzdovým modulom
cvdc62_longctlsrcscnd_d_actl_x	HSCAN signál pre autonómny zdroj riadenia aktuálne sledovaný sekundárnym brzdovým modulom
cvdc62_mediatransferstatus_x	Predstavuje stav prenosu médií
cvdc62_mmconsoledr_b_stat_3	HSCAN signál pre stav dverí na ovládacej konzole AV
cvdc62_modestatus_x	Stav režimu AVS
cvdc62_opmodeacceptancestatus_x	Stav požiadavky na zmenu režimu
cvdc62_opmodeerrorcodes_x	Stav požiadavky na zmenu režimu
cvdc62_opmoderejectreason_x	Stav požiadavky na zmenu režimu
cvdc62_outside_air_temp_stat_r	Meraná teplota okolia publikovaná klimatizačným systémom. Upozorňujeme, že toto je filtrovaná hodnota, t. j. rovnaká, aká sa zobrazuje pre zákazníka. Neplatný stav bude prenesený, keď sa zistí porucha systému.
cvdc62_pdlasypsoprim_d_stat_x	HSCAN signál pre primárny stav uložených pedálov AV
cvdc62_pdlasypsoscnd_d_stat_x	HSCAN signál pre sekundárny stav uložených pedálov AV
cvdc62_portableprofilestatus_x	Enumerácia na určenie, či sa profil našiel
cvdc62_priority_x	Enumerácia pre prioritu požiadavky na prenos dát
cvdc62_psngrfmiddetct_d_actl_x	HSCAN signál pre stav obsadenia stredného sedadla vpredu
cvdc62_refuelsysstat_d_dsply_x	HSCAN signál pre stav veka palivovej nádrže
cvdc62_rejectionreason_x	Stav požiadavky na zmenu režimu
cvdc62_remoteremovestatus_x	Stav vzdialeného odstránenia profilu
cvdc62_rollbackrequired_x	Stav vrátenia späť, ak je to potrebné alebo nie
cvdc62_serverid_3	DDSM posiela ID servera, ktorý sa podieľa na prenose dát
cvdc62_soatimestamp_utcdatetime_s	Informácie o časovej pečiatke UTC
cvdc62_soatimestamp_utcoffset_r	informácie o časovom posune voči UTC pre časovú pečiatku SOA
cvdc62_softwareactivationerror_x	Chybové kódy používané pri zlyhaní aktivácie softvéru
cvdc62_softwareactivationstatus_x	Stav aktivácie softvéru
cvdc62_softwaredownloaderror_x	Chybové kódy používané pri neúspešnom sťahovaní softvéru
cvdc62_softwaredownloadmethod_x	Metóda sťahovania softvéru. Vozidlo by nemalo vytvoriť toto upozornenie
cvdc62_softwareinstallationerror_x	Chybové kódy používané pri zlyhaní inštalácie softvéru
cvdc62_softwareinstallationstatus_x	Stav inštalácie softvéru. Vozidlo by nemalo vytvoriť toto upozornenie
cvdc62_stedfaltprim_b_stat_3	HSCAN signál, či sa zmenil primárny stav predvoleného riadenia AV
cvdc62_stedfaltscnd_b_stat_3	HSCAN signál, či sa zmenil sekundárny stav predvoleného riadenia AV
cvdc62_stopexcptnl_d_rq_x	HSCAN signál pre stav požiadavky na výnimočné zastavenie AV iniciované človekom
cvdc62_syncstatus_x	Stav synchronizácie profilu
cvdc62_tpmstatusdata_tire_press_system_stat_x	Tlak v pneumatikách zo zbernice CAN pre CGEA1.3

cvdc62_transferid_3	DDSM posiela ID špecifikovaného prenosu dát
cvdc62_trfcstop_d_stat_x	HSCAN signál pre stav zastavenia premávky AV orgánmi činnými v trestnom konaní
cvdc62_vehicleevent_x	Udalosť vozidla vrátane štartu, zamknutia a odomknutia
cvdc62_vehiclemode_x	Stav požiadavky na zmenu režimu
cvdc62_videostreamingtype_x	Enumerácia na určenie typu streamovania videa
cvdc62_wiprfrontswtch_d_stat_x	HSCAN signál pre zrkadlo ovládania displeja vodiča, ktoré upravuje rýchlosť stieračov
cvdc62_wshrlvfront_b_falt_x	HSCAN signál pre indikátor nízkej hladiny kvapaliny v prednej nádrži
cvdc62_wshrlvrear_b_falt_x	HSCAN signál pre indikátor nízkej hladiny kvapaliny v zadnej nádrži
cvdc62_evseename_x	Názov EVSE čitateľný používateľom
cvdc62_dcacrngtype_d_stat_r	Vybraný typ rozsahu
cvdc62_retriesattempted_r	Počet pokusov o opakovanie pre ECG
cvdc62_engoilsrvmsgtxt_d_rq_x	Signál na inštruovanie IPC, čo zobrazí o stave výmeny oleja.
cvdc62_wificonnection_count_r	Predstavuje počet pripojení WiFi
cvdc62_cbzroadclasstypev2list_x	Správa obsahujúca CbzRoadClassType_V2ENUM
cvdc62_vehposdata_shiftedgpsinfov2_latdecmddeg_r_3	časť za desatinnou čiarkou zemepisnej šírky v stupňoch
cvdc62_vehposdata_shiftedgpsinfov2_longdecmddeg_r_3	časť za desatinnou čiarkou zemepisnej dĺžky v stupňoch
cvdc62_vehposdata_unshiftedgpsinfov2_latdecmddeg_r_3	časť za desatinnou čiarkou zemepisnej šírky v stupňoch
cvdc62_vehposdata_unshiftedgpsinfov2_longdecmddeg_r_3	časť za desatinnou čiarkou zemepisnej dĺžky v stupňoch
cvdc62_vehposdta_shiftedgpsinfov2_gnss_loc2_compdir_x	Smer kompasu z modulu GPS
cvdc62_vehposdta_unshiftedgpsinfov2_gnss_loc2_compdir_x	Smer kompasu z modulu GPS
cvdc62_vehposdta_shiftedgpsinfov2_gnss_loc2_compdir_r	Počet kompasových satelitov v riešení
cvdc62_vehposdta_unshiftedgpsinfov2_gnss_loc2_compdir_r	Počet kompasových satelitov v riešení
cvdc62_vehposdta_shiftedgpsinfov2_gnss_loc2_fixtype_r	Typ opravy z modulu GPS
cvdc62_vehposdta_unshiftedgpsinfov2_gnss_loc2_fixtype_r	Typ opravy z modulu GPS
cvdc62_vehposdta_shiftedgpsinfov2_gnss_loc2_galileo_r	Počet satelitov Galileo v riešení
cvdc62_vehposdta_unshiftedgpsinfov2_gnss_loc2_galileo_r	Počet satelitov Galileo v riešení
cvdc62_vehposdta_shiftedgpsinfov2_gnss_loc2_glonass_r	Počet satelitov GLONASS v riešení
cvdc62_vehposdta_unshiftedgpsinfov2_gnss_loc2_glonass_r	Počet satelitov GLONASS v riešení
cvdc62_vehposdta_shiftedgpsinfov2_gnss_loc2_gpssatinsol_r	Počet satelitov GPS v riešení
cvdc62_vehposdta_unshiftedgpsinfov2_gnss_loc2_gpssatinsol_r	Počet satelitov GPS v riešení
cvdc62_vehposdta_shiftedgpsinfov2_gnss_loc2_heading_r	smerovanie v stupňoch z modulu GPS
cvdc62_vehposdta_unshiftedgpsinfov2_gnss_loc2_heading_r	smerovanie v stupňoch z modulu GPS
cvdc62_vehposdta_shiftedgpsinfov2_gnss_loc2_mslalt_r	Nadmorská výška v metroch z modulu GPS. Môže mať záporné hodnoty
cvdc62_vehposdta_unshiftedgpsinfov2_gnss_loc2_mslalt_r	Nadmorská výška v metroch z modulu GPS. Môže mať záporné hodnoty
cvdc62_vehposdta_shiftedgpsinfov2_gnss_loc2_velocity_r	Rýchlosť v km/h z modulu GPS
cvdc62_vehposdta_unshiftedgpsinfov2_gnss_loc2_velocity_r	Rýchlosť v km/h z modulu GPS
cvdc62_vehposdta_shiftedgpsinfov2_gnss_locqual_3dec_r	Indikuje trojrozmernú chybu v metroch riešenia polohy. Pozri GNSS správu „Kvalita polohy“
cvdc62_vehposdta_unshiftedgpsinfov2_gnss_locqual_3dec_r	Indikuje trojrozmernú chybu v metroch riešenia polohy. Pozri GNSS správu „Kvalita polohy“
cvdc62_vehposdta_shiftedgpsinfov2_gnss_metdat_data_r	Indikuje, či sú údaje spoľahlivé alebo nie
cvdc62_vehposdta_unshiftedgpsinfov2_gnss_metdat_data_r	Indikuje, či sú údaje spoľahlivé alebo nie
cvdc62_vehposdta_shiftedgpsinfov2_gnss_metdat_fault_r	Porucha z modulu GPS
cvdc62_vehposdta_unshiftedgpsinfov2_gnss_metdat_fault_r	Porucha z modulu GPS
cvdc62_vehposdata_shiftedgpsinfov2_gpstimestamp_r	Informácie o časovej pečiatke UTC z modulu GPS
cvdc62_vehposdata_unshiftedgpsinfov2_gpstimestamp_r	Informácie o časovej pečiatke UTC z modulu GPS
cvdc62_shiftedgpsinfov2_latdecmddeg_r_3	časť za desatinnou čiarkou zemepisnej šírky v stupňoch
cvdc62_shiftedgpsinfov2_longdecmddeg_r_3	časť za desatinnou čiarkou zemepisnej dĺžky v stupňoch
cvdc62_unshiftedgpsinfov2_latdecmddeg_r_3	časť za desatinnou čiarkou zemepisnej šírky v stupňoch
cvdc62_unshiftedgpsinfov2_longdecmddeg_r_3	časť za desatinnou čiarkou zemepisnej dĺžky v stupňoch
cvdc62_shiftedgpsinfov2_gnss_loc2_compdir_x	Smer kompasu z modulu GPS
cvdc62_unshiftedgpsinfov2_gnss_loc2_compdir_x	Smer kompasu z modulu GPS
cvdc62_shiftedgpsinfov2_gnss_loc2_compasssatinsol_r	Počet kompasových satelitov v riešení
cvdc62_unshiftedgpsinfov2_gnss_loc2_compasssatinsol_r	Počet kompasových satelitov v riešení
cvdc62_shiftedgpsinfov2_gnss_loc2_fixtype_r	Typ opravy z modulu GPS
cvdc62_unshiftedgpsinfov2_gnss_loc2_fixtype_r	Typ opravy z modulu GPS
cvdc62_shiftedgpsinfov2_gnss_loc2_galileosatinsol_r	Počet satelitov Galileo v riešení
cvdc62_unshiftedgpsinfov2_gnss_loc2_galileosatinsol_r	Počet satelitov Galileo v riešení
cvdc62_shiftedgpsinfov2_gnss_loc2_glonasssatinsol_r	Počet satelitov GLONASS v riešení
cvdc62_unshiftedgpsinfov2_gnss_loc2_glonasssatinsol_r	Počet satelitov GLONASS v riešení
cvdc62_shiftedgpsinfov2_gnss_loc2_gpssatinsol_r	Počet satelitov GPS v riešení
cvdc62_unshiftedgpsinfov2_gnss_loc2_gpssatinsol_r	Počet satelitov GPS v riešení
cvdc62_shiftedgpsinfov2_gnss_loc2_heading_r	smerovanie v stupňoch z modulu GPS
cvdc62_unshiftedgpsinfov2_gnss_loc2_heading_r	smerovanie v stupňoch z modulu GPS
cvdc62_shiftedgpsinfov2_gnss_loc2_mslalt_r	Nadmorská výška v metroch z modulu GPS. Môže mať záporné hodnoty
cvdc62_unshiftedgpsinfov2_gnss_loc2_mslalt_r	Nadmorská výška v metroch z modulu GPS. Môže mať záporné hodnoty

cvdc62_shiftedgpsinfov2_gnss_loc2_velocity_r	Rýchlosť v km/h z modulu GPS
cvdc62_unshiftedgpsinfov2_gnss_loc2_velocity_r	Rýchlosť v km/h z modulu GPS
cvdc62_shiftedgpsinfov2_gnss_locqual_3desterr_r	Indikuje trojrozmernú chybu v metroch riešenia polohy. Pozri GNSS správu „Kvalita polohy“
cvdc62_unshiftedgpsinfov2_gnss_locqual_3desterr_r	Indikuje trojrozmernú chybu v metroch riešenia polohy. Pozri GNSS správu „Kvalita polohy“
cvdc62_shiftedgpsinfov2_gnss_metdat_datgduse_r	Indikuje, či sú údaje spoľahlivé alebo nie
cvdc62_unshiftedgpsinfov2_gnss_metdat_datgduse_r	Indikuje, či sú údaje spoľahlivé alebo nie
cvdc62_shiftedgpsinfov2_gnss_metdat_faultbitmsk_x	Porucha z modulu GPS
cvdc62_unshiftedgpsinfov2_gnss_metdat_faultbitmsk_x	Porucha z modulu GPS
cvdc62_shiftedgpsinfov2_gpstimestamp_r_2	Informácie o časovej pečiatke UTC z modulu GPS
cvdc62_unshiftedgpsinfov2_gpstimestamp_r_2	Informácie o časovej pečiatke UTC z modulu GPS
cvdc62_battulo_i_actl_r	Indikátor prúdu akumulátora
cvdc62_hazrdlght_b_stat_x	Indikátor výstražných svetiel
cvdc62_headlightswtch_d_stat_x	Indikátor prepínača predných svetiel
cvdc62_trngear_d_rqdrv_x	Indikuje polohu prevodovky požadovanú stavom opravených porúch všetkých tlačidlových panelov.
cvdc62_cellstrtr_d_rq_x	Signál z mobilného zariadenia požadujúci začatie/zrušenie diaľkového štartu
cvdc62_confidencelevel_x	Na určenie kvality údajov.
cvdc62_upftrdgtlin13_d_stat_x	Logický stav a stav mimo rozsahu digitálneho vstupu 13 pre úpravcu.
cvdc62_upftrdgtlin14_d_stat_x	Logický stav a stav mimo rozsahu digitálneho vstupu 14 pre úpravcu.
cvdc62_upftrdgtlin15_d_stat_x	Logický stav a stav mimo rozsahu digitálneho vstupu 15 pre úpravcu.
cvdc62_upftrdgtlin16_d_stat_x	Logický stav a stav mimo rozsahu digitálneho vstupu 16 pre úpravcu.
cvdc62_upftrpwmouthf01_no_act_r	Výstup PWM 1 pre úpravcu na strane H-mostíka.
cvdc62_upftrpwmouthf02_no_act_r	Výstup PWM 2 pre úpravcu na strane H-mostíka.
cvdc62_upftrpwmouthf03_no_act_r	Výstup PWM 3 pre úpravcu na strane H-mostíka.
cvdc62_upftrpwmouthf04_no_act_r	Výstup PWM 4 pre úpravcu na strane H-mostíka.
cvdc62_upftrpwmouthi01_no_act_r	Kladný výstup PWM 1 pre úpravcu.
cvdc62_upftrpwmouthi02_no_act_r	Kladný výstup PWM 2 pre úpravcu.
cvdc62_upftrpwmouthi03_no_act_r	Kladný výstup PWM 3 pre úpravcu.
cvdc62_upftrpwmouthi04_no_act_r	Kladný výstup PWM 4 pre úpravcu.
cvdc62_upftrpwmoutlo01_no_act_r	Záporný výstup PWM 1 pre úpravcu.
cvdc62_upftrpwmoutlo02_no_act_r	Záporný výstup PWM 2 pre úpravcu.
cvdc62_upftrpwmoutlo03_no_act_r	Záporný výstup PWM 3 pre úpravcu.
cvdc62_upftrpwmoutlo04_no_act_r	Záporný výstup PWM 4 pre úpravcu.
cvdc62_upftrpwmoutlo05_no_act_r	Záporný výstup PWM 5 pre úpravcu.
cvdc62_upftrpwmoutlo06_no_act_r	Záporný výstup PWM 5 pre úpravcu.
cvdc62_avommacceptancestatus_x	Stav akceptácie AVOMM
cvdc62_avommerrorcode_x	Chybový kód AVOMM
cvdc62_avommrejectionreason_x	Dôvod zamietnutia AVOMM
cvdc62_connectionstate_x	Aktuálny stav pripojenia kábla používaného na prenos dát
cvdc62_datasize_r	Veľkosť dát na vyloženie v gigabajtoch (GB)
cvdc62_errormessage_x	Opis chyby používaný pri neúspešnom prenose dát
cvdc62_targetoperationmode_x	Požadovaný režim jazdy vozidla
cvdc62_transfermodestate_x	Režim prenosu používaný na prenos dát
cvdc62_transferreadiness_x	EPCM potvrdzuje, či shorepower podporuje alebo nepodporuje rozšírený prenos dát
cvdc62_transferstate_x	Aktuálny stav prenosu dát
cvdc62_transferstatus_x	Stav prenosu dát na vyloženie pre DDSM
cvdc62_uploadstatus_x	Enumerácia pre stav príkazu
cvdc62_vsusdcacceptancestatus_x	Akceptácia regulátora VSUSD
cvdc62_vsusdcerejectionreason_x	Dôvod zamietnutia regulátora VSUSD
cvdc62_avdterrdtl_errcode_r	Chybové kódy používané počas prenosu dát AV
cvdc62_avdterrdtl_errdesc_x	Podrobný opis chyby používaný počas prenosu dát AV
cvdc62_drmatlamp_b_rq_x	Stav otvorenia veka batožinového priestoru s viacerými prístupmi
cvdc62_drlatchlckfl_b_stat_x	Signál indikujúci stav zámku eLatch ľavých predných dverí dostupný na FNV2 a FNV3
cvdc62_drlatchlckfr_b_stat_x	Signál indikujúci stav zámku eLatch pravých predných dverí dostupný na FNV2 a FNV3
cvdc62_drlatchlckrl_b_stat_x	Signál indikujúci stav zámku eLatch ľavých zadných dverí dostupný na FNV2 a FNV3
cvdc62_drlatchlckrr_b_stat_x	Signál indikujúci stav zámku eLatch pravých zadných dverí dostupný na FNV2 a FNV3
cvdc62_activationmanagername_x	Meno správcu aktivácie softvéru
cvdc62_downloadstat_avdterrdtl_errcode_r	Chybové kódy používané počas prenosu dát AV
cvdc62_downloadstat_avdterrdtl_errdesc_x	Podrobný opis chyby používaný počas prenosu dát AV
cvdc62_downloadmanagername_x	Meno správcu sťahovania softvéru
cvdc62_instlnstat_avdterrdtl_errcode_r	Chybové kódy používané počas prenosu dát AV
cvdc62_instlnstat_avdterrdtl_errdesc_x	Podrobný opis chyby používaný počas prenosu dát AV
cvdc62_instlnmanagername_x	Meno správcu inštalácie softvéru
cvdc62_instlnstat_softwareinstlnstat_x	Stav inštalácie softvéru

cvdc62_utctimewindow_endtime_r	Informácie o časovej pečiatke UTC
cvdc62_utctimewindow_endtime_utcoffset_r	Informácie o konci časového rozpätia UTC
cvdc62_utctimewindow_starttime_r	Informácie o časovej pečiatke UTC
cvdc62_utctimewindow_starttime_utcoffset_r	Informácie o začiatku časového rozpätia UTC
cvdc62_tslalerttrigger_x	Typ spúšťača upozornenia TSL
cvdc62_encodedauthenticationdata_x	Zakódované údaje o autentifikácii jazdca odoslané na použitie rôznymi poskytovateľmi jász AV
cvdc62_tlrbrkactcnct_b_actl_x	Indikuje, či je prives pripojený k obvodu akčného člena brzdy privesu (nie k obvodu svetiel). Tento signál používa riadiaca jednotka břzd (ECU) a asistent parkovania pri cúvaní. Riadiaca jednotka břzd (ECU) ho používa na povolenie alebo úpravu parametrov súvisiacich s kontrolou křviania privesu.
cvdc62_ivsunotificationtype_x	Typ oznámenia IVSU
cvdc62_sourcetypev2_x	Určuje zdroj odblokovania
cvdc62_batttrachicurn_no_actl_r	Počet vysokoprúdomých udalostí počas aktuálneho jazdného cyklu
cvdc62_batttracneg_no_actl_r	Posuvné počítadlo, koľkokrát odpor hlavného záporného stýkača prekročil stanovenú prahovú hodnotu
cvdc62_batttracneg_r_actl_r	Maximálny odpor vypočítaný modulom riadenia energie akumulátora (BECM) pre hlavný záporný stýkač počas aktuálneho jazdného cyklu
cvdc62_batttracpeak_i_actl_r	Špičkový vysokonapätový prúd zaznamenaný počas aktuálneho jazdného cyklu
cvdc62_batttracpostv_no_actl_r	Posuvné počítadlo, koľkokrát odpor hlavného kladného stýkača prekročil stanovenú prahovú hodnotu
cvdc62_batttracpostv_r_actl_r	Maximálny odpor vypočítaný modulom riadenia energie akumulátora (BECM) pre hlavný kladný stýkač počas aktuálneho jazdného cyklu
cvdc62_activationstat_errcode_r	Chybové kódy používané počas prenosu dát AV
cvdc62_activationstat_errdesc_x	Podrobný opis chyby používaný počas prenosu dát AV
cvdc62_activationstatus_campaignid_x	ID kampane pre stav aktivácie
cvdc62_softwareactivationstatusv2_x	Stav aktivácie softvéru
cvdc62_campaignstatus_errorcode_r	Chybové kódy používané počas prenosu dát AV
cvdc62_campaignstatus_errordescription_x	Podrobný opis chyby používaný počas prenosu dát AV
cvdc62_campaignstatus_campaignid_x	ID kampane pre stav kampane
cvdc62_softwarecampaignstatus_x	Stav aktivácie softvéru
cvdc62_downloadstatus_campaignid_x	ID kampane pre stav sťahovania
cvdc62_softwaredownloadstatusv2_x	Stav sťahovania softvéru
cvdc62_installationstatus_campaignid_x	ID kampane pre stav inštalácie
cvdc62_softwareinstallationstatusv2_x	Stav inštalácie softvéru
cvdc62_acchargelevel_r	Cieľová úroveň pre percento nabitia striedavým prúdom
cvdc62_dcchargelevel_r	Cieľová úroveň pre percento nabitia jednosmerným prúdom
cvdc62_currentdrawlimit_r	Globálny limit maximálneho odberu prúdu (ampéry)
cvdc62_deinhibitsource_x	Určuje zdroj odblokovania pre vozidlo SVS
cvdc62_powerlimit_r	Globálny limit maximálneho výkonu (kWh)
cvdc62_chargecurrentdisplay_st_r	Aktuálny nabíjací prúd zobrazený zákazníkovi
cvdc62_chargeglobalac_st_r	Zákazníkom zvolený predvolený maximálny prúd pri nabíjaní striedavým prúdom a nie na uloženom mieste
cvdc62_chargeglobalcurrentcmd_stlist_r	Odporúčaný prúd
cvdc62_chargeglobaldc_st_r	Zákazníkom zvolený predvolený maximálny výkon pri nabíjaní jednosmerným prúdom
cvdc62_chargeglobalid_stlist_r	ID používané na koordináciu delenia HMI medzi signály a hodnoty
cvdc62_chargeglobalpowerrcmd_stlist_r	Odporúčaný výkon
cvdc62_chargeglobalsocacrcmd_stlist_r	Odporúčaný stav nabitia striedavým prúdom
cvdc62_chargeglobalsocac_st_r	Zákazníkom zvolený predvolený cieľový stav nabitia pri nabíjaní striedavým prúdom
cvdc62_chargeglobalsocdcrcmd_stlist_r	Odporúčaný stav nabitia jednosmerným prúdom
cvdc62_chargeglobalsocdc_st_r	Zákazníkom zvolený predvolený cieľový stav nabitia pri nabíjaní jednosmerným prúdom
cvdc62_chargepowerdisplay_st_r	Aktuálny nabíjací výkon zobrazený zákazníkovi
cvdc62_chargevelocitydisplay_st_r	Aktuálna rýchlosť nabíjania zobrazená zákazníkovi
cvdc62_chargevoltagegdisplay_st_r	Aktuálne nabíjacie napätie zobrazené zákazníkovi
cvdc62_maxcurrentdisplay_st_r	Koncový bod globálneho HMI posúvača pre maximálny striedavý prúd
cvdc62_maxpowerdisplay_st_r	Koncový bod globálneho HMI posúvača pre maximálny výkon jednosmerného prúdu
cvdc62_becmdata_battchrgdystat_d_actl_x	Stav systému akumulátora pre nabíjanie
cvdc62_batttrac2_pw_chrginst_r	Energia, ktorú trakčný (VN) akumulátor dokáže prijať počas krátkeho času (limit nabíjania)
cvdc62_batttrac2_pw_dchrginst_r	Energia, ktorú trakčný (VN) akumulátor dokáže poskytnúť počas krátkeho času (limit vybíjania)
cvdc62_batttrac3_pw_chrginst_r	Energia, ktorú trakčný (VN) akumulátor dokáže prijať počas krátkeho času (limit nabíjania)
cvdc62_batttrac3_pw_dchrginst_r	Energia, ktorú trakčný (VN) akumulátor dokáže poskytnúť počas krátkeho času (limit vybíjania)
cvdc62_batttrac3_pw_limchrg_r	Energia, ktorú trakčný (VN) akumulátor dokáže prijať (limit nabíjania)
cvdc62_batttrac3_pw_limdchrg_r	Energia, ktorú trakčný (VN) akumulátor dokáže poskytnúť (limit vybíjania)

cvdc62_curntrgtsoc_pc_rq_r	Tento signál oznamuje požiadavku na cieľový stav nabitia pre aktuálnu udalosť nabíjania.
cvdc62_batttracsoc_pc_dpltd_r	Prechodný stav nabitia pri udržiavaní nabitia trakčného akumulátora
cvdc62_dtevehoffstmsgtxt_d_rq_x	Tento signál oznamuje dôvod zmeny DTE vypočítaného systémom Cloud Enhanced DTE.
cvdc62_pre_vehelrnge_l2_dsply_r	Zostávajúca vzdialenosť v km pred vybitím akumulátora pred tým, čo Cloud Enhanced DTE Vehicle Data Server aktualizuje signál
cvdc62_dcacpwrsvrset_d_stat_x	Vybraný typ dojazdu – aktualizovaný signál
cvdc62_evseenergyin_r	Cieľový energetický vstup pre nástennú nabíjačku (EVSE)
cvdc62_evseenergyout_r	Cieľový energetický výstup pre nástennú nabíjačku (EVSE)
cvdc62_ipactivationstate_x	Stav nastavenia povolenia inteligentného napájania
cvdc62_eventsource_r	Zdroj udalosti
cvdc62_maxacchargecurrent_r	Maximálny striedavý nabíjací prúd vozidla
cvdc62_maxdcchargepower_r	Maximálny jednosmerný nabíjací výkon vozidla
cvdc62_maxdischargepower_r	Maximálny vybíjací výkon vozidla
cvdc62_targetsocmaximum_r	Cieľový maximálny stav nabitia vozidla
cvdc62_targetsocminimum_r	Cieľový minimálny stav nabitia vozidla
cvdc62_vehiclepreconditionsetting_r	Požiadavka na prípravu vozidla na nadchádzajúcu jazdu
cvdc62_vehiclepreconditioningstatus_x	Enumerácia pre stav priebehu predbežnej úpravy vozidla
cvdc62_chargestatusdata_curntrgtsoc_pc_dsply_r	Cieľový stav nabitia pre aktuálnu polohu na zobrazenie (percentá)
cvdc62_ipenbl_b_stat_r	Stav povolenia inteligentného napájania
cvdc62_ipuceevt_d_stat_r	Stav udalosti inteligentného napájania Uce
cvdc62_dchrgstat_d_dsply_r	Zobrazenie stavu vybíjania
cvdc62_energyin_wh_actl_r	Energetický vstup do nástennej nabíjačky (EVSE)
cvdc62_energyout_wh_actl_r	Energetický výstup z nástennej nabíjačky (EVSE)
cvdc62_gridsvrc02_b_stat_r	Aktualizovaný signál na indikáciu stavu sieťovej služby
cvdc62_cellstrtrq_no_actl_r	Počítadlo udalostí pre požiadavky na diaľkový štart zo vzdialeného mobilného zariadenia
cvdc62_remote_start_status_x	Stav operácie diaľkového štartu
cvdc62_remotedevicestatusdata_rstr_t_actl_r	Časovač odpočítavania predstavujúci čas v sekundách zostávajúci do vypršania diaľkového štartu
cvdc62_rollcodecell_no_actl_r	Rolling Code pre požiadavky signálu TCU v rámci zabezpečenia siete
cvdc62_rollcodeunlock_r	16-bitový Rolling Code generovaný zabezpečením siete a prenášaný cez CAN
cvdc62_schedulelocalend_localdatetime_r	Podrobnosti o lokálnej časovej pečiatke
cvdc62_schedulelocalend_localoffset_r	Podrobnosti o lokálnom časovom posune
cvdc62_schedulelocalstart_localdatetime_r	Podrobnosti o lokálnej časovej pečiatke časového posunu
cvdc62_schedulelocalstart_localoffset_r	Podrobnosti o lokálnom časovom posune
cvdc62_ondmdcondrrv_t_actl_r	Tento signál indikuje zostávajúci čas pre požiadavku na úpravu pred nadchádzajúcou jazdou
cvdc62_profileevent_x	Udalosť používateľského profilu.
cvdc62_profileuid_r	UID používateľského profilu pre toto upozornenie
cvdc62_profileusername_x	Názov používateľského profilu pre vyššie uvedené UID profilu
cvdc62_vehicleprofile_x	Profil avatara vozidla kódovaný v Base 64
cvdc62_ignitionsmaryondata_x	Zapaľovanie – Zapnutý súhrn údajov pre vozidlo
cvdc62_ignitionsmaryondata_x	Zapaľovanie – Hodnota počítadla kilometrov
cvdc62_ignitionsmaryondata_x	Deň UTC, hodiny UTC, milisekundy UTC, minúty UTC, mesiac UTC, sekundy UTC, rok UTC
cvdc62_ignitionsmaryondata_x	Časový posun voči UTC
cvdc62_ignitionsmaryondata_x	časť za desatinnou čiarkou zemepisnej šírky v stupňoch, časť pred desatinnou čiarkou zemepisnej šírky v stupňoch, znamienko zemepisnej šírky
cvdc62_ignitionsmaryondata_x	časť za desatinnou čiarkou zemepisnej dĺžky v stupňoch, časť pred desatinnou čiarkou zemepisnej šírky v stupňoch, znamienko zemepisnej šírky
cvdc62_ignitionsmaryondata_x	Zapaľovanie – Požadovaný servis motora
cvdc62_ignitionsmaryondata_x	Zapaľovanie – Teplota chladiacej kvapaliny motora
cvdc62_ignitionsmaryondata_x	Zapaľovanie – Teplota okolia
cvdc62_ignitionsmaryondata_x	Zapaľovanie – Teplota v kabíne
cvdc62_ignitionsmaryondata_x	Zapaľovanie – Motorový olej zo zbernice CAN
cvdc62_ignitionsmaryondata_x	Zapaľovanie – Percento nabitia akumulátora zo zbernice CAN
cvdc62_ignitionsmaryondata_x	Zapaľovanie – Zvyškový stav nabitia 12 V akumulátora pri nominálnej teplote ako percento kapacity, ak by bol akumulátor v tom momente nabitý.
cvdc62_ignitionsmaryondata_x	Zapaľovanie – Napätie akumulátora
cvdc62_ignitionsmaryondata_x	Zapaľovanie – Zostávajúca kapacita akumulátora
cvdc62_ignitionsmaryondata_x	Zapaľovanie – Percento hladiny paliva zo zbernice CAN pre PHEV. Pozrite si tabuľku na karte 10-bitovej palivovej R-karty v špecifikácii ACP a logiku z PRD vozidla PHEV.
cvdc62_ignitionsmaryondata_x	Týchto nespracovaných 10 bitov je zelený stĺpec v tabuľke 10-bitovej palivovej R-karty
cvdc62_ignitionsmaryondata_x	Hodnota tlaku v ľavej prednej pneumatike
cvdc62_ignitionsmaryondata_x	Hodnota tlaku v pravej prednej pneumatike
cvdc62_ignitionsmaryondata_x	Hodnota tlaku v ľavej vnútornej zadnej pneumatike
cvdc62_ignitionsmaryondata_x	Hodnota tlaku v pravej vnútornej zadnej pneumatike

cvdc62_ignitionsmaryondata_x	Hodnota tlaku v ľavej zadnej pneumatike OLR
cvdc62_ignitionsmaryondata_x	Hodnota tlaku v pravej zadnej pneumatike ORR
cvdc62_ignitionsmaryondata_x	Informácie o DTC
cvdc62_ignitionsmaryondata_x	ID diagnostického uzla pre elektronickú riadiacu jednotku
cvdc62_ignitionsmaryondata_x	Stav ECU vzhľadom na komunikáciu TCU s touto konkrétnou ECU
cvdc62_ignitionsmaryondata_x	Skutočná hodnota DTC
cvdc62_ignitionsmaryondata_x	Dodatočné informácie k hodnote DTC – iba prvok režimu \$19
cvdc62_ignitionsmaryondata_x	Stav DTC – napríklad potvrdené, čakajúce atď.
cvdc62_ignitionsmaryondata_x	Informácie o konfigurácii ECU
cvdc62_ignitionsmaryondata_x	ID ECU modulu, pri ktorom je potrebné použiť požadovanú konfiguráciu
cvdc62_ignitionsmaryondata_x	SDNTCU nastaví číslo dielu aktuálnej špecifikácie časť 2, ktoré obsahuje požadované definície konfigurácie.
cvdc62_ignitionsmaryondata_x	Informácie o konfigurácii DID
cvdc62_ignitionsmaryondata_x	Adresa/hodnota v rámci DID konfigurácie (metóda 2/časť II, GMRDB, iné)
cvdc62_ignitionsmaryondata_x	Musí obsahovať všetky bajty na napodobnenie správania diagnostiky CAN
cvdc62_ignitionsmaryondata_x	SDN vždy nastaví jednu z enumerovalých hodnôt
cvdc62_ignitionsmaryondata_x	Obsahuje dekódovaný názov signálu DID
cvdc62_ignitionsmaryondata_x	Obsahuje dekódovanú hodnotu signálu DID
cvdc62_ignitionsmaryondata_x	Informácie o konfigurácii aplikácie
cvdc62_ignitionsmaryondata_x	Názov konfigurácie aplikácie
cvdc62_ignitionsmaryondata_x	Hodnota konfigurácie aplikácie
cvdc62_ignitionsmaryondata_x	Cieľová aplikácia na konfiguráciu
cvdc62_ignitionsmaryondata_x	Používa sa na odomknutie modulu ECU
cvdc62_ignitionsmaryondata_x	Predstavuje úroveň zabezpečenia, ktorú možno odomknúť pomocou pevných bajtov
cvdc62_ignitionsmaryondata_x	Predstavuje najmenej významný bit v rozsahu bitového poľa
cvdc62_ignitionsmaryondata_x	Predstavuje najvýznamnejší bit v rozsahu bitového poľa
cvdc62_ignitionsmaryondata_x	Predstavuje hodnotu, ktorú treba vložiť do určeného rozsahu bitového poľa
cvdc62_ignitionsmaryondata_x	Refazec obsahujúci cieľovú adresu DID
cvdc62_ignitionsmaryondata_x	To zodpovedá dĺžke cieľovej hodnoty DID
cvdc62_ignitionsmaryondata_x	To zodpovedá diagnostickej relácii potrebnej na zápis DID
cvdc62_ignitionsmaryondata_x	Predstavuje identifikátor úrovne zabezpečenia
cvdc62_ignitionsmaryondata_x	Spotreba paliva aktuálneho jazdného cyklu na zobrazenie zákazníkovi v litroch na 100 kilometrov
cvdc62_ignitionsmaryondata_x	Vzdialenosť do vyprázdenia nádrže na zobrazenie zákazníkovi v kilometroch
cvdc62_ignitionsmaryondata_x	Dojazd do vybitia (DTE) pre elektrický akumulátor
cvdc62_ignitionsmaryondata_x	Dostupná energia vo vysokonapäťovom trakčnom akumulátore
cvdc62_ignitionsmaryondata_x	Dlhodobá obnovená vzdialenosť dosiahnutá rekuperovanou energiou: vzdialenosť prejdená na energiu z rekuperačného brzdzenia obnovenú od posledného dlhodobého resetu
cvdc62_ignitionsmaryoffdata_x	Zapaľovanie – Vypnutý súhrn údajov pre vozidlo
cvdc62_ignitionsmaryoffdata_x	Zapaľovanie – Hodnota počítadla kilometrov
cvdc62_ignitionsmaryoffdata_x	Deň UTC, hodiny UTC, milisekundy UTC, minúty UTC, mesiac UTC, sekundy UTC, rok UTC
cvdc62_ignitionsmaryoffdata_x	Časový posun voči UTC
cvdc62_ignitionsmaryoffdata_x	časť za desatinnou čiarkou zemepisnej šírky v stupňoch, časť pred desatinnou čiarkou zemepisnej šírky v stupňoch, znamienko zemepisnej šírky
cvdc62_ignitionsmaryoffdata_x	časť za desatinnou čiarkou zemepisnej dĺžky v stupňoch, časť pred desatinnou čiarkou zemepisnej dĺžky v stupňoch, znamienko zemepisnej dĺžky
cvdc62_ignitionsmaryoffdata_x	Zapaľovanie – Požadovaný servis motora
cvdc62_ignitionsmaryoffdata_x	Zapaľovanie – Teplota chladiacej kvapaliny motora
cvdc62_ignitionsmaryoffdata_x	Zapaľovanie – Teplota okolia
cvdc62_ignitionsmaryoffdata_x	Zapaľovanie – Teplota v kabíne
cvdc62_ignitionsmaryoffdata_x	Zapaľovanie – Motorový olej zo zbernice CAN
cvdc62_ignitionsmaryoffdata_x	Zapaľovanie – Percento nabitia akumulátora zo zbernice CAN
cvdc62_ignitionsmaryoffdata_x	Zapaľovanie – Zvyškový stav nabitia 12 V akumulátora pri nominálnej teplote ako percento kapacity, ak by bol akumulátor v tom momente nabitý.
cvdc62_ignitionsmaryoffdata_x	Zapaľovanie – Napätie akumulátora
cvdc62_ignitionsmaryoffdata_x	Zapaľovanie – Zostávajúca kapacita akumulátora
cvdc62_ignitionsmaryoffdata_x	Zapaľovanie – Percento hladiny paliva zo zbernice CAN pre PHEV. Pozrite si tabuľku na karte 10-bitovej palivovej R-karty v špecifikácii ACP a logiku z PRD vozidla PHEV. Týchto nespracovaných 10 bitov je zelený stĺpec v tabuľke 10-bitovej palivovej R-karty
cvdc62_ignitionsmaryoffdata_x	Hodnota tlaku v ľavej prednej pneumatike
cvdc62_ignitionsmaryoffdata_x	Hodnota tlaku v pravej prednej pneumatike
cvdc62_ignitionsmaryoffdata_x	Hodnota tlaku v ľavej vnútornej zadnej pneumatike
cvdc62_ignitionsmaryoffdata_x	Hodnota tlaku v pravej vnútornej zadnej pneumatike
cvdc62_ignitionsmaryoffdata_x	Hodnota tlaku v ľavej zadnej pneumatike OLR
cvdc62_ignitionsmaryoffdata_x	Hodnota tlaku v pravej zadnej pneumatike ORR

cvdc62_ignitionsummaryoffdata_x	Informácie o DTC
cvdc62_ignitionsummaryoffdata_x	ID diagnostického uzla pre elektronickú riadiacu jednotku
cvdc62_ignitionsummaryoffdata_x	Stav ECU vzhľadom na komunikáciu TCU s touto konkrétnou ECU
cvdc62_ignitionsummaryoffdata_x	Skutočná hodnota DTC
cvdc62_ignitionsummaryoffdata_x	Dodatočné informácie k hodnote DTC – iba prvok režimu \$19
cvdc62_ignitionsummaryoffdata_x	Stav DTC – napríklad potvrdené, čakajúce atď.
cvdc62_ignitionsummaryoffdata_x	Informácie o konfigurácii ECU
cvdc62_ignitionsummaryoffdata_x	ID ECU modulu, pri ktorom je potrebné použiť požadovanú konfiguráciu
cvdc62_ignitionsummaryoffdata_x	SDNTCU nastaví číslo dielu aktuálnej špecifikácie časť 2, ktoré obsahuje požadované definície konfigurácie.
cvdc62_ignitionsummaryoffdata_x	Informácie o konfigurácii DID
cvdc62_ignitionsummaryoffdata_x	Adresa/hodnota v rámci DID konfigurácie (metóda 2/časť II, GMRDB, iné)
cvdc62_ignitionsummaryoffdata_x	Musí obsahovať všetky bajty na napodobnenie správania diagnostiky CAN
cvdc62_ignitionsummaryoffdata_x	SDN vždy nastaví jednu z enumerovaných hodnôt
cvdc62_ignitionsummaryoffdata_x	Obsahuje dekódovaný názov signálu DID
cvdc62_ignitionsummaryoffdata_x	Obsahuje dekódovanú hodnotu signálu DID
cvdc62_ignitionsummaryoffdata_x	Informácie o konfigurácii aplikácie
cvdc62_ignitionsummaryoffdata_x	Názov konfigurácie aplikácie
cvdc62_ignitionsummaryoffdata_x	Hodnota konfigurácie aplikácie
cvdc62_ignitionsummaryoffdata_x	Cieľová aplikácia na konfiguráciu
cvdc62_ignitionsummaryoffdata_x	Používa sa na odomknutie modulu ECU
cvdc62_ignitionsummaryoffdata_x	Predstavuje úroveň zabezpečenia, ktorú možno odomknúť pomocou pevných bajtov
cvdc62_ignitionsummaryoffdata_x	Predstavuje najmenej významný bit v rozsahu bitového poľa
cvdc62_ignitionsummaryoffdata_x	Predstavuje najvýznamnejší bit v rozsahu bitového poľa
cvdc62_ignitionsummaryoffdata_x	Predstavuje hodnotu, ktorú treba vložiť do určeného rozsahu bitového poľa
cvdc62_ignitionsummaryoffdata_x	Reťazec obsahujúci cieľovú adresu DID
cvdc62_ignitionsummaryoffdata_x	To zodpovedá dĺžke cieľovej hodnoty DID
cvdc62_ignitionsummaryoffdata_x	To zodpovedá diagnostickej relácii potrebnej na zápis DID
cvdc62_ignitionsummaryoffdata_x	Predstavuje identifikátor úrovne zabezpečenia
cvdc62_ignitionsummaryoffdata_x	Spotreba paliva aktuálneho jazdného cyklu na zobrazenie zákazníkovi v litroch na 100 kilometrov
cvdc62_ignitionsummaryoffdata_x	Vzdialenosť do vyprázdnenia nádrže na zobrazenie zákazníkovi v kilometroch
cvdc62_ignitionsummaryoffdata_x	Dojazd do vybitia (DTE) pre elektrický akumulátor
cvdc62_ignitionsummaryoffdata_x	Dostupná energia vo vysokonapäťovom trakčnom akumulátore
cvdc62_ignitionsummaryoffdata_x	Dlhodobá obnovená vzdialenosť dosiahnutá rekuperovanou energiou: vzdialenosť prejdená na energiu z rekuperačného brzdzenia obnovenú od posledného dlhodobého resetu
cvdc62_ignitionsummaryrows_x	Zapaľovanie – Nespracované súhrnné údaje pre zbernicu CAN
cvdc62_ignitionsummaryrows_x	Zapaľovanie – Súhrnné údaje
cvdc62_ignitionsummaryrows_x	Forma cesty (typ triedy cesty CBZ) pri zmene/pridaní počtu hodnôt
cvdc62_ignitionsummaryrows_x	Poloha prevodovky zo zbernice CAN
cvdc62_ignitionsummaryrows_x	Zmena stavu ADAS
cvdc62_ignitionsummaryrows_x	Stav otvorenia dverí vodiča zo zbernice CAN
cvdc62_ignitionsummaryrows_x	stav otvorenia dverí spolujazdca zo zbernice CAN
cvdc62_ignitionsummaryrows_x	stav otvorenia ľavých zadných dverí zo zbernice CAN
cvdc62_ignitionsummaryrows_x	stav otvorenia pravých zadných dverí zo zbernice CAN
cvdc62_ignitionsummaryrows_x	Stav otvorenia veka batožinového priestoru zo zbernice CAN
cvdc62_ignitionsummaryrows_x	Stav otvorenia výklopných dverí batožinového priestoru zo zbernice CAN
cvdc62_ignitionsummaryrows_x	Poloha okna vodiča zo zbernice CAN
cvdc62_ignitionsummaryrows_x	Poloha okna spolujazdca zo zbernice CAN
cvdc62_ignitionsummaryrows_x	Poloha zadného okna na strane spolujazdca zo zbernice CAN
cvdc62_ignitionsummaryrows_x	Poloha zadného okna na strane vodiča zo zbernice CAN
cvdc62_ignitionsummaryrows_x	stav otvorenia kapoty zo zbernice CAN
cvdc62_ignitionsummaryrows_x	Stav otvorenia veka batožinového priestoru s viacerými prístupmi
cvdc62_ignitionsummaryrows_x	Stav motora
cvdc62_ignitionsummaryrows_x	Požiadavka na chladenie v reakcii na vstupy vodiča a logiku klimatizácie
cvdc62_ignitionsummaryrows_x	Požiadavka na kúrenie v reakcii na vstupy vodiča a logiku klimatizácie
cvdc62_ignitionsummaryrows_x	Stav tempomatu
cvdc62_ignitionsummaryrows_x	Hodnota počítadla kilometrov pre zber dát
cvdc62_ignitionsummaryrows_x	Toto pole poskytuje úplnú časovú pečiatku UTC, rozdelenú na jej základné časti: rok, mesiac, deň, hodiny, minúty, sekundy a milisekundy.
cvdc62_ignitionsummaryrows_x	Časový posun voči UTC
cvdc62_adasfullhandsfreetime_r	ADAS – Čas v bezdotykovom režime v sekundách
cvdc62_adaslimitedmodetime_r	ADAS – Čas v obmedzenom režime v sekundách
cvdc62_adasstandbytime_r	ADAS – Čas v pohotovostnom režime v sekundách
cvdc62_lastoilchangedatetimer_r	Podrobnosti o dátume a čase poslednej výmeny oleja
cvdc62_lastoilchangedatetimer_utcoffset_r	Podrobnosti o posune dátumu a času voči UTC pri poslednej výmene oleja

cvdc62_lastrefueledatetime_r	Podrobnosti o dátume a čase posledného tankovania
cvdc62_lastrefueledatetime_utcoffset_r	Podrobnosti o posune dátumu a času voči UTC pri poslednom tankovaní
cvdc62_previousignitionenddatetime_r	Podrobnosti o dátume a čase ukončenia predošlého cyklu zapalovania
cvdc62_previousignitionenddatetime_utcoffset_r	Podrobnosti o posune dátumu a času voči UTC pri ukončení predošlého cyklu zapalovania
cvdc62_remotestartdatetime_r	Podrobnosti o dátume a čase diaľkového štartu
cvdc62_remotestartdatetime_utcoffset_r	Podrobnosti o posune dátumu a času voči UTC pri diaľkovom štarte
cvdc62_soakduration_r	Trvanie nasiaknutia
cvdc62_warmupduration_r	Trvanie zahrievania
cvdc62_bootcycleid_x	ID cyklu zavedenia
cvdc62_citydrivingtime_r	Čas jazdy v meste v sekundách
cvdc62_highwaydrivingtime_r	Čas jazdy na diaľnici v sekundách
cvdc62_ignitioncycledistance_r	Vzdialenosť v tomto cykle zapalovania pri vypnutí zapalovania
cvdc62_ignitioncycleduration_r	Trvanie cyklu zapalovania v sekundách
cvdc62_ignitioncycleid_x	ID cyklu zapalovania
cvdc62_ignitioncycleph_r	Kilometre za hodinu v tomto cykle zapalovania pri vypnutí zapalovania
cvdc62_ignitionoffchrgstat_d3_dsply_r	Indikuje stav nabíjania
cvdc62_ignitionofflifecymde_d_actl_r	Signál CAN pre prepravný režim (CGEA) – signál pre neelektrické vozidlá
cvdc62_ignitionoffrgentrip_l_dsply_r	Obnovená vzdialenosť dosiahnutá rekuperovanou energiou počas jazdy: vzdialenosť prejdená na energiu z rekuperačného brzdenia obnovenú počas jazdy
cvdc62_ignitionofftire_press_placrd_frnt_r	Tlak v predných pneumatikách podľa štítka
cvdc62_ignitionofftire_press_placrd_rear_r	Tlak v zadných pneumatikách podľa štítka
cvdc62_lastoilchangeodometermastervalue_r	Hodnota počítadla kilometrov pri poslednej výmene oleja
cvdc62_lastrefuelodometermastervalue_r	Hodnota počítadla kilometrov pri poslednom tankovaní
cvdc62_netenergyconsumed_r	Čistá spotrebovaná energia vo watthodinách: začiatok BattTrac2_E_Avail – koniec BattTrac2_E_Avail
cvdc62_oilchangeecyclecount_r	Počet cyklov výmeny oleja
cvdc62_oilchangeflag_r	Príznak výmeny oleja
cvdc62_parkidlist_x	ID cyklu zapalovania
cvdc62_refuelcyclecount_r	Počet cyklov výmeny oleja
cvdc62_refuelflag_r	Príznak výmeny oleja
cvdc62_remotestartairamb_te_actlfilt_r	Teplota okolia pri diaľkovom štarte
cvdc62_remotestartcabnamb_te_actl_r	Teplota v kabíne pri diaľkovom štarte
cvdc62_remotestartengclnt_te_actl_r	Teplota chladiacej kvapaliny motora pri diaľkovom štarte
cvdc62_tripidlist_x	ID cyklu zapalovania
cvdc62_ipwenbl_b_stat_r	Stav povolenia inteligentného napájania – aktualizovaný názov signálu
cvdc62_uceend_d_stat_r	Stav udalosti UCE inteligentného napájania – aktualizovaný názov signálu
cvdc62_battchrgin_e_actl_r	Energetický vstup do nástennej nabíjačky (EVSE) – aktualizovaný názov signálu
cvdc62_battchrgout_e_actl_r	Energetický výstup z nástennej nabíjačky (EVSE) – aktualizovaný názov signálu
cvdc62_dcdcuh_i_actl_r	Použitie prúdu meniča DC-DC pre riadenie energie
cvdc62_chrgcordlck_d_stat_x	Stav zámku nabíjacieho kábla
cvdc62_engoillvlwarn_d_rq1_x	Požiadavka na zobrazenie výstrah súvisiacich s hladinou motorového oleja.
cvdc62_invehicleresettype_x	Identifikátor na indikáciu resetu Brand Connect alebo hlavného resetu v rámci vozidla
cvdc62_resetmessagetypex_x	Identifikátor na indikáciu typu správy o resete
cvdc62_resetnotificationtype_x	Identifikátor na indikáciu typu oznámenia o resete
cvdc62_vedsprmdiroff_an_lthcd_r	Indikuje primárny smer sily (PDOF) vypočítaný počas nehody
cvdc62_vedsroll_an_lthcd_r	Indikuje uhol naklonenia vozidla zachytený počas nehody
cvdc62_nmmdatalength_r	Dĺžka riadkov, ktoré obsahujú NMM dáta z viacerých ECU
cvdc62_battulochrghyb_b_rq_x	BCM prenáša tento signál do PCM vozidla HEV, aby od VN systému požadoval nabitie NN akumulátora
cvdc62_batt_lo_soc_b_x	Indikuje, či je aktívne zníženie záťaže kvôli stavu nabitia 12 V akumulátora
cvdc62_chrgcordlck_b_stat_x	Odosieľa funkciu odomknutia
cvdc62_keyoffmd_e_actl_x	Používa sa na minimalizáciu vybitia akumulátora, keď je vozidlo vypnuté, informovaním ECU, kedy prejsť do rôznych stavov nízkej spotreby
cvdc62_ptwakereas_d_stat_x	Dôvod pre BCM na aktiváciu linky hardvérového budenia káblom do PCM
cvdc62_vehonctl_d_stat_x	ISPR vypnuté/zapnuté alebo neznáme
cvdc62_vehonsrc2_d_stat_x	Indikuje, ktorá funkcia má kontrolu nad zbernicou RunStart
cvdc62_vehonsrc_d_stat_x	Indikuje, ktorá funkcia má kontrolu nad zbernicou RunStart
cvdc62_becmdata_battchrgislt_n_b_falt_x	Indikuje, či existuje porucha detekcie izolácie
cvdc62_battchrgmde_d_actl_x	Režim nabíjania vysokonapäťového akumulátora. Vytvorené pre nabíjanie jednosmerným prúdom v Číne. Používa sa na komunikáciu s EVSE ohľadom režimu nabíjania akumulátora
cvdc62_battchrgovrcurnt_b_falt_x	Stav výstrahy príliš vysokého nabíjacieho prúdu akumulátora. Nastaví sa, keď je nabíjací prúd vysokonapäťového akumulátora počas určitého obdobia vyšší ako požadovaný nabíjací prúd
cvdc62_battchrgtrgtevnt_b_stat_x	BECM použije tento signál na identifikáciu udalosti prebudenia po dosiahnutí cieľa nabíjania

cvdc62_batttracchrgsustn_b_rq_x	BECM používa tento signál na udržanie napájania modulov HEV, ktoré sú potrebné na podporu nabíjania VN trakčného akumulátora počas pripojenia
cvdc62_batttracdcfstsustn_b_rq_x	BECM použije tento signál na požiadanie, aby podporné moduly zostali aktívne a komunikovali cez CAN počas rýchleho nabíjania jednosmerným prúdom
cvdc62_batttracdcddis_b_rq_x	Príkaz od BECM na deaktiváciu meniča DC-DC
cvdc62_batttrachazrd_d_stat_x	BECM hlásil riziko tepelnej vodivosti akumulátora
cvdc62_batttrachvilopen_b_stat_x	Indikuje stav blokovania vysokého napätia (HVIL) v rámci trakčného akumulátora
cvdc62_becmdata_batttracperf_pc_dsply_r	Indikuje technický stav akumulátora
cvdc62_batttracteevnt_b_stat_x	BECM použije tento signál na identifikáciu udalosti prebudenia pri tepelnej zmene VN akumulátora
cvdc62_batttracvrtock_b_rq_x	Tento signál má indikovať požiadavku na vytvorenie virtuálneho stavu otvoreného obvodu na hlavnej vysokonapäťovej zbernici pre resetovanie napätia otvoreného obvodu
cvdc62_dcdculo_u_actl_r	Napätie nízkonapäťovej zbernice, ako ho vidí menič DC-DC
cvdc62_pwsrcludcnnt_b_stat_x	Stav výstupného pripojenia 12 V zdroja energie
cvdc62_pwsrculo_i_actl_r	Skutočný prúd generovaný 12 V zdrojom energie
cvdc62_koldatapairdatalist_x	Dáta prijaté z aplikácie na správu energie. Toto bude indikovať typ odosielaných dát
cvdc62_koldatapairdatalist_x	Toto bude indikovať typ odosielaných dát
cvdc62_koldatapairdatalist_x	Dáta prijaté z aplikácie na správu energie
cvdc62_gridsrv02_d_stat_x	Aktualizovaný signál na indikáciu stavu sieťovej služby
cvdc62_battchrgrtgtsoc_d_rq_x	Cieľový stav nabitia, pri ktorom má BECM prebudieť vozidlo, aby HPCM mohol vykonávať funkcie PEPC
cvdc62_battdchrg_e_actlmntr_r	Označuje čistú spotrebu elektrickej energie z vysokonapäťového akumulátora, teda výstupná elektrická energia mínus vstupná elektrická energia, ale bez energie z elektrickej siete, ktorá nie je ovplyvnená prevádzkovým režimom vozidla.
cvdc62_battfdbck_e_actlmntr_r	Označuje spätnú energiu vyprodukovanú pri rolovaní alebo brzdení vozidla
cvdc62_batttracdrvsustn_b_rq_x	HPCM použije tento signál na udržanie modulov potrebných na podporu úpravy VN akumulátora pred jazdou počas pripojenia
cvdc62_cabindrvsustn_b_rq_x	HPCM použije tento signál na udržanie modulov potrebných na podporu predbežnej úpravy v kabíne pred jazdou
cvdc62_htrncnctpwr_b_stat_x	Stav HPCM týkajúci sa výstupu povolenia napájania stykača
cvdc62_htrndcdcds_b_rq_x	Voľba HPCM na deaktiváciu meniča DC-DC
cvdc62_htrnhvilstate_d_stat_x	Indikuje stav blokovania vysokého napätia (HVIL) meniča pre aktuálny cyklus napájania
cvdc62_preconductv_b_actl_x	Keď je aktívna predbežná úprava nabíjania, tento signál indikuje, že úprava pred jazdou je aktívna na pripojených vozidlách na základe času ďalšieho použitia (NUT)
cvdc62_precondbatt_b_actl_x	Indikuje, že predbežná úprava akumulátora je aktívna, čo má za cieľ ohriať/ochladiť akumulátor na optimálnu prevádzkovú teplotu počas pripojenia s nastaveným časom ďalšieho použitia (NUT)
cvdc62_trnrrng_d_rq_x	Stav polohy prevodovky
cvdc62_ulobatttransfer_d_stat_x	Tento signál indikuje stav prenosu energie z VN do NN akumulátora, ktorý je potrebný kvôli dlhodobému parkovaniu
cvdc62_ulobatttrnsfrsustn_b_rq_x	Tento signál indikuje požiadavku, aby potrebné moduly zostali aktívne a funkčné na podporu prenosu energie z VN do NN akumulátora. Prenos energie je potrebný kvôli dlhodobému parkovaniu
cvdc62_dcdcon_b_rq_x	Príkaz z VSC na zapnutie meniča DC-DC
cvdc62_bpedmove_d_actl_x	Indikuje prítomnosť a povahu pohybu brzdového pedála
cvdc62_chrgportdctemx_b_falt_x	Stav výstrahy prehriatia jednosmerného nabíjacieho portu
cvdc62_chrgportdropen_b_stat_x	Tento signál vám oznámi, či je alebo nie je otvorený kryt nabíjacieho portu
cvdc62_chgravailevnt_b_stat_x	BCCM použije tento signál na identifikáciu udalosti prebudenia pri zmene dostupného výkonu nabíjačky
cvdc62_chgrdcovrcurrnt_b_falt_x	Predstavuje stav nadprúdu, keď je výstupný prúd EVSE väčší ako prúd požadovaný akumulátorom
cvdc62_chgrdcovrvolt_b_falt_x	Signál poruchy predstavujúci stav prepätia jednosmerného prúdu
cvdc62_chgrs2switch_b_stat_x	Stav prepínača S2
cvdc62_plgstatevnt_b_stat_x	BCCM použije tento signál na identifikáciu udalosti prebudenia pri zmene stavu zástrčky
cvdc62_datamntsrustn_b_rq_x	TCU použije tento signál na udržanie modulov potrebných na získanie údajov z monitorovania údajov
cvdc62_ptwakeupactv1_b_rq_x	Toto je požiadavka z modulu CPP na modul riadenia karosérie, aby sa aktivovalo hardvérové budenie PCM káblom.
cvdc62_stepincomp_an_est_r	HSCAN signál pre kompenzovaný uhol pastorka riadenia
cvdc62_dispglbcclkadj_b_rq_x	Signál na indikáciu, že požiadavka na úpravu času na multifunkčnom displeji (MFD) je aktívna
cvdc62_xev_disp_timestamp_s	Požiadavka vodiča cez multifunkčný displej (MFD) na čas
cvdc62_xev_glbl_timestamp_s	Indikuje časovú pečiatku pre podriadené hodiny
cvdc62_vehptch_an_actl_r	Vypočítaná hodnota uhla sklonu karosérie vozidla
cvdc62_routingid_r	Parameter vyplnený ECG pre platformu monitorovania údajov
cvdc62_preconditioningduration_r	Uveďte, ako dlho chce používateľ, aby predbežná úprava trvala vo vozidle
cvdc62_maxlongitudinalacceleration_r	Maximálne spomalenie (brzdenie) alebo zrýchlenie
cvdc62_dischargelimit_r	Indikuje energetický limit na zastavenie udalosti pri vybijaní (týka sa signálu UceDchrgMx_E_Actl CAN)

cvdc62_acmx_i_dsply_r	Koncový bod globálneho HMI posúvača pre maximálny striedavý prúd
cvdc62_chrgglblacrcmd_pc_dsplylist_r	Odporúčaný stav nabitia striedavým prúdom
cvdc62_chrgglblac_i_mx_r	Zákazníkom zvolený predvolený maximálny prúd pri nabíjaní striedavým prúdom a nie na uloženom mieste
cvdc62_chrgglblacrcmd_pc_dsplylist_r	Odporúčaný stav nabitia jednosmerným prúdom
cvdc62_chrgglblac_pw_mx_r	Zákazníkom zvolený predvolený maximálny výkon pri nabíjaní jednosmerným prúdom
cvdc62_chrgglblid_no_actllylist_r	ID používané na koordináciu delenia HMI medzi signály a hodnoty
cvdc62_chrgglblrcmd_i_dsplylist_r	Odporúčaný prúd
cvdc62_chrgglblrcmd_pw_dsplylist_r	Odporúčaný výkon
cvdc62_chrgglblsocac_pc_mx_r	Zákazníkom zvolený predvolený cieľový stav nabitia pri nabíjaní striedavým prúdom
cvdc62_chrgglblsocdc_pc_mx_r	Zákazníkom zvolený predvolený cieľový stav nabitia pri nabíjaní jednosmerným prúdom
cvdc62_chrg_i_dsply_r	Aktuálny nabíjací prúd zobrazený zákazníkovi
cvdc62_chrg_pw_dsply_r	Aktuálny nabíjací výkon zobrazený zákazníkovi
cvdc62_chrg_u_dsply_r	Aktuálne nabíjacie napätie zobrazené zákazníkovi
cvdc62_chrg_v_dsply_r	Aktuálna rýchlosť nabíjania zobrazená zákazníkovi
cvdc62_dcmx_pw_dsply_r	Koncový bod globálneho HMI posúvača pre maximálny výkon jednosmerného prúdu
cvdc62_ofbchrgglblacmx_i_rqlist_r	Požiadavka na globálny maximálny limit (striedavého) prúdu pre pokročilé nastavenia nabíjania mimo vozidla
cvdc62_ofbchrgglblacmx_pw_rqlist_r	Požiadavka na maximálny limit výkonu (jednosmerného prúdu) pre pokročilé nastavenia nabíjania mimo vozidla
cvdc62_ofbchrgsetupdate_b_rqlist_r	Požiadavka na aktualizáciu pokročilých nastavení nabíjania mimo vozidla
cvdc62_ofbchrgsocacmx_pc_rq_r	Požiadavka na globálny cieľový stav nabitia striedavým prúdom pre pokročilé nastavenia nabíjania mimo vozidla
cvdc62_ofbchrgsocdcmx_pc_rq_r	Požiadavka na globálny cieľový stav nabitia jednosmerným prúdom pre pokročilé nastavenia nabíjania mimo vozidla
cvdc62_energyconsumptiondata_chrg_v_dsply_r	Aktuálna rýchlosť nabíjania (pridaný dojazd za jednotku času) zobrazená zákazníkovi
cvdc62_battfdbckdta_e_actlmntr_r	Označuje spätnú energiu vyprodukovanú pri rolovaní alebo brzdení vozidla
cvdc62_becmdiddata_moduleiddatalist_x	Obsahuje informácie o adrese DID na module, Opis DID, Názov modulu
cvdc62_becmdiddata_moduleiddatalist_x	Adresa DID na module
cvdc62_becmdiddata_moduleiddatalist_x	Opis DID
cvdc62_becmdiddata_moduleiddatalist_x	Názov modulu
cvdc62_becmdiddata_moduleiddatalist_x	Informácie o konfigurácii DID
cvdc62_becmdiddata_moduleiddatalist_x	Obsahuje dekodovaný názov signálu DID
cvdc62_becmdiddata_moduleiddatalist_x	Obsahuje dekodovanú hodnotu signálu DID
cvdc62_inservicetrigger_x	Ovláda spúšťače cloudu IVSU, keď je vozidlo v servise
cvdc62_dischargestatusdata_dchrgstat_d_dsply_x	Zobrazenie stavu vybíjania
cvdc62_buckledseats_r	Počet sedadiel so zapnutým pásom
cvdc62_bufferedbatterdata_x	Údaje o akumulátore vo vyrovnávacej pamäti pre udalosť
cvdc62_bufferedbatterdataorder_r	Číselné poradie údajov vo vyrovnávacej pamäti odoslaných v tejto dávke
cvdc62_chargingstatus_x	Stav funkcie nabíjania
cvdc62_occupiedseats_r	Počet obsadených sedadiel
cvdc62_streamingbatterydata_x	Udalosť TP streamuje údaje o akumulátore od poslednej správy
cvdc62_streamingbatterydataorder_r	Číselné poradie streamovaných údajov odoslaných v tejto dávke
cvdc62_towingstatus_x	Stav ťahania
cvdc62_tmc_processing_category_x	Kategória čistenia aplikovaná TMC v čase, keď bola spracovaná táto konkrétna správa
cvdc62_accumulatedmiles_v2_r	Míle akumulované spotrebou paliva za toto obdobie – odvodená hodnota
cvdc62_totalalloweddistance_r	celková povolená vzdialenosť
cvdc62_totalallowedtime_r	celkový povolený čas
cvdc62_totalcapabledistance_r	celková dosiahnuteľná vzdialenosť
cvdc62_totalcapabletime_r	celkový dosiahnuteľný čas
cvdc62_totalhandsoffdistance_r	celková vzdialenosť bez držania volantu
cvdc62_totalhandsofftime_r	celkový čas bez držania volantu
cvdc62_totalhandsondistance_r	celková vzdialenosť s držaním volantu
cvdc62_totalhandsontime_r	celkový čas s držaním volantu v sekundách
cvdc62_trip_time_r	celkový čas od zapnutia po vypnutie zapalovania v sekundách
cvdc62_constant_r	Konfigurovateľná konštantná hodnota odstupe cez balík funkcií CVFMA
cvdc62_total_time_r	Celkový čas medzi začiatkom a koncom odstupe
cvdc62_duration_limit_r	Konfigurovateľná hodnota limitu trvania odstupe cez balík funkcií CVFMA
cvdc62_cmbbobjdistlong_l_actl_r	Signál je určený na meranie vzdialenosti k objektu vpredu v metroch. Pozdĺžna vzdialenosť od prednej stredovej línie hostiteľského vozidla k objektu CMbB. Keď neexistuje hrozba kolízie identifikovaná CMbB, tento signál oznámi „NoDataExists“ (neexistujú žiadne údaje).
cvdc62_dasattentwarn_d_dsply_x	Zobrazenie výstrahy pozornosti DAS získané z DasAttentWarn_D_Dsply
cvdc62_drvattentzone_d_stat_x	Zóna pozornosti vodiča získaná z DrvAttentZone_D_Stat
cvdc62_tmclifecycmode_x	Signál CAN pre režim životného cyklu vozidla, napr. továrenský režim, prepravný režim atď. (CGEA), signál CAN pre prepravný režim (CGEA) – signál pre neelektrické vozidlá, signál CAN pre prepravný režim (rovnaký pre C1MCA a CGEA)

cvdc62_tmcgroupid_x	Informácie o ID skupiny TMC
cvdc62_otapayload_x	Šifrovaný bajtový dátový obsah obsahujúci informácie o sťahovaní vo vozidle vrátane názvu, verzie a URL.
cvdc62_batthivoltgrltn_d_type_x	Vozidlo BEV/PHEV v súlade s predpismi o type akumulátora
cvdc62_batttraccarbdtl_pc_act_r	Odhadovaná odchýlka technického stavu (SOH) podľa Kalifornskej rady pre zdroje ovzdušia (CARB) od cieľa zákonnej doživotnej záruky
cvdc62_batttraccarbnit_e2_rsrv_r	Počiatočná rezervná energia vysokonapätového akumulátora podľa Kalifornskej rady pre zdroje ovzdušia (CARB)
cvdc62_batttraccarbrmng_e2_rsrv_r	Zostávajúca rezervná energia vysokonapätového akumulátora podľa Kalifornskej rady pre zdroje ovzdušia (CARB)
cvdc62_batttraccarb_pc_actl_r	Skutočné percento energie vysokonapätového akumulátora podľa Kalifornskej rady pre zdroje ovzdušia (CARB)
cvdc62_batttraccarb_pc_dsply_r	Percento energie vysokonapätového akumulátora podľa predpisov Kalifornskej rady pre zdroje ovzdušia (CARB) na zobrazenie zákazníkovi
cvdc62_batttraccarb_pc_est_r	Odhad percenta energie vysokonapätového akumulátora podľa predpisov Kalifornskej rady pre zdroje ovzdušia (CARB)
cvdc62_batttracepadelta_pc_act_r	Odhadovaná odchýlka stavu certifikovanej energie (SOCE) podľa agentúry na ochranu životného prostredia (EPA) od cieľa zákonnej doživotnej záruky
cvdc62_batttrachlthcarb_d2_st_x	Technický stav vysokonapätového akumulátora pre energiu podľa Kalifornskej rady pre zdroje vzduchu (CARB)
cvdc62_batttrachlthsoce_d_st_x	Technický stav vysokonapätového akumulátora pre stav certifikovanej energie (SOCE)
cvdc62_batttracinitsrv_b_st_x	Stav, ktorý informuje modul, že počiatočná energetická rezerva je podporovaná
cvdc62_batttraclifeused_pc_est_r	Percento využitia vysokonapätového akumulátora zo stanovenej životnosti
cvdc62_batttraclstupdt_b_stat_x	Stav platnosti výpočtu vzdialenosti od poslednej aktualizácie
cvdc62_batttraclstupdt_l2_dspl_r	Vzdialenosť prejdená od dokončenia výpočtu poslednej aktualizácie technického stavu (SOH) na zobrazenie
cvdc62_batttracperfvld_b_st_x	Príznak, ktorý informuje ostatné moduly, že zobrazená hodnota je platná.
cvdc62_batttracpwn_te_mx_r	Maximálna teplota vysokonapätového akumulátora pri zapnutej pohonnej jednotke
cvdc62_batttracrmngersrv_b_st_x	Stav, ktorý informuje modul, že zostávajúca energetická rezerva je podporovaná
cvdc62_batttracsocedelt_pc_act_r	Odhadovaná odchýlka stavu certifikovanej energie (SOCE) podľa rámca Európskej únie EU7 od cieľa zákonnej doživotnej záruky
cvdc62_batttracsoceinit_e_rsrv_r	Počiatočná rezervná energia stavu certifikovanej energie (SOCE) vysokonapätového akumulátora
cvdc62_batttracsocermng_e_rsrv_r	Zostávajúca rezervná energia stavu certifikovanej energie (SOCE) vysokonapätového akumulátora
cvdc62_batttracsoce_pc_actl_r	Skutočné percento stavu certifikovanej energie (SOCE) vysokonapätového akumulátora
cvdc62_batttracsoce_pc_dsply_r	Percento stavu certifikovanej energie (SOCE) vysokonapätového akumulátora na zobrazenie zákazníkovi
cvdc62_batttracsoce_pc_est_r	Odhad percenta stavu certifikovanej energie (SOCE) vysokonapätového akumulátora
cvdc62_batttrachthrpnt_ah_actl_r	Priepustnosť vysokonapätového akumulátora v ampérhodinách
cvdc62_batttracube_e_actl_r	Tento signál poskytuje využiteľnú energiu vysokonapätového akumulátora, ktorá je dostupná na výpočet technického stavu
cvdc62_vehchrgrmx_pw_dsply_r	Maximálny nabíjaci výkon EVSE a vozidla
cvdc62_keyvaluepairsstring_x	Mapa obsahujúca dodatočné parametre na odoslanie spolu s aktualizáciou softvéru.
cvdc62_wifirequired_x	Informuje IVSUOTA, aby sa zobrazil a získal súhlas na stiahnutie aktualizácie pomocou Wi-Fi
cvdc62_plugsessionid_r	Systémom (ECG) generovaný jedinečný identifikátor pre jednu reláciu pripojenia.
cvdc62_totalenergyadded_r	Celková energia pridaná z nabíjačky do vozidla pre konkrétnu reláciu pripojenia.
cvdc62_truc_mission_latitudedecimaldegrees_r_3	Tento stĺpec indikuje orezanú hodnotu presnej zemepisnej šírky kombináciou stupňov, minút a desatinných minút zemepisnej šírky aj zemepisnej dĺžky spolu s ich príslušnými orientáciami.
cvdc62_truc_mission_longitudedecimaldegrees_r_3	Tento stĺpec indikuje orezanú hodnotu presnej zemepisnej dĺžky kombináciou stupňov, minút a desatinných minút zemepisnej šírky aj zemepisnej dĺžky spolu s ich príslušnými orientáciami.
cvdc62_truc_curr_onln_trffc_latitudedecimaldegrees_r	Tento stĺpec indikuje aktuálne orezané hodnoty presnej polohy zemepisnej šírky v desatinnom tvare z online GPS informácií o premávke
cvdc62_truc_curr_onln_trffc_longitudedecimaldegrees_r	Tento stĺpec indikuje aktuálnu orezanú presnú polohu zemepisnej dĺžky v desatinnom tvare z online GPS informácií o premávke
cvdc62_truc_desti_onln_trffc_latitudedecimaldegrees_r	Tento stĺpec indikuje cieľové orezané hodnoty presnej polohy zemepisnej šírky v desatinnom tvare z online GPS informácií o premávke
cvdc62_truc_desti_onln_trffc_longitudedecimaldegrees_r	Tento stĺpec indikuje cieľové orezané hodnoty presnej polohy zemepisnej dĺžky v desatinnom tvare z online GPS informácií o premávke
cvdc62_truc_shiftedgpsinfov2_latdecmddeg_r_3	Tento stĺpec indikuje orezané hodnoty presnej zemepisnej šírky kombináciou častí stupňov pred desatinnou čiarkou, častí stupňov za desatinnou čiarkou a znamienka
cvdc62_truc_shiftedgpsinfov2_longdecmddeg_r_3	Tento stĺpec indikuje orezané hodnoty presnej zemepisnej dĺžky kombináciou častí stupňov pred desatinnou čiarkou, častí stupňov za desatinnou čiarkou a znamienka
cvdc62_truc_unshiftedgpsinfov2_latdecmddeg_r_3	Tento stĺpec indikuje orezané hodnoty presnej zemepisnej šírky kombináciou častí stupňov pred desatinnou čiarkou, častí stupňov za desatinnou čiarkou a znamienka
cvdc62_truc_unshiftedgpsinfov2_longdecmddeg_r_3	Tento stĺpec indikuje orezané hodnoty presnej zemepisnej dĺžky kombináciou častí stupňov pred desatinnou čiarkou, častí stupňov za desatinnou čiarkou a znamienka

cvdc62_truc_vehposdata_shiftedgpsinfov2_latdecmd	Tento stĺpec indikuje orezané hodnoty presnej zemepisnej šírky kombináciou časti stupňov pred desatinnou čiarkou, časti stupňov za desatinnou čiarkou a znamienka
cvdc62_truc_vehposdata_shiftedgpsinfov2_longdecmd	Tento stĺpec indikuje orezané hodnoty presnej zemepisnej dĺžky kombináciou časti stupňov pred desatinnou čiarkou, časti stupňov za desatinnou čiarkou a znamienka
cvdc62_truc_vehposdata_unshiftedgpsinfov2_latdecmd	Tento stĺpec indikuje orezané hodnoty presnej zemepisnej šírky kombináciou časti stupňov pred desatinnou čiarkou, časti stupňov za desatinnou čiarkou a znamienka
cvdc62_truc_vehposdata_unshiftedgpsinfov2_longdecmd	Tento stĺpec indikuje orezané hodnoty presnej zemepisnej dĺžky kombináciou časti stupňov pred desatinnou čiarkou, časti stupňov za desatinnou čiarkou a znamienka
cvdc62_functiondata_x_3	Správa špecifickej funkcie na základe špecifického protosúboru pre aplikáciu funkcií FTCP, napr. LockCommand (príkaz na zamknutie) LockCommandResponse (odpoveď na príkaz na zamknutie) [Aplikácie] OnlineTrafficQuery (dotaz na online informácie o premávke) OnlineTrafficQueryResponse (odpoveď na dotaz na online informácie o premávke), napr. upozornenie o poskytovaní [Poskytovanie SPCM – CCS RVCM]
cvdc62_actionstatus_x_3	Stav akcie
cvdc62_executionstatus_x_3	Stav vykonania skriptu
cvdc62_scriptaction_x_3	Akcia administratívnej kontroly požadovaná v tomto príkaze buď na spustenie, zastavenie alebo reštartovanie skriptu.
cvdc62_scriptactionerror_x_3	Chybové kódy sa majú vyplniť iba vtedy, keď je stav FAILED (neúspešné)
cvdc62_scriptdata_x_3	Nastaviť, keď sú dáta typu float, double, bajty, reťazec, podpísané a nepodpísané celé číslo, boolean
cvdc62_metdta_alertid_x_3	metadáta pre upozornenie kolekcie skriptov, ktoré poskytujú ID upozornenia
cvdc62_metdta_lyot_ver_x_3	metadáta pre upozornenie kolekcie skriptov, ktoré poskytujú verziu rozloženia skriptu
cvdc62_metdta_info_x_3	metadáta pre upozornenie kolekcie skriptov, ktoré poskytujú informácie o skripte
cvdc62_metdta_alert_ts_x_3	metadáta pre upozornenie kolekcie skriptov, ktoré poskytujú časovú pečiatku skriptu
cvdc62_scriptid_x_3	metadáta pre upozornenie kolekcie skriptov, ktoré poskytujú ID skriptu
cvdc62_metdta_alert_type_x_3	metadáta pre upozornenie kolekcie skriptov, ktoré poskytujú typ upozornenia, pre ktorý bol skript vytvorený
cvdc62_diagnostic_req_t_dta_from_cloud_x	dáta diagnostickej požiadavky na odoslanie do cieľovej ECU
cvdc62_diagnostic_st_c	Stav, keď TCU vydá diagnostickú požiadavku na cieľovú ECU
cvdc62_trgt_ecu_d	ID cieľovej ECU, na ktorú sa má diagnostická požiadavka odoslať
cvdc62_diagnosticrespondedata_x	Cieľová ECU, na ktorú sa má odoslať diagnostická požiadavka RDR
cvdc62_diagnosticrespondedata_x	Cieľová ECU, na ktorú sa má diagnostická požiadavka odoslať
cvdc62_diagnosticrespondedata_x	dáta diagnostickej požiadavky RDR na odoslanie do cieľovej ECU
cvdc62_diagnostic_req_t_statuse_r	Typ stavu diagnostickej požiadavky
cvdc62_carmon_diag_resp_data_x_3	dáta diagnostickej požiadavky na odoslanie do cieľovej ECU
cvdc62_carmon_diag_resp_data_x_3	Cieľová ECU, na ktorú sa má diagnostická požiadavka odoslať
cvdc62_carmon_diag_resp_data_x_3	dáta diagnostickej požiadavky, ktoré sa odoslali ako súčasť požiadavky
cvdc62_carmon_diag_resp_data_x_3	Typ stavu diagnostickej požiadavky
cvdc62_carmon_diag_resp_data_x_3	ID cieľovej ECU
cvdc62_carmon_sgnl_resp_data_x_3	prúd bajtov predstavujúci signálne dáta
cvdc62_carmon_sgnl_resp_data_x_3	Enumerácia na indikáciu, či je signálny token vypočítaný alebo nie
cvdc62_carmon_sgnl_resp_data_x_3	Signálny token by mal byť vyplnený
cvdc62_carmon_sgnl_resp_data_x_3	Názov signálu
cvdc62_dvdfunction_x_3	požadovaná šírka pásma povolená pre funkciu
cvdc62_dvdfunction_x_3	Cloud nastaví toto, ak by sa mali zbierať DTC
cvdc62_dvdfunction_x_3	Cieľová ECU, na ktorú sa má diagnostická požiadavka odoslať
cvdc62_dvdfunction_x_3	dáta diagnostickej požiadavky na odoslanie do cieľovej ECU
cvdc62_dvdfunction_x_3	ID cieľovej ECU pre diagnostické dáta
cvdc62_dvdfunction_x_3	Metadáta o signále
cvdc62_dvdfunction_x_3	Dĺžka signálu
cvdc62_dvdfunction_x_3	ID správy
cvdc62_dvdfunction_x_3	Signálny token
cvdc62_dvdfunction_x_3	Názov signálu
cvdc62_dvdfunction_x_3	Počiatkový bit signálu
cvdc62_dvdfunction_x_3	Enumerácia na definovanie typu spúšťača
cvdc62_dvdfunction_x_3	Všetky matematické výrazy, ktoré treba splniť pre trvanie v sekundách
cvdc62_dvdfunction_x_3	Podmienky vyhodnocovania matematických výrazov
cvdc62_dvdfunction_x_3	Parametre operandu matematického výrazu Carmon
cvdc62_dvdfunction_x_3	ID DID
cvdc62_dvdfunction_x_3	Dĺžka DID
cvdc62_dvdfunction_x_3	Počiatkový bit DID
cvdc62_dvdfunction_x_3	ID cieľovej ECU
cvdc62_dvdfunction_x_3	ID DTC
cvdc62_dvdfunction_x_3	Typ operandu
cvdc62_dvdfunction_x_3	Hodnota v bajtoch na vyplnenie, ak je operand VALUE (hodnota)
cvdc62_dvdfunction_x_3	Ak je to pravda, matematický výraz musí byť nepravdivý, aby bol spustený
cvdc62_dvdfunction_x_3	Enumerácia operátora
cvdc62_dvdfunction_x_3	Platí iba pre operátor Delta

cvdc62_dvdfuction_x_3	Celkový počet výrazov
cvdc62_dvdfuction_x_3	Čas v sekundách pre PERIODICKÝ typ udalosti (napr. 30 sekúnd). Cloud toto vyplní IBA pre PERIODICKÚ udalosť
cvdc62_dvdfuction_x_3	ID funkcie na jedinečnú identifikáciu funkcie
cvdc62_dvdfuction_x_3	ID kanála ECU
cvdc62_dvdfuction_x_3	Časový interval medzi každou po sebe nasledujúcou snímkou na CAN
cvdc62_dvdfuction_x_3	Cieľová ECU, ku ktorej je otvorený PARSED kanál
cvdc62_dvdfuction_x_3	TCU začne diagnostický proces s oneskorením (v minútach)
cvdc62_dvdfuction_x_3	Priorita ukladania pre funkciu pri ukladaní zhromaždených údajov do pamäte TCU
cvdc62_dvdfuction_x_3	Celkový počet súborov diagnostických údajov CARMON
cvdc62_dvdfuction_x_3	Celkový počet súborov signálnych údajov CARMON
cvdc62_dvdfuction_x_3	Celkový počet požiadaviek zákazníka, ktoré ECU spracovala
cvdc62_dvdfuction_x_3	Celkový počet predbežných podmienok CCS, ktoré ECU spracovala
cvdc62_dvdfuction_x_3	Používa sa na identifikáciu požiadavky entity CCS
cvdc62_dvdfuction_x_3	Používa sa na identifikáciu ID požiadavky CCS
cvdc62_dvdfuction_x_3	Používa sa na identifikáciu typu požiadavky CCS
cvdc62_function_stat_x_3	stav vytvárania, mazania alebo čítania funkcie. TCU vždy vyplní toto
cvdc62_function_stat_x_3	Chybové kódy vyplní TCU, keď DVDfunctionStatus (stav funkcie DVD) je FAILED (neúspešné)
cvdc62_function_stat_x_3	Opis chyby sa vyplní, keď DVDfunctionStatus (stav funkcie DVD) je FAILED (neúspešné)
cvdc62_function_stat_x_3	ID funkcie
cvdc62_channelid_r_3	ID kanála odpovede
cvdc62_responsesdatafromecu_x_3	Dáta odpovede v bajtoch
cvdc62_responseecuid_x_3	ID ECU odpovede
cvdc62_add_dvd_func_stat_x_3	Stav pridania funkcie DVD CARMON/PARSED/RDR
cvdc62_data_collection_err_x_3	Chybové kódy sa vyplnia iba vtedy, keď dataCollectionStatus (stav zberu údajov) je FAILED (neúspešné)
cvdc62_data_collection_stat_x_3	Stav zberu údajov CARMON/PARSED/RDR
cvdc62_delete_stat_x_3	Stav vymazania funkcie DVD
cvdc62_function_d_3	ID funkcie CARMON/RDR/PARSED
cvdc62_metadata_read_stat_x_3	Stav čítania metadát funkcie DVD
cvdc62_no_of_functions_processed_r_3	Počet funkcií, ktoré TCU spracovala
cvdc62_no_of_functions_requested_r_3	Počet funkcií, ktoré TCU spracovala
cvdc62_read_stat_x_3	Stav čítania detailov funkcie
cvdc62_tot_no_of_functions_r_3	Počet funkcií/ID funkcií odoslaných ako súčasť príkazu
cvdc62_tot_numb_of_functions_r_3	Celkový počet funkcií dostupných v TCU
cvdc62_add_dvd_function_err_c_3	Pridať chybový kód funkcie DVD
cvdc62_delete_dvd_function_err_c_3	Chybové kódy – vyplnia sa iba vtedy, keď deleteStatus (stav vymazania) je FAILED (neúspešné)
cvdc62_read_dvd_err_c_3	Chybové kódy pre čítanie detailov funkcie sa vyplnia iba vtedy, keď readStatus (stav čítania) je FAILED (neúspešné)
cvdc62_metadata_read_err_c_3	Chybové kódy pri čítaní metadát funkcie DVD sa vyplnia iba vtedy, keď metadataReadStatus (stav čítania metadát) je FAILED (neúspešné)
cvdc62_dvd_function_err_x_3	Chybový kód funkcie DVD
cvdc62_function_id_list_x_3	zoznam ID funkcií v pamäti TCU, ktoré sa majú získať alebo odstrániť z pamäte TCU
cvdc62_tot_num_of_diag_resp_data_r_3	celkový počet údajov DIAGDiagnosticResponseData
cvdc62_tot_num_of_sig_resp_data_r_3	celkový počet údajov SignalResponseData
cvdc62_parsedfunction_x_3	Údaje o funkcii PARSED
cvdc62_rawfunctionstatus_x_3	Stav vykonania funkcie PARSED RAW
cvdc62_dtasamplingtime_s	informácie o čase vzorkovania DTA
cvdc62_dtasamplingtime_utcoffset_r	informácie o časovom posune voči UTC v čase vzorkovania DTA
cvdc62_vin_d_3	
cvdc62_raw_payload_metadata_lighthouse_id_x	
cvdc62_fcs_flag_x	
cvdc62_com360_flag_x	
cvdc62_msg_metadata_msg_n	
cvdc62_msg_metadata_msg_typ_x	
cvdc62_did_id_x	
cvdc62_did_value_x	
cvdc62_did_type_x	
cvdc62_did_subfield_name_x	
cvdc62_vehicle_data_did_subfield_decoded_x	
cvdc62_direct_elevated_identifier_did_subfield_decoded_x	
cvdc62_direct_identifier_did_subfield_decoded_x	
cvdc62_driver_data_did_subfield_decoded_x	
cvdc62_geolocation_did_subfield_decoded_x	

cvdc62_indirect_identifier_did_subfield_decoded_x	
cvdc62_unit_of_measurement_x	
cvdc62_did_decoding_message_x_3	
cvdc62_did_subfield_start_bit_x	
cvdc62_did_subfield_occurrence_r	
cvdc62_classification_status_x	
cvdc62_ecu_ssds_part_num_c	
cvdc62_did_subfield_decoded_x	
cvdc62_ecuid_x	
cvdc62_drivingdtasecdpurptag_x	
cvdc62_locsecdpurptag_x	
cvdc62_primarypurposetag_x	
cvdc62_tagversion_x	
cvdc62_vehdtasecdpurptag_x	
cvdc62_consent_flag_x	
cvdc62_vehiclepositiondata_advancedshifted_latitude	časť za desatinnou čiarkou zemepisnej šírky v stupňoch
cvdc62_vehiclepositiondata_advancedshifted_longitude	časť za desatinnou čiarkou zemepisnej dĺžky v stupňoch
cvdc62_vehiclepositiondata_advancedunshifted_latitude	časť za desatinnou čiarkou zemepisnej šírky v stupňoch
cvdc62_vehiclepositiondata_advancedunshifted_longitude	časť za desatinnou čiarkou zemepisnej dĺžky v stupňoch
cvdc62_vehpos_common_threedimensionalestimatede	Indikuje trojrozmernú chybu v metroch riešenia polohy. Pozri GNSS správu „Kvalita polohy“
cvdc62_vehiclepositiondata_common_compassdirectio	Smer kompasu z modulu GPS
cvdc62_vehiclepositiondata_common_fixtype_x_3	Typ opravy z modulu GPS
cvdc62_vehiclepositiondata_common_heading_r_3	smerovanie v stupňoch z modulu GPS
cvdc62_vehiclepositiondata_common_meansealevelalt	priemerná nadmorská výška hladiny mora
cvdc62_vehiclepositiondata_commongpstimestamp_s	Informácie o časovej pečiatke GPS
cvdc62_truc_vehiclepositiondata_advancedshifted_latit	Tento stĺpec indikuje orezané hodnoty presnej zemepisnej šírky kombináciou časti stupňov pred desatinnou čiarkou, časti stupňov za desatinnou čiarkou a znamienka
cvdc62_truc_vehiclepositiondata_advancedshifted_long	Tento stĺpec indikuje orezané hodnoty presnej zemepisnej dĺžky kombináciou časti stupňov pred desatinnou čiarkou, časti stupňov za desatinnou čiarkou a znamienka
cvdc62_truc_vehiclepositiondata_advancedunshifted_la	Tento stĺpec indikuje orezané hodnoty presnej zemepisnej šírky kombináciou časti stupňov pred desatinnou čiarkou, časti stupňov za desatinnou čiarkou a znamienka
cvdc62_truc_vehiclepositiondata_advancedunshifted_lo	Tento stĺpec indikuje orezané hodnoty presnej zemepisnej dĺžky kombináciou časti stupňov pred desatinnou čiarkou, časti stupňov za desatinnou čiarkou a znamienka
cvdc62_accmemenbl_b_rqdrv_x	Umožňuje vodičovi vybrať medzi normálnym tempomatom a adaptívnym tempomatom
cvdc62_ccbuttononoffpress_x	Tento signál určuje, či vodič stlačil tlačidlo zapnutia/vypnutia tempomatu alebo ACC
cvdc62_ccstat_d_actl_x	Stav tempomatu
cvdc62_cmbbbrkdecel_a_rq_r	Požiadavka na spomalenie vozidla pre brzdový systém zo systému zmiernenia kolízie brzdením (CMbB). Negatívne spomalenie, pozitívne zrýchlenie.
cvdc62_cmbbobjdistlat_l_actl_r	Bočná vzdialenosť od prednej stredovej línie hostiteľského vozidla k objektu CMbB. Objekty naľavo od hostiteľa sú hlásené s pozitívnou vzdialenosťou (norma ISO). Keď neexistuje hrozba kolízie identifikovaná CMbB, tento signál oznámi „NoDataExists“ (neexistujú žiadne údaje).
cvdc62_cmbbobjrellat_v_actl_r	Relatívna bočná rýchlosť od prednej stredovej línie hostiteľského vozidla k objektu CMbB. Objekty pohybujúce sa naľavo od hostiteľa sú hlásené s pozitívnou rýchlosťou (norma ISO). Keď neexistuje hrozba kolízie identifikovaná CMbB, tento signál oznámi NoDataE (žiadne údaje)
cvdc62_cmbbobjrellong_v_actl_r	Relatívna pozdĺžna rýchlosť od prednej stredovej línie hostiteľského vozidla k objektu CMbB. Keď neexistuje hrozba kolízie identifikovaná CMbB, tento signál oznámi „NoDataExists“ (neexistujú žiadne údaje).
cvdc62_dasaltlvi_d_dsply_x	Aktuálna úroveň pozornosti vodiča.
cvdc62_drvalertst_d_stat_x	Stav pozornosti vodiča
cvdc62_fcwdeny_b_dsply_x	Výstraha pred čelnou zrážkou (FCW) nefunguje správne a funkcia je zamietnutá.
cvdc62_firstrowbuckleid_x	Indikuje stav spony pásu (zapnutá/nezapnutá) a stav poruchy pre stredného pasažiera v prvom rade.
cvdc62_lahandsoff_b_actl_x	Stav detekcie fyzického držania volant
cvdc62_litval_x	Indikácia úrovne okolitého osvetlenia pre použitie modulmi, ktoré uplatňujú neštandardné stmievateľné podsvietenie. Táto forma podsvietenia, tiež známa ako biele osvetlenie, zahŕňa reflexný povrch na ovládači, ktorý je podsvietený.
cvdc62_lscmbbbrkdecel_b_actl_x	Informuje, že automatické brzdenie CMbB je aktivované.
cvdc62_psngrfrntdetct_d_actl_x	Sedacia podložka na detekciu prítomnosti pasažiera sa používa pre predného spolujazdca
cvdc62_row2drvprsnr_d_actl_x	Indikuje stav obsadenosti sedadla na strane vodiča v druhom rade (obsadené/prázdne) a stav poruchy na základe sedacej podložky na detekciu prítomnosti cestujúceho v sedadle
cvdc62_row2midprsnr_d_actl_x	Indikuje stav obsadenosti stredného sedadla v druhom rade (obsadené/prázdne) a stav poruchy na základe sedacej podložky na detekciu prítomnosti cestujúceho v sedadle
cvdc62_row2psngrprsnr_d_actl_x	Indikuje stav obsadenosti sedadla na strane spolujazdca v druhom rade (obsadené/prázdne) a stav poruchy na základe sedacej podložky na detekciu prítomnosti cestujúceho v sedadle

cvdc62_row3drvprsrc_d_actl_x	Indikuje stav obsadenosti sedadla na strane vodiča v treťom rade (obsadené/prázdne) a stav poruchy na základe sedacej podložky na detekciu prítomnosti cestujúceho v sedadle
cvdc62_row3midprsrc_d_actl_x	Indikuje stav obsadenosti stredného sedadla v treťom rade (obsadené/prázdne) a stav poruchy na základe sedacej podložky na detekciu prítomnosti cestujúceho v sedadle.
cvdc62_row3psngrprsrc_d_actl_x	Indikuje stav obsadenosti sedadla na strane spolujazdca v treťom rade (obsadené/prázdne) a stav poruchy na základe sedacej podložky na detekciu prítomnosti cestujúceho v sedadle
cvdc62_secondrowbcklpsngrmid_x	Stav spony pásu na strednom sedadle na strane spolujazdca v druhom rade. Toto platí pre V36x Double Chassis Cab
cvdc62_secondrowbckldrvmid_x	Stav spony pásu na strednom sedadle na strane vodiča v druhom rade. Toto platí pre V36x Double Chassis Cab
cvdc62_soddetctleft_d_stat_x	Radar BLIS na ľavej strane zistil objekt v rámci BZ.
cvdc62_soddetctrigh_d_stat_x	Radar BLIS na pravej strane zistil objekt v rámci BZ.
cvdc62_tjalanebias_d_stat_x	Stav vychýlenia v jazdnom pruhu
cvdc62_tja_d_stat_x	Prenos z TJA (Bluecruise)
cvdc62_fleetconsentlist_x	